



Infor LN Lagerwirtschaft
Anwenderhandbuch für
Mehrstandortstruktur

© Copyright 2023 Infor

Alle Rechte vorbehalten. Der Name Infor und das Logo sind Markenzeichen und/oder geschützte Marken der Infor oder einer Tochtergesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen hier genannten Markenzeichen sind das Eigentum der betreffenden Unternehmen.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung und das in ihr enthaltene Material (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) ist Eigentum von Infor und als solches vertraulich zu behandeln.

Durch Verwendung derselben erkennen Sie an, dass die Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) sowie alle darin enthaltenen Copyrights, Geschäftsgeheimnisse und alle sonstigen Rechte, Titel und Ansprüche ausschließliches Eigentum von Infor sind, und dass sich durch die Verwendung derselben keine Rechte, Titel oder Ansprüche an dieser Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) herleiten lassen, außer dem nicht ausschließlichen Recht, diese Dokumentation einzig und allein in Verbindung mit und zur Förderung Ihrer Lizenz und der Verwendung der Software einzusetzen, die Ihrer Firma von Infor aufgrund einer gesonderten Übereinkunft zur Verfügung gestellt wurde ("Zweck").

Außerdem erkennen Sie durch Zugriff auf das enthaltene Material an und stimmen zu, selbiges Material streng vertraulich zu behandeln und es einzig und allein für den oben genannten Zweck einzusetzen.

Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Informationen wurden mit gebührender Sorgfalt auf Genauigkeit und Vollständigkeit zusammengestellt. Dennoch übernehmen Infor oder seine Tochtergesellschaften keine Garantie dafür, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen vollständig sind, keine typografischen oder sonstigen Fehler enthalten oder alle Ihre besonderen Anforderungen erfüllen. Ferner übernimmt Infor keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) entstehen, unabhängig davon, ob sich diese Fehler oder Auslassungen auf Nachlässigkeit, Versehen oder sonstige Gründe zurückführen lassen.

Anerkennung von Warenzeichen

Bei allen sonstigen in dieser Dokumentation erwähnten Firmen-, Produkt-, Waren- oder Dienstleistungsnamen kann es sich um Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln.

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Dokumentationscode UwhmultisiteugA DE

Release 10.7 (10.7)

Erstellt am 19. Dezember 2023

Inhalt

Info zu dieser Dokumentation

Kapitel 1 Einleitung	7
Mehrstandortstruktur im Paket "Lagerwirtschaft (WH)".....	7
Lager und Einstellungen für Lager-Artikeldaten auf Firmen-, Standort- und Lagerebene.....	7
Übersicht nach Firma, Standort und Lager.....	9
Kapitel 2 Daten und Einstellungen auf Firmenebene	11
Lagerdaten und Einstellungen auf Firmenebene.....	11
Kapitel 3 Daten und Einstellungen auf Standortebe- ne	13
Lagerdaten und Einstellungen auf Standortebe- ne.....	13
Lager-Artikeldaten auf Standort- und Lagerebene aktualisiert.....	14
Kapitel 4 Daten und Einstellungen auf Lagerebene	15
Lagerdaten und Einstellungen auf Lagerebene.....	15
Kapitel 5 Artikeldaten und Einstellungen auf Firmenebene	17
Lager-Artikeldaten und Einstellung auf Firmenebene.....	17
Obligatorische Firmeneinstellungen.....	17
Obligatorische Lager- und Artikeleinstellungen auf Firmenebene.....	17
Kapitel 6 Artikeldaten und Einstellungen auf Standortebe- ne	19
Lager-Artikeldaten und Einstellungen auf Standortebe- ne.....	19
Kapitel 7 Artikeldaten und Einstellungen auf Lagerebene	21
Lager-Artikeldaten und Einstellungen auf Lagerebene.....	21
Anhang A Glossar	23

Index

Info zu dieser Dokumentation

Zielsetzung

Dieses Handbuch soll den Sinn und Zweck der Verwendung der Mehrstandortstruktur-Funktionalität in Lagerwirtschaft erläutern.

Zielgruppe

Dieses Anwenderhandbuch richtet sich an alle, die mehr über die Einrichtung und die Verwendung des Kanban-Materialbereitstellungssystems erfahren möchten.

Vorausgesetzte Kenntnisse

Einblick in die Geschäftsprozesse mit Bezug auf Lagerwirtschaft und das Einrichten der Stammdaten sowie allgemeine Kenntnisse der LN-Funktionalität erleichtern ein Verständnis dieses Dokuments. Außerdem stehen Ihnen Schulungskurse zum Paket Lagerwirtschaft zur Verfügung, in denen Sie eine Einführung erhalten.

Referenzen

Verwenden Sie dieses Handbuch als primäre Referenz für das Kanban-Materialbereitstellungssystem. Verwenden Sie die aktuellen Versionen dieser Dokumente, um Informationen zu finden, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden:

- *Anwenderhandbuch für Prozeduren im Paket Lagerwirtschaft*
- *Anwenderhandbuch für Läger*
- *Anwenderhandbuch für den eingehenden Warenfluss (U9788 DE)*
- *Anwenderhandbuch für den Warenfluss von Auslagerungen und Warenversand (U9794 DE)*
- *Anwenderhandbuch für die Einrichtung von Artikeln*
- *Anwenderhandbuch für Standortaktivierung*

Verwendung des Dokuments

Dieses Dokument wurde aus Online-Hilfethemen zusammengestellt.

Kursiv formatierter Text, gefolgt von einer Seitenzahl, steht für einen Hyperlink auf einen anderen Abschnitt in diesem Dokument.

Unterstrichene Begriffe verweisen auf eine Definition im Glossar. Wenn Sie dieses Dokument online geöffnet haben, gelangen Sie durch Klicken auf den unterstrichenen Begriff zur Glossardefinition am Ende dieses Dokuments.

Anmerkungen?

Unsere Dokumentation unterliegt ständiger Kontrolle und Verbesserung. Anmerkungen/Fragen bezüglich dieser Dokumentation oder dieses Themas sind uns jederzeit willkommen. Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen per E-Mail an documentation@infor.com.

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die Nummer und den Titel der Dokumentation an. Je genauer Ihre Angaben sind, desto schneller können wir diese berücksichtigen.

Kontakt zu Infor

Im Falle von Fragen zu Infor-Produkten wenden Sie sich an das Support-Portal "Infor Xtreme Support" auf www.infor.com/inforxtreme .

Im Falle einer Aktualisierung dieses Dokuments nach der Produktfreigabe wird die neue Version des Dokuments auf dieser Webseite veröffentlicht. Wir empfehlen, diese Webseite periodisch nach aktuellen Dokumenten zu überprüfen.

Haben Sie Anmerkungen zur Infor-Dokumentation, wenden Sie sich bitte an documentation@infor.com .

Mehrstandortstruktur im Paket "Lagerwirtschaft (WH)"

In einer Mehrstandortstruktur-Umgebung ist ein Standort einer der zentralen Bausteine.

Eine Firma kann mehrere Standorte haben.


Sie können mehrere Läger und Abteilungen mit einem Standort verknüpfen. Das Verknüpfen eines Lagers mit einem Standort ist obligatorisch. Ein Lager kann mit einem Standort verknüpft werden.

Lager und Einstellungen für Lager-Artikeldaten auf Firmen-, Standort- und Lagerebene

Wenn Sie Standorte verwenden, können Lagerdaten und lagerspezifische Artikel daten global für die gesamte Firmenstruktur oder lokal für bestimmte Standorte oder Läger verwendet werden.

Nach Firma angegebene Daten gelten für alle Standorte und Läger der Firma, es sei denn, sie wurden für bestimmte Standorte oder Läger angepasst.

Nach Standort angegebene Daten gelten für die mit dem Standort verknüpften Läger, es sei denn, sie wurden für bestimmte Läger angepasst, und Sie können Daten für einzelne Läger angeben.



Hinweis

Um Lagerdaten im Programm Artikel - Lagerwirtschaft nach Standort (whwmd4104m000) für einen Artikel und einen Standort zu definieren, muss der Artikel in den Programmen Artikel (tcibd0501m000) und Artikel nach Standort (tcibd1550m000) vorhanden sein.

Legende

Nummer Bezeichnung

- | | |
|---|--|
| 1 | Siehe auch <i>Lagerdaten und Einstellungen auf Firmenebene (S. 11)</i> |
| 2 | Siehe auch <i>Lagerdaten und Einstellungen auf Standortebe- und Lager-Artikeldaten auf Standort- und Lagerebene aktualisiert (S. 14)</i> |
| 3 | Siehe auch <i>Lagerdaten und Einstellungen auf Lagerebene (S. 15)</i> |

- 4 Siehe auch *Lager-Artikeldaten und Einstellung auf Firmenebene (S. 17)* und *Obligatorische Lager- und Artikeleinstellungen auf Firmenebene (S. 17)*
-
- 5 Siehe auch *Lager-Artikeldaten und Einstellungen auf Standortebe- (S. 19)* und *Lager-Artikeldaten und Einstellungen auf Lagerebene (S. 21)*
-

Übersicht nach Firma, Standort und Lager

Die Verwendung der Mehrstandortstruktur bietet die Möglichkeit für diverse Übersichten nach Standort:

- Bestand
- Artikelentnahmen nach Standort und Periode
- Bestandsverbräuche
- Buchungen für Wareneingänge

Die Übersichten zeigen die verdichteten Daten der Läger für jeden in der Übersicht angegebenen Standort.

Lagerdaten und Einstellungen auf Firmenebene

Lagerdaten und Einstellungen auf Firmenebene werden in den folgenden Programmen angegeben:

- Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000)
- Parameter Stammdaten (whwmd0100s000)
- Parameter Lagerbestandsberichte (whinr0100s000)
- Parameter Lagerbestandsplanung (whinp0100m000)
- Parameter Bestandsanalyse (whina0100m000)

Diese Daten werden in das Programm Einstellungen für Lagerwirtschaft nach Standort (whwmd2101m000) kopiert, wenn die entsprechenden Kontrollkästchen für "Globale ... verwenden" in diesem Programm markiert sind. Wenn das Kontrollkästchen "Globale ... verwenden" nicht markiert ist, können die über dieses Kontrollkästchen gesteuerten Einstellungen für einzelne Standorte angegeben werden.

Lagerdaten und Einstellungen auf Standortebeine

Lagerdaten und Einstellungen auf Standortebeine werden im Programm Einstellungen für Lagerwirtschaft nach Standort (whwmd2101m000) angegeben.

Die für einen Standort angegebenen Einstellungen werden für die mit dem Standort verknüpften Lager als Voreinstellung in das Programm Lager (whwmd2500m000) übernommen.

Ist das Kontrollkästchen **Standorteinstellungen verwenden** im Programm Lager (whwmd2500m000) *nicht markiert*, können Sie die Einstellungen ändern, die als Voreinstellung aus dem Programm Einstellungen für Lagerwirtschaft nach Standort (whwmd2101m000) übernommen wurden.

Ist das Kontrollkästchen **Standorteinstellungen verwenden** *markiert*, können Sie die von einem Standort abgerufenen Einstellungen nicht ändern, und wenn die Einstellungen im Programm Einstellungen für Lagerwirtschaft nach Standort (whwmd2101m000) für den Standort geändert werden, werden die Änderungen für die Lager des Standorts im Programm Lager (whwmd2500m000) aktualisiert.

Die folgenden Einstellungen im Programm Einstellungen für Lagerwirtschaft nach Standort (whwmd2101m000) werden in den Programmen Lager (whwmd2500m000) und Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) aktualisiert, und zwar unabhängig von der Einstellung des Kontrollkästchens **Standorteinstellungen verwenden**:

- **Ladeeinheiten werden verwendet**
- **Dynamische Direktbereitstellung**
- **Lieferung per WDA**
- **Bestandsabweichungen automatisch verarbeiten**
- **Sperrbestand**

Sie können diese Einstellungen für einzelne Lager oder Artikel in den Programmen Lager (whwmd2500m000) und Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) nicht ändern.

Dies unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Die Änderungen werden nur für Lager aktualisiert, die mit den Standorten verknüpft sind, für die die Änderungen im Programm Einstellungen für Lagerwirtschaft nach Standort (whwmd2101m000) vorgenommen wurden.

- Das Kontrollkästchen **Globale Artikeldaten (Lagerwirtschaft) verwenden** im Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) ist nicht markiert. Der Grund dafür ist, dass ansonsten Aktualisierungen vom Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) zulässig wären.

Lager-Artikeldaten auf Standort- und Lagerebene aktualisiert

Wenn die Mehrstandortstruktur-Funktionalität aktiviert ist, können Sie angeben, dass bestimmte Einstellungen für Lagerartikel im Paket Lagerwirtschaft nur für Läger gelten, die bestimmten Standorten zugehören.

Die folgenden Felder in den Programmen Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) und Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) werden im Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) aktualisiert, wenn im Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) das Kontrollkästchen **Globale Artikeldaten (Lagerwirtschaft) verwenden** markiert ist:

- **In Lagerplatzverwaltung**
- **Bestandsabweichungen automatisch verarbeiten**
- **Ladeeinheiten werden verwendet**
- **Dynamische Direktbereitstellung**
- **Lieferung per WDA**
- **WDA für Wareneingänge**
- **WDA für Wareneingänge aus Produktion (JSC)**
- **WDA für Bestand**
- **Auslagerungsvorschlag trotz Bestandsunterdeckung erstellen**
- **Negativen Bestand zulassen**
- **Entnahmepriorität**
- **Erfassungsebene**
- **Reservierungsebene**

Sie können diese Felder im Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) nicht ändern.

Lagerdaten und Einstellungen auf Lagerebene

Lagerdaten und Einstellungen auf Lagerebene werden im Programm Lager (whwmd2500m000) angegeben.

Im Programm Lager (whwmd2500m000) können Sie Daten für einzelne Lager angeben oder standortspezifische Einstellungen verwenden, die als Voreinstellung aus dem Programm Einstellungen für Lagerwirtschaft nach Standort (whwmd2101m000) abgerufen werden. Markieren Sie für diesen Zweck das Kontrollkästchen **Standorteinstellungen verwenden**, oder heben Sie die Markierung auf.

Verschiedene Felder, z. B. jene mit Bezug auf Lagerplätze, und die Felder **Versandlager** und **Sperrlager** sind auf Firmen- oder Standortebene nicht verfügbar. Sie können diese Felder nur für einzelne Lager im Programm Lager (whwmd2500m000) angeben.

Änderungen an diesen Daten im Programm Lager (whwmd2500m000) werden in das Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2510m000) aktualisiert:

- **Lagerplätze**
- **Bestandsabweichungen automatisch verarbeiten**
- **Ladeeinheiten werden verwendet** und verknüpfte Kontrollkästchen.
- **Ladeeinheiten automatisch aus Lieferavisen generieren**
- **Ladeeinheit während Wareneingang automatisch generieren**
- **Ladeeinheit bei voraussichtlichen Sendungen automatisch generieren**
- **Ladeeinheit während Entnahme automatisch generieren**
- **Lieferung per WDA**
- **WDA für Wareneingänge**
- **WDA für Wareneingänge aus Produktion (JSC)**
- **WDA für Bestand**
- **Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen**
- **Korrekturaufträge verarbeiten**
- **Inventuraufträge verarbeiten**

Lager-Artikeldaten und Einstellung auf Firmenebene

In Lagerwirtschaft werden auf Firmenebene Artikeldaten in den Programmen Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) und Artikel - Voreinstellungen Lagerwirtschaft (whwmd4501m000) angegeben. Sie können auch die Programme Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) und Artikel - Voreinstellungen Lagerwirtschaft (whwmd4601m000) verwenden, um diese Daten anzugeben.

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Globale Artikeldaten (Lagerwirtschaft) verwenden** im Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) markieren, werden verschiedene Feldwerte aus dem Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) in das Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) kopiert. Siehe auch *Lager-Artikeldaten auf Standort- und Lagerebene aktualisiert* (S. 14).

Wenn die Feldwerte im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) geändert werden, werden die Änderungen im Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) aktualisiert.

Obligatorische Firmeneinstellungen

Einige im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) angegebene Daten sind für alle Standorte und einzelne Läger in der logistischen Firma obligatorisch. Siehe auch *Obligatorische Lager- und Artikeleinstellungen auf Firmenebene* (S. 17).

Obligatorische Lager- und Artikeleinstellungen auf Firmenebene

Wenn Mehrstandortstruktur aktiviert ist, können Sie angeben, dass bestimmte Artikeleinstellungen im Paket Lagerwirtschaft nur für Läger gelten, die bestimmten Standorten angehören. Einige Einstellungen sind jedoch für alle Läger in der Firmenstruktur obligatorisch.

Die folgenden Felder in den Programmen Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) und Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) sind für alle Standorte in der gesamten Firma obligatorisch:

- **Suchbegriff**
- **Greifvorrat**
- **Höhe**
- **Breite**
- **Länge**
- **Auslagerungsverfahren**
- **Gefahrgut**
- **Risikoklasse**
- **Chargenpreis**
- **Chargenverfolgung**
- **Chargen im Bestand**
- **Chargenerfassung für Direktlieferung**
- **Chargenerfassung während Wareneingang**
- **Chargenerfassung während Umbuchung**
- **Entnahme von ID-Chargen während Produktion erfassen**
- **Chargenentnahme in Service erfassen**
- **ID-Nummern-Verfolgung**
- **ID-Artikel im Bestand**
- **ID-Nummernerfassung für Direktlieferung**
- **Eingabe der ID-Nummer bei Eingang**
- **Eingabe der ID-Nummer bei Umlagerung**
- **Entnahme von ID-Artikeln während Produktion erfassen**
- **Entnahme von ID-Artikeln in Service & Maintenance erfassen**
- **Vorlage für Chargen- und ID-Nummern-Erfassung**
- **Artikelbewertungsgruppe**
- **Produkt - Bausatzteil**

Kapitel 6

Artikeldaten und Einstellungen auf Standortebene

6

Lager-Artikeldaten und Einstellungen auf Standortebene

In Lagerwirtschaft werden Artikeldaten auf Standortebene im Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) angegeben. Die voreingestellten Werte werden im Programm Voreingestellte Artikeldaten nach Standort (whwmd4109m000) angegeben.

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Globale Artikeldaten (Lagerwirtschaft) verwenden** im Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) markieren, werden *Lager-Artikeldaten auf Standort- und Lagerebene aktualisiert (S. 14)* aus dem Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) in das Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) kopiert.

Um Daten für einzelne Standorte anzugeben, heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens auf.

Lager-Artikeldaten und Einstellungen auf Lagerebene

In Lagerwirtschaft werden Artikeldaten auf Lagerebene im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2510m000) angegeben.

Für einen Standort im Programm Artikeldaten nach Standort (whwmd4104m000) angegebene Daten werden in den Lägern aktualisiert, die im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2510m000) mit dem Standort verknüpft sind.

Änderungen an diesen Daten im Programm Läger (whwmd2500m000) werden in das Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2510m000) aktualisiert:

- **Lagerplätze**
- **Bestandsabweichungen automatisch verarbeiten**
- **Ladeeinheiten werden verwendet** und verknüpfte Kontrollkästchen.
- **Ladeeinheiten automatisch aus Lieferavisen generieren**
- **Ladeeinheit während Wareneingang automatisch generieren**
- **Ladeeinheit bei voraussichtlichen Sendungen automatisch generieren**
- **Ladeeinheit während Entnahme automatisch generieren**
- **Lieferung per WDA**
- **WDA für Wareneingänge**
- **WDA für Wareneingänge aus Produktion (JSC)**
- **WDA für Bestand**
- **Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen**
- **Korrekturaufträge verarbeiten**
- **Inventuraufträge verarbeiten**

Abteilung

Organisatorische Einheit einer Firma, in der bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das kann beispielsweise eine VK-Abteilung oder eine EK-Abteilung sein. Den Abteilungen sind Nummerngruppen für die von ihnen erstellten Aufträge zugeordnet. Die Unternehmenseinheit der Abteilung legt die kaufmännische Firma fest, in der die Finanz-Buchungen vorgenommen werden, die in dieser Abteilung anfallen.

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

- Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
- Service-Artikel
- Fremdbearbeitungsdienste
- Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Lager

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Mehrstandortstruktur

Bezieht sich auf die Verwaltung mehrerer Standorte in einer einzigen (logistischen) Firma.

In einer Mehrfirmenstruktur, die mehrere Firmen enthält, kann jede logistische Firma eine Mehrstandortstruktur haben.

Standort

Ein Wirtschaftsstandort eines Unternehmens, der seine eigenen logistischen Daten verwalten kann. Er umfasst einen Verbund aus Lägern, Abteilungen und Montagelinien an ein und demselben Standort. Derartige Standorte werden verwendet, um die Zulieferkette in einer Mehrstandortstruktur abzubilden.

Für Standorte gelten die folgenden Einschränkungen:

- Ein Standort darf Ländergrenzen nicht überschreiten. Die Läger und Abteilungen eines Standorts müssen sich im gleichen Land wie der Standort befinden.
- Ein Standort ist Teil eines (Planungs-)Clusters. Folglich müssen alle Läger und (Produktions-)Abteilungen eines Standorts zu demselben Planungs-Cluster gehören.
- Ein Standort ist mit einer logistischen Firma verbunden.

Sie können einen Standort mit einer Unternehmenseinheit verknüpfen oder eine Unternehmenseinheit mit einem Standort.

Wenn eine Unternehmenseinheit mit einem Standort verknüpft ist, gehören die Entitäten/funktionalen Einheiten des Standorts zur Unternehmenseinheit. Umgekehrt gehören die Entitäten/funktionalen Einheiten der Unternehmenseinheit zum Standort, wenn der Standort mit der Unternehmenseinheit verknüpft ist.

Index

Abteilung, 23

Artikel, 23

Lager, 23

Lagerwirtschaft

Mehrfirmenbeziehungen, 7, 11, 13, 14, 15,
17, 17, 19, 21

Standort, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Mehrstandortstruktur, 23

Firmenebene, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Lagerwirtschaft, 7, 14, 17

obligatorische Firmeneinstellungen, 14, 17

Standort, 7

Unternehmensstruktur, 7

Standort, 24

Einstellungen, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Firmenebene, 11, 17, 19, 21

Lagerebene, 15

Lagerwirtschaft, 7

obligatorische Firmeneinstellungen, 14, 17

Standortebene, 13

Übersicht, 7

Unternehmensstruktur

Mehrfirmenbeziehungen, 7

Standort, 7
