



Infor LN - Guide de l'utilisateur Conformité de commerce international

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	comgtcug (Ugtcug)
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction.....	7
Chapitre 2 Vérification de conformité.....	9
Contrôle de conformité à l'export.....	9
Contrôle interne de conformité à l'export.....	10
Contrôle interne de conformité à l'export.....	10
Contrôle de conformité d'importation.....	10
Vérification de conformité d'importation interne.....	11
Vérification de conformité d'importation interne.....	11
Résultats du contrôle de conformité.....	11
Approbation des résultats du contrôle de conformité.....	12
Annulation ou suppression des résultats du contrôle de conformité.....	12
Suppression des résultats du contrôle de conformité.....	13
Chapitre 3 Licences CRCI.....	15
Présentation des licences d'exportation.....	15
Vérification des licences d'exportation.....	17
Consommations de licence d'exportation.....	19
Suppression des licences de conformité à l'export.....	20
Licences d'importation - Vue générale.....	20
Vérification des licences d'importation.....	23
Consommations de licence d'importation.....	25
Suppression des licences de conformité d'importation.....	26
Chapitre 4 Processus de CRCI.....	27
Conformité d'exportation des commandes clients.....	27
Lignes de commande client.....	27
Composants.....	28
Contrôle de conformité à l'export.....	28

Conformité d'importation pour les commandes fournisseurs.....	29
Lignes de commande fournisseur.....	30
Composants.....	30
Contrôle de conformité d'importation.....	31
Conformité aux règles du commerce international dans Magasin.....	31

A propos de ce document

Ce guide décrit la fonctionnalité de conformité aux règles commerciales internationales qui peut être utilisée pour effectuer un contrôle sur des articles spécifiques pour voir s'ils peuvent être exportés dans un pays particulier ou « depuis ou vers » un tiers particulier.

Prérequis

Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des logiciels LN pour lire ce document. La connaissance générale de la fonctionnalité Infor LN suffit.

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour la conformité de commerce international. Utiliser les éditions en cours de ces références rattachées pour rechercher des informations qui ne sont pas présentées dans ce guide :

- *Guide de l'Utilisateur - Lettres de crédit*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes clients U9845 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Commandes fournisseurs U9824 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en entrée en stock U9788 FR*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en sortie de stock U9794 FR*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne.

Texte en italiques suivi d'un numéro de page représentant un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés sont des liens vers une définition de glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin de ce même document.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacteur Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Conformité de commerce international

La fonctionnalité de conformité aux règles commerciales internationales peut être utilisée pour effectuer un contrôle sur des articles spécifiques pour voir s'ils peuvent être exportés dans un pays particulier ou « depuis ou vers » un tiers particulier.

Cette fonctionnalité est utilisée pour :

- Exécuter des contrôles internes ou externes, ou les deux. Les contrôles internes sont exécutés dans Infor LN et les contrôles externes à l'aide d'une application externe.
- Créer et gérer des licences d'exportation. Ces informations sont utilisées lors du contrôle de conformité interne.

Pour le contrôle externe, les données de conformité à l'export et l'import sont spécifiées pour chaque article. Ces données peuvent être envoyées à une application externe et utilisées comme entrée pour le contrôle de conformité. Si le contrôle échoue, l'exportation ou l'importation des marchandises est bloquée. Cependant, un utilisateur autorisé peut remplacer les échecs du contrôle de conformité des documents et le blocage de l'exportation ou l'importation peut être annulé.

Pour mettre en œuvre la fonctionnalité, voir *Mise en œuvre du CRCI* (p. 7).

Mise en œuvre du CRCI

Pour mettre en œuvre la fonctionnalité :

Etape 1:

La case **Conformité de commerce international** doit être cochée dans l'onglet **Concepts (logistique)** de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Etape 2:

Dans la session **Conformité des échanges de ventes**, cochez la case Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).

Etape 3:

La case **Selon conform. de règles commerc.** doit être cochée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Etape 4:

Des données de conformité aux règles commerciales internationales peuvent être spécifiées au niveau du document d'exportation. Ces informations peuvent être imprimées sur les rapports d'exportation.

Remarque

Si la case **Conformité de commerce international** est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), la session Paramètres de conformité des échanges financiers internationaux (tcgtc9199m000) devient disponible et vous permet de configurer la fonctionnalité lettre de crédit (L/C).

Contrôle de conformité à l'export

Les contrôles de conformité à l'export sont exécutés uniquement pour des scénarios d'exportation, à savoir lorsque le pays destinataire est différent du pays expéditeur indiqué pour l'expédition dans Magasin.

Les contrôles de conformité à l'export s'appliquent aux documents suivants :

- Lignes de commande client (préalable à l'expédition), consultez *Conformité d'exportation des commandes clients* (p. 27).
- Livrables de contrat (préalable à l'expédition), consultez Vérification de conformité d'exportation pour livrables de contrat.
- Lignes d'expédition de magasin (expédition réelle)

Exceptions pour les contrôles de conformité à l'export

Les contrôles de conformité à l'export ne s'appliquent pas à :


- Les lignes de retour de commande client et les commandes clients avec facturation de la consignation.
- Expéditions non liées aux Magasin (par exemple, les articles de coût ou la livraison directe).

Pour les expéditions de magasin, les contrôles de conformité ne s'appliquent qu'aux ordres avec les origines suivantes :

- Commande client (transfert)
- Programme client (transfert)
- Vente manuelle
- Livrable de contrat
- Ordre de service (transfert)
- Ordre de service manuel
- Ordre de maintenance externe
- Maintenance sur art. client manuelle
- Projet (transfert)
- Projet manuel

- Transférer
- Transfert manuel

Le schéma décrit la relation entre conformité de commerce international et documents d'export (documents de vente) :



Contrôle interne de conformité à l'export

Contrôle interne de conformité à l'export

Les contrôles de conformité à l'export internes sont exécutés uniquement pour des scénarios d'exportation, à savoir lorsque le pays destinataire est différent du pays expéditeur indiqué pour l'expédition dans Magasin. Ceci est effectué sur la base des licences et de la configuration des exceptions dans Infor LN.

Le contrôle interne de conformité à l'exportation est actif seulement si la case **Conformité des échanges de ventes** de l'onglet **Général** et la case **Vérification interne** de l'onglet **Conformité d'exportation** de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgctc0100m000) sont cochées. Vous devez également spécifier les informations requises dans les champs **Groupe de séries pour licences** et **Numéro de série pour licences**.

Contrôle de conformité d'importation

Les contrôles de conformité à l'importation sont exécutés uniquement pour des scénarios d'importation, à savoir lorsque le pays destinataire est différent du pays expéditeur, tel qu'indiqué pour la réception dans Magasin.

La Simulation de vérifications conformité des échanges d'achats (tcgctc1200m100) peut être utilisée pour mettre à jour le contrôle de conformité d'importation sans activités planifiées réelles. La case est basée sur les valeurs spécifiées et l'utilisateur peut effectuer les vérifications de conformité internes.

Les vérifications de conformité à l'importation s'appliquent aux documents suivants :

- Lignes de commande fournisseur (avt réception)
- Lignes de réception magasin (réception réelle)
- Avis d'expédition anticipés, le cas échéant (un avis d'expédition anticipé est reçu avant qu'une expédition soit traitée et que le contrôle de conformité soit exécuté pour l'enregistrement).

Exceptions des contrôles de conformité à l'importation :

Les contrôles de conformité à l'export ne s'appliquent pas à :

- Lignes d'ordre de retour fournisseur et commandes fournisseurs du règlement des consommations du stock de consignment
- Réceptions non liées aux Magasin (par exemple, les articles de coût ou la livraison directe).
- Réceptions de retour de vente.

Pour les réceptions magasin, les contrôles de conformité s'appliquent à toutes les origines.

Vérification de conformité d'importation interne

Vérification de conformité d'importation interne

Les vérifications d'importation interne sont exécutées uniquement pour les scénarios d'importation, qui sont basés sur les licences et la configuration des exceptions dans Infor LN.

Le contrôle interne de conformité d'importation est actif seulement si la case **Conformité des échanges d'achats** de l'onglet **Général** et la case **Vérification interne** de l'onglet **Conformité d'importation** de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000) sont cochées. Vous devez également spécifier les informations requises dans les champs **Groupe de séries pour licences** et **Numéro de série pour licences**.

La série de Licences est utilisée pour créer de nouveaux numéros de licences d'importation pour enregistrer une licence distincte pour un article spécifique et d'autres attributs.

Résultats du contrôle de conformité

Lorsqu'un contrôle de conformité du document est effectué, le résultat du contrôle s'affiche dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000).

Si la case **Journal d'historique** dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000) est cochée, un historique est enregistré dans la session Historique de résultats de vérification de conformité document (tcgtc1560m000).

Remarque

- Les résultats du contrôle de conformité ne peuvent être spécifiés, gérés ou supprimés manuellement. Des données supplémentaires pour ces résultats peuvent être ajoutées à l'aide des remarques liées à ceux-ci.
- Si un contrôle de conformité échoue, la procédure du document ne peut pas se poursuivre. Pour les lignes de commandes clients et les lignes de commandes fournisseur, la ligne de commande est bloquée après l'échec du contrôle de conformité. De plus, les expéditions et réceptions ne peuvent être confirmées. Lorsque le contrôle de conformité est réussi, la procédure de ligne de commande peut se poursuivre, et l'expédition ou la réception peut être confirmée.

Approbation des résultats du contrôle de conformité

Le traitement réussi de la vérification de conformité pour les lignes d'expédition entraîne la création d'une ligne d'expédition confirmée. Toutefois, l'utilisateur peut contrôler la confirmation des lignes d'expédition dans le champ **Approb. résultat vérif. conformité des ventes** de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).

Si le champ **Approb. résultat vérif. conformité des ventes** a la valeur :

- **Oui**, Infor LN ne confirme pas les lignes d'expédition, même après un contrôle de conformité réussi. Vous devez approuver manuellement les lignes dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000).
- **Oui** et qu'une exception existe, le contrôle doit être approuvé manuellement.
- **Non**, Infor LN approuve le traitement du contrôle de conformité.
- **Via exceptions**, une recherche est effectuée pour trouver une exception valide dans la session Exceptions document d'export (tcgtc0130m000). Si aucune exception n'est disponible, Infor LN approuve le contrôle de conformité réussi.

Remarque

Pour approuver les résultats du contrôle de conformité de l'expédition réussie, vous pouvez également mettre en place un workflow.

Annulation ou suppression des résultats du contrôle de conformité

Les utilisateurs autorisés peuvent annuler un échec du contrôle de conformité. Lorsque le contrôle de conformité échoue, l'utilisateur peut encore vérifier une ligne d'expédition ou transférer une ligne de commande bloquée en annulant l'échec du contrôle de conformité.

Pour annuler le résultat d'un contrôle de conformité :

- Sélectionnez un enregistrement des résultats d'échec, puis cliquez sur **Remplacement des résultats de vérification de conformité document** dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m400).
- Le code Motif d'annulation doit être spécifié.
- Les détails de l'utilisateur qui annule l'échec du contrôle sont enregistrés.

Remarque

- L'utilisateur ne peut pas annuler les échecs des contrôles de conformité liés aux lignes d'expédition.
- Les utilisateurs autorisés peuvent également supprimer une annulation de l'échec d'un contrôle, à l'aide de l'option **Annulation de remplac. résultats de vérification de conformité doc..** Les données de remplacement sont supprimées du résultat du contrôle de conformité et le statut du document est rétabli.

Toutes les modifications, y compris les données de remplacement, apportées aux résultats du contrôle de conformité sont enregistrées dans la session Historique de résultats de vérification de conformité document (tcgtc1560m000).

Pour supprimer les résultats du contrôle de conformité, voir *Suppression des résultats du contrôle de conformité* (p. 13).

Suppression des résultats du contrôle de conformité

Pour supprimer les résultats du contrôle de conformité :

Étape 1:

Vous pouvez supprimer les résultats du contrôle de conformité dans la session Suppression des résultats de vérification de conformité doc. (tcgtc1210m000).

Étape 2:

Vous pouvez supprimer les données en fonction d'une **Plage de sélection** ou utiliser le champ **Jusqu'au** dans la zone de groupe **Paramètres** pour supprimer des données jusqu'à une date particulière.

Étape 3:

L'historique de licence peut être supprimé dans la session Suppression d'historique de licence d'export (tcgtc0270m000).

Remarque

Vous ne pouvez pas supprimer les résultats du contrôle de conformité qui ne sont pas approuvés.

Présentation des licences d'exportation

Les licences d'exportation contiennent des informations telles que le type de licence, le numéro de licence, le code Examen et les limites de quantité ou de valeur (le cas échéant). Vous pouvez utiliser la session Licences d'exportation (tcgtc0120m000) pour créer et gérer les données de licence d'exportation. Les licences d'exportation peuvent être définies à divers niveaux dans la session Licence d'exportation (tcgtc0620m200):

- Provisoire
- Groupe de pays
- Pays
- Groupe de tiers
- Tiers acheteur
- Tiers destinataire
- Origine du document
- Société de document
- Document
- Article

Les règles de priorité de recherche sont basées sur les informations spécifiées dans les champs suivants :

Adresse du destinataire	Tiers acheteur	Tiers destinataire
Adresse du destinataire	Tiers destinataire	
Adresse du destinataire	Tiers acheteur	
Adresse du destinataire		
Pays	Tiers acheteur	Tiers destinataire
Pays	Tiers destinataire	
Pays	Tiers acheteur	
Groupe de pays	Tiers acheteur	Tiers destinataire
Groupe de pays	Tiers destinataire	
Groupe de pays	Tiers acheteur	
Tiers acheteur	Tiers destinataire	
Tiers destinataire		
Tiers acheteur		
Pays	Groupe de tiers	
Groupe de pays	Groupe de tiers	
Groupe de tiers		
Pays		
Groupe de pays		

Priorité de recherche en fonction de Tiers, Adresse et Pays :

- Lorsqu'un ensemble de pays ou de tiers est spécifié, tous les ensembles pour lesquels le pays ou le tiers sont spécifiés vont être vérifiés. Un pays et un tiers peuvent être liés à plusieurs ensembles de pays et de tiers, respectivement.

- Lorsque le tiers acheteur diffère du tiers destinataire, les deux tiers peuvent être liés à différents ensembles de tiers. Ce sont le ou les premiers ensembles de tiers du tiers destinataire qui sont recherchés, puis le ou les ensembles de tiers du tiers acheteur. Ainsi l'ensemble de tiers destinataires a une plus grande priorité que l'ensemble de tiers acheteurs. La même chose est valide pour le tiers vendeur et le tiers expéditeur.

Remarque

- Des informations supplémentaires sur les licences ou des modifications de licence peuvent être spécifiées en utilisant l'option **Remarques** dans la session Licences d'exportation (tcgtc0120m000), liées à la licence d'exportation.
- Il est possible d'exclure des documents des contrôles de conformité ; par exemple, un pays ou un tiers particulier.

Pour la recherche de règles de logique ou de priorité des licences, voir *Recherche les règles de logique ou de priorité des licences* (p. 17).

Recherche les règles de logique ou de priorité des licences

Infor LN utilise le mécanisme de recherche suivant pour une licence valide applicable au document :

Etape 1:

Licence pour laquelle au moins l'un de ces champs est spécifié : **Adresse destinataire, Pays, Tiers acheteur** et **Article**.

Etape 2:

Un document contenant les données Origine du document et Société du document est spécifié. Les données ne peuvent être spécifiées qu'en combinaison dans le champ **Document**.

Etape 3:

Seul le document est spécifié et la licence d'exportation associée se voit affecter la priorité la plus élevée.

Vérification des licences d'exportation

Infor LN exécute une vérification générale de la licence d'exportation pour un document. Un mécanisme de recherche spécifique est utilisé pour identifier les licences d'exportation liées à un document.

Si les exceptions du document ne sont pas spécifiées dans la session Exceptions document d'export (tcgtc0130m000), la recherche se base sur **Type du document, Pays, Tiers acheteur, Tiers destinataire, Type de commande client** et la date de la recherche :

- Pour le pays, c'est la valeur spécifiée dans l'adresse du destinataire qui est prise en compte.

- Pour les lignes d'ordre, c'est la date de livraison planifiée qui est prise en compte comme date de recherche.
- Pour les lignes d'expédition, c'est la date actuelle qui est utilisée comme date de recherche.

Remarque

- Lorsqu'une exception d'exportation existe, aucune recherche de licence d'exportation n'est exécutée, non plus qu'aucun contrôle interne.
- Lorsqu'aucune licence n'est trouvée, aucun contrôle interne ne peut être effectué car aucune donnée valide n'est disponible. Un échec du contrôle de conformité est enregistré dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000), avec un code Motif d'échec.

Pour les types de contrôles et les échecs de contrôle de conformité, voir

- *Types de contrôles (p. 18)*
- *Echec du contrôle de conformité (p. 19)*

Types de contrôles

Si une licence d'exportation est trouvée, deux types de contrôles sont exécutés :

Contrôle de quantité fait :

- Pour une ligne de commande client, la quantité commandée convertie en unité de stock est utilisée.
- Pour une ligne d'expédition, la quantité à expédier (dans l'unité de stock) est utilisée.

Contrôle de valeur fait :

- Pour une ligne de commande client, la formule de calcul (montant net de la ligne de commande – montant de la remise sur la commande – montant de la commande clients) est utilisée.
- Pour une ligne d'expédition, la valeur est égale à la valeur de la quantité à expédier. Cette valeur est basée sur le prix commercial de la commande client, la ligne de livraison prévue, ou les deux. Le prix correct de la matière est également spécifié sur la ligne d'expédition.
- Les montants sont convertis dans la devise de licence à l'aide des taux de change internes.
- Pour les lignes d'expédition avec une origine autre que celle de la commande client ou du programme de vente, la valeur de la quantité à expédier doit être déterminée en fonction du prix commercial du produit. Sinon, la valeur douanière peut être utilisée, le cas échéant.
- Lorsque la case **Quantité limitée** est cochée dans la session Licences d'exportation (tcgtc0120m000), un contrôle est exécuté pour vérifier si la valeur de la ligne d'expédition basée sur le champ **Valeur limitée de ligne d'expédition** peut être expédiée. Cependant, pour ce contrôle, la valeur de la ligne d'expédition doit être déterminée.

Remarque

Si la valeur de la ligne d'expédition est supérieure à la **Valeur limitée de ligne d'expédition** de la licence, le contrôle de conformité échoue. Un échec du contrôle de conformité est enregistré et le **Code**

Motif d'échec a la valeur **Problème opérationnel** dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1610m000).

Echec du contrôle de conformité

L'échec de contrôle de la conformité est enregistré si les informations appropriées ne sont pas spécifiées :

- Si la valeur du champ **N° licence** n'est pas spécifiée, un échec du contrôle se produit.
*Exception : Lorsque le **Code Examen est Aucune licence requise**, vous n'avez pas à indiquer le numéro de licence.*
- Si aucune donnée de licence n'est indiquée, l'échec du contrôle de conformité est enregistré et le **Code Motif d'échec** a la valeur **Données de base manquantes**.
- Si la case **Limitation quantitative** ou **Quantité limitée** est cochée dans la session Licences d'exportation (tcgtc0120m000), un contrôle est exécuté pour s'assurer que la quantité spécifiée ou la valeur du document peut être expédiée. Si la quantité ou la valeur restante spécifiée sur la licence d'exportation qui a été trouvée est inférieure à la quantité ou à la valeur du document, le contrôle de conformité échoue. Un échec du contrôle de conformité est enregistré avec le **Code Motif d'échec** défini sur la valeur **Problème opérationnel** dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).

Remarque

Un contrôle est également exécuté pour vérifier si les Données de conformité d'article sont disponibles pour l'article et le pays du document. Lorsqu'aucune donnée d'article n'est disponible, un échec du contrôle de conformité est enregistré et le **Code Motif d'échec** a la valeur **Données de conformité d'article manquantes** dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).

Consommations de licence d'exportation

Lorsque le contrôle d'exportation interne est mis en œuvre, les consommations sont indiquées pour les licences d'exportation. Cela ne s'applique que lorsque la case **Limitation quantitative** ou **Limitation de valeur** est cochée dans la session Licences d'exportation (tcgtc0120m000), pour la licence d'exportation. Pendant la confirmation de l'expédition, une ligne de consommation est générée dans la session Consommations de licences d'export (tcgtc1520m000). La quantité expédiée est spécifiée, lorsqu'une quantité limitée s'applique, dans l'unité de stock de l'article. Lorsqu'une valeur limitée s'applique, le montant de l'expédition est converti dans la devise de la licence (avec des taux de change internes) et enregistré en tant que consommation. La valeur est le montant hors taxe et sans coûts globaux ou supplémentaires.

Pour les lignes de commandes clients dont le paiement n'est pas requis, la valeur en douane doit être utilisée à la place du prix de la ligne de commande. Lorsque le prix ou les réductions, ou les deux, changent après la livraison d'une ligne de livraison, le montant modifié correspondant ne s'affiche pas comme faisant partie des consommations de licence.

Lorsqu'une réception est confirmée pour une ligne de retour de commande client liée à une expédition, il n'y a également pas besoin de réduire cette quantité ou valeur selon la quantité / valeur consommée de la licence d'exportation associée.

Les consommations de licences d'exportation sont archivées dans les sessions d'historique seulement si la case **Journal d'historique** de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000) est cochée.

Suppression des licences de conformité à l'export

Les licences de conformité peuvent être supprimées en utilisant l'option standard **Suppression des résultats de vérification de conformité doc.**

Remarque

Les licences ne peuvent pas être supprimées si le **Code Licence** est indiqué dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000).

Lorsqu'une licence est supprimée et que la date d'expiration est postérieure à la date actuelle, un message « Code Licence xyz pas encore expiré. Souhaitez-vous continuer ? » s'affiche.

Supprimer l'historique de licence de conformité à l'export :

L'historique de licence peut être supprimé dans la session Suppression d'historique de licence d'export (tcgtc0270m000). Vous pouvez supprimer les données en fonction d'une **Plage de sélection** du **Code Licence**. Vous pouvez également utiliser le champ **Jusqu'au** dans la zone de groupe **Paramètres** pour supprimer les données jusqu'à la date spécifiée dans le champ **Jusqu'au**. L'historique de licence avec des dates de transaction à ou avant cette date est supprimé.

Licences d'importation - Vue générale

Les licences d'importation contiennent des informations telles que le type de licence, le numéro de licence, le code Examen et les limites de quantité ou de valeur (le cas échéant). Vous pouvez utiliser la session Licences d'importation (tcgtc0120m100) pour créer et gérer les données de licence d'importation. Les licences d'importation peuvent être définies à divers niveaux dans la session Licences d'importation (tcgtc0620m100):

- Groupe de pays
- Pays
- Groupe de tiers
- Tiers vendeur
- Tiers expéditeur
- Adresse de l'expéditeur
- Origine du document

- Société de document
- Document
- Article

Les règles de priorité de recherche sont basées sur les informations spécifiées dans les champs suivants :

Adresse de l'expéditeur	T. vendeur	Tiers expéditeur
Adresse de l'expéditeur	Tiers expéditeur	
Adresse de l'expéditeur	T. vendeur	
Adresse de l'expéditeur		
Pays	T. vendeur	Tiers expéditeur
Pays	Tiers expéditeur	
Pays	T. vendeur	
Groupe de pays	T. vendeur	Tiers expéditeur
Groupe de pays	Tiers destinataire	
Groupe de pays	T. vendeur	
T. vendeur	Tiers expéditeur	
Tiers expéditeur		
T. vendeur		
Pays	Groupe de tiers	
Groupe de pays	Groupe de tiers	
Groupe de tiers		
Pays		
Groupe de pays		

Priorité de recherche en fonction de Tiers, Adresse et Pays :

- Lorsqu'un ensemble de pays ou de tiers est spécifié, tous les ensembles dans lesquels le pays ou le tiers sont spécifiés vont être vérifiés. Un pays et un tiers peuvent être liés à plusieurs ensembles de pays et de tiers, respectivement.

- Lorsque le tiers vendeur diffère du tiers expéditeur, les deux tiers peuvent être liés à différents ensembles de tiers. Ce sont le ou les premiers ensembles de tiers du tiers expéditeur qui sont recherchés, puis le ou les ensembles de tiers du tiers vendeur. Ainsi l'ensemble de tiers expéditeurs a une priorité plus élevée que l'ensemble de tiers vendeurs.

Remarque

- Des informations supplémentaires sur les licences ou des modifications de licence peuvent être spécifiées en utilisant l'option **Remarques** dans la session Licences d'importation (tcgtc0120m100), liées à la licence d'importation.
- Il est possible d'exclure des documents des contrôles de conformité ; par exemple, un pays ou un tiers particulier.

Pour la recherche de règles de logique ou de priorité des licences, voir *Recherche les règles de logique ou de priorité des licences* (p. 23).

Recherche les règles de logique ou de priorité des licences

Infor LN utilise le mécanisme de recherche suivant pour une licence valide applicable au document :

Etape 1:

Licence pour laquelle au moins l'un des champs suivants est spécifié : **Adresse expéditeur**, **Pays** ou **Tiers vendeur**, ou **Article**.

Etape 2:

Licence pour laquelle un Numéro d'article du fabricant (NAF) est spécifié. Par conséquent, c'est la licence d'importation avec le NAF spécifié qui se voit affecter la priorité la plus élevée.

Etape 3:

Un document contenant les données Origine du document et Société du document est spécifié. Les données ne peuvent être spécifiées qu'en combinaison dans le champ **Document**.

Etape 4:

Seul le document est spécifié et la licence d'importation associée se voit affecter la priorité la plus élevée.

Vérification des licences d'importation

Infor LN exécute une logique de recherche spécifique pour la licence d'importation liée à un document :

Si les exceptions du document ne sont pas spécifiées dans la session Exceptions document d'importation (tcgtc0130m100), la recherche se base sur **Type du document**, **Pays**, **Tiers vendeur**, **Tiers expéditeur**, **Type de commande fournisseur** et la date de la recherche :

- Pour le pays, c'est la valeur spécifiée dans l'adresse de l'expéditeur qui est prise en compte.
- Pour les lignes d'ordre, c'est la date de réception planifiée qui est prise en compte comme date de recherche.
- Pour les lignes de réception, c'est la date actuelle qui est utilisée comme date de recherche.
- Avis d'expédition anticipés, le cas échéant (un avis d'expédition anticipé est reçu avant qu'une expédition soit traitée et que le contrôle de conformité soit exécuté pour l'enregistrement).

Remarque

- Lorsqu'une exception d'importation existe, aucune recherche de licence d'importation n'est exécutée, ni aucun contrôle interne.
- Lorsqu'aucune licence n'est trouvée, aucun contrôle interne ne peut être effectué car aucune donnée valide n'est disponible. Un échec du contrôle de conformité est enregistré dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000), avec un code Motif d'échec. Le code Licence n'est pas renseigné dans l'enregistrement des résultats.

Pour les types de contrôles et les échecs de contrôle de conformité, voir

- *Types de contrôles (p. 24)*
- *Echec du contrôle de conformité (p. 25)*

Types de contrôles

Si une licence d'importation est trouvée, deux types de contrôles sont exécutés :

Remarque

Les vérifications suivantes ne sont exécutées que si **Limitation quantitative** ou **Limitation de valeur** est cochée dans la licence utilisée.

Contrôle de quantité fait :

- Pour une ligne de commande client, c'est la quantité commandée convertie en unité de stock qui est utilisée.
- Pour une ligne de réception, c'est la quantité à recevoir (dans l'unité de stock) qui est utilisée.
- Avis d'expédition anticipés, le cas échéant (un avis d'expédition anticipé est reçu avant qu'une expédition soit traitée et que le contrôle de conformité soit exécuté pour l'enregistrement).

Contrôle de valeur fait :

- Pour une ligne de commande fournisseur, c'est la formule de calcul (montant net de la ligne de commande – montant de la remise sur la commande) qui est utilisée.
- Pour une ligne de réception, la valeur est égale à la valeur de la quantité à recevoir. Cette valeur est basée sur le prix commercial de la commande fournisseur, la ligne de livraison

prévue, ou les deux. Le prix correct de la matière est également spécifié sur la ligne de réception.

- Les montants sont convertis dans la devise de licence à l'aide des taux de change internes.
- Pour les lignes de réception avec une origine autre que Commande fournisseur ou Programme d'achat, la valeur de la quantité à recevoir doit être déterminée en fonction du prix commercial du produit. Sinon, la valeur douanière peut être utilisée, le cas échéant.

Echec du contrôle de conformité

Si toutes les informations pertinentes ne sont pas renseignées, le contrôle de conformité échoue :

- Si la valeur du champ **N° licence** n'est pas spécifiée, un échec du contrôle se produit.
*Exception : Lorsque le **Code Examen** est **Aucune licence requise**, vous n'avez pas à indiquer le numéro de licence.*
- Si aucune donnée de licence n'est indiquée, un échec du contrôle de conformité est enregistré et le **Code Motif d'échec** a la valeur **Données de base manquantes**.
- Si la case **Limitation quantitative** ou **Limitation de valeur** est cochée dans la session Licences d'importation (tcgtc0120m100), un contrôle est exécuté pour s'assurer que la quantité ou la valeur du document peut être validée. Si la quantité ou la valeur restante spécifiée sur la licence d'importation trouvée est inférieure à la quantité ou la valeur du document, le contrôle de conformité échoue. Un échec du contrôle de conformité est enregistré et le **Code Motif d'échec** a la valeur **Problème opérationnel**.

Remarque

Un contrôle est également exécuté pour vérifier si les Données de conformité d'article sont disponibles pour l'article et le pays du document. Lorsqu'aucune donnée d'article n'est disponible, un échec du contrôle de conformité est enregistré et le **Code Motif d'échec** a la valeur **Données de conformité d'article manquantes**.

Consommations de licence d'importation

Lorsque la vérification d'importation interne est implémentée, les consommations sont indiquées pour les licences d'importation. Cela ne s'applique que lorsque la case **Limitation quantitative** ou **Limitation de valeur** est cochée dans la session Licences d'importation (tcgtc0120m100), pour la licence d'importation. Pendant la confirmation de la réception, une ligne de consommation est générée dans la session Consommations de licence d'importation (tcgtc1520m100). Lorsqu'une quantité limitée s'applique, la quantité reçue est spécifiée dans l'unité de stock de l'article. Lorsqu'une valeur limitée s'applique, le montant de la réception est converti dans la devise de la licence (avec des taux de change internes) et enregistré en tant que consommation. La valeur est le montant hors taxe et sans coûts globaux ou supplémentaires.

Pour les lignes de commandes fournisseurs pour lesquelles un paiement n'est pas requis, c'est la valeur commerciale qui doit être utilisée (c'est-à-dire zéro). Lorsque le prix ou les réductions, ou les deux,

changent après la livraison d'une ligne de livraison, le montant modifié correspondant ne s'affiche pas comme faisant partie des consommations de licence.

De plus, lorsqu'une expédition est confirmée pour une ligne de retour de commande fournisseur liée à une réception, il n'y a pas besoin de réduire cette quantité ou valeur selon la quantité / valeur consommée de la licence d'importation associée.

Les consommations de licences d'importation sont archivées dans les sessions d'historique seulement si la case **Journal d'historique** de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000) est cochée.

Suppression des licences de conformité d'importation

Les licences de conformité peuvent être supprimées en utilisant l'option standard **Suppression des résultats de vérification de conformité doc.**

Remarque

Les licences ne peuvent pas être supprimées si le **Code Licence** est indiqué dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000).

Lorsqu'une licence est supprimée et que la date d'expiration est postérieure à la date actuelle, un message « Code Licence xyz pas encore expiré. Souhaitez-vous continuer ? » s'affiche.

Supprimer l'historique des licences de conformité d'importation :

L'historique de licence peut être supprimé dans la session Suppression d'historique de licence d'importation (tcgtc0270m100). Vous pouvez supprimer les données en fonction d'une **Plage de sélection du Code Licence**. Vous pouvez également utiliser le champ **Jusqu'au** dans la zone de groupe **Paramètres** pour supprimer les données jusqu'à la date spécifiée dans le champ **Jusqu'au**. L'historique de licence avec des dates de transaction à ou avant cette date est supprimé.

Conformité d'exportation des commandes clients

Si la case **Conformité de commerce international** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et la case **Conformité des échanges de ventes** est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000), vous pouvez configurer les informations d'un article pour lequel la conformité d'exportation s'applique.

Si un article est soumis à la conformité aux règles commerciales internationales, des contrôles internes sont exécutés pour s'assurer que les informations de conformité à l'export sont valables et les licences nécessaires disponibles. Ceci est effectué lors de la saisie de la ligne de commande client, l'activation de livrable de contrat, le blocage de l'expédition ou la confirmation.

Après le contrôle de conformité à l'export d'une ligne de commande client, les données de réussite et d'échec sont enregistrées. Si le contrôle de conformité à l'export échoue, la ligne de commande client est bloquée.

Pour permettre l'exclusion des documents à partir des contrôles de conformité à l'export, vous pouvez indiquer des exceptions de document. Par exemple, les exceptions peuvent être spécifiées par le tiers, le pays et le type de document.

Lignes de commande client

Lorsqu'une ligne de commande client est spécifiée dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900), recherche un accord de prix de matières valide.

- La case **Vérification interne** est cochée dans l'onglet **Conformité d'exportation** de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).
- Le type d'ordre n'est pas utilisé pour le retour en stock, la facturation rétroactive ou la facturation de consignation
- Le magasin est spécifié
- La quantité commandée ou la commande est supérieure à zéro
- La case **Selon conform. de règles commerc.** est cochée pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000)
- Le pays de l'adresse de livraison diffère du pays de l'adresse d'expédition

Si ces conditions sont remplies, et aucune exception ne se trouve dans la session Exceptions document d'export (tcgtc0130m000), un contrôle de conformité interne est exécuté pour la ligne de commande client. Pour ce contrôle interne, l'application vérifie si une licence d'exportation est disponible et valide dans la session Licences d'exportation (tcgtc0120m000) et si des données de conformité d'exportation sont disponibles et valides pour la combinaison de l'article et du pays destinataire dans la session Données de conformité de vente article (tcgtc0110m000).

Si la case **Limitation quantitative** ou **Limitation de valeur** est cochée dans la session Licences d'exportation (tcgtc0120m000) pour la licence d'exportation, les limites de quantité ou de valeur sont vérifiées. La quantité commandée de la ligne de commande client dans l'unité de stock et le montant net de la ligne de commande dans la devise de la commande sont utilisés à cet effet. Pendant la confirmation de l'expédition, les consommations de licence d'exportation sont journalisées dans la Consommations de licences d'export (tcgtc1520m000) session.

Remarque

Si la conformité aux règles commerciales internationales s'applique à l'article de la ligne de commande client, la case **Selon conform. de règles commerc.** est cochée pour cette ligne.

Composants

Si le champ **Gestion des composants** est défini sur **Nomenclature de vente** ou **Lignes de composants** dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), les composants sont liés à la ligne de commande client. Les contrôles de conformité d'exportation sont exécutés seulement pour les composants expédiés, et non pour l'article principal. Les résultats du contrôle de conformité sont donc automatiquement enregistrés par la ligne de composant.

Ces lignes sont bloquées si un composant échoue au contrôle de conformité :

- **Nomenclature de vente**
La ligne de commande est bloquée. Plusieurs composants peuvent échouer au contrôle, mais un seul enregistrement de blocage de ligne de commande client est généré dans la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000). La ligne de commande est débloquée avant la suppression de tous les résultats d'échec des lignes de composants.
- **Lignes de composants**
A la place de la ligne de commande, la ligne du composant de la commande est bloquée dans la session Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000).

Contrôle de conformité à l'export

Le contrôle de conformité peut entraîner un succès ou un échec, que vous pouvez voir dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000).

En cas de réussite, la ligne de commande client (composant) est enregistrée et la procédure de commande commence. Le résultat du contrôle de conformité est automatiquement approuvé.

En cas d'échec, la ligne est enregistrée et bloquée. La case **Bloqué** est donc cochée pour la ligne et la ligne est affichée dans la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000) avec le

Motif de blocage extrait du champ **Motif blocage prédéf. - vérif. conformité changes** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Vous ne pouvez pas utiliser la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000) pour transférer des lignes si la catégorie du motif de blocage est **Vérification de conformité**. Pour débloquer la ligne, vous devez mettre à jour les données requises et réeffectuer le contrôle de conformité d'exportation, ou une personne autorisée peut annuler manuellement le blocage de l'exportation dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000) ou Console de modif. résultats de vérification de conformité (tcgtc1610m100).

Remarque

Dans le menu Vues, Références, Actions de plusieurs sessions de vente, cliquez sur ces commandes :

- **Infos de conformité d'exportation**, pour afficher et gérer les informations de commerce international du document de vente dans la session Informations de conformité document de commerce international (tcgtc1100m000)
- **Vérifier conformité de document**, pour forcer l'exécution du contrôle de conformité d'exportation

Conformité d'importation pour les commandes fournisseurs

Si la case **Conformité de commerce international** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et la case **Conformité des échanges d'achats** est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000), vous pouvez configurer les informations d'un article pour lequel la conformité d'importation s'applique.

Si un article est soumis à la conformité de commerce international, des contrôles internes sont exécutés pour s'assurer que les informations de conformité d'importation sont valables et les licences nécessaires disponibles. Cette vérification est effectuée lors de la saisie de la ligne de commande fournisseur, la programmation de la ligne avis d'expédition et la confirmation de la ligne réception.

Après le contrôle de conformité à l'importation d'une ligne de commande fournisseur, les données concernant sa réussite ou son échec sont enregistrées. Si le contrôle de conformité d'importation échoue, la ligne de commande fournisseur est bloquée.

Pour permettre l'exclusion des documents à partir des contrôles de conformité à l'importation, vous pouvez indiquer des exceptions de document. Par exemple, les exceptions peuvent être spécifiées par le tiers, le pays et le type de document.

Lignes de commande fournisseur

Lorsqu'une ligne de commande fournisseur est spécifiée dans la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900), un contrôle de conformité d'importation est exécuté si les conditions suivantes sont remplies :

- La case **Vérification interne** est sélectionnée sur l'onglet **Conformité d'importation** de la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000)
- Le type d'ordre n'est pas utilisé pour les retours en stock, les retours de rebut ou le paiement de consignation
- Le magasin est spécifié
- La quantité commandée ou la commande est supérieure à zéro
- La case **Selon conform. de règles commerc.** est cochée pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000)
- Le pays de l'adresse d'expédition diffère du pays de l'adresse de réception

Si ces conditions sont remplies, et qu'aucune exception ne se trouve dans la session Exceptions document d'importation (tcgtc0130m100), un contrôle de conformité interne est exécuté pour la ligne de commande fournisseur. Pour la vérification interne, LN vérifie si une licence d'importation valide est disponible dans la session Licences d'importation (tcgtc0120m100). La disponibilité et la validité des données de conformité d'importation pour la combinaison article et pays expéditeur dans la session Données de conformité d'achat article (tcgtc0110m100) est également vérifiée.

Si la case **Limitation quantitative** ou **Limitation de valeur** est cochée dans la session Licences d'importation (tcgtc0120m100) pour la licence d'importation, les limites de quantité ou de valeur sont vérifiées. Ce sont la quantité de la ligne de commande fournisseur commandée dans l'unité de stock et le montant net de la ligne de commande dans la devise de la commande qui sont utilisés pour ces vérifications. Pendant la confirmation de la réception, les consommations de licence d'importation sont journalisées dans la session Consommations de licence d'importation (tcgtc1520m100).

Remarque

Si la conformité de commerce international s'applique à l'article concerné par la ligne de commande fournisseur, la case **Selon conform. de règles commerc.** est sélectionnée pour la ligne.

Composants

Si le champ **Gestion des stocks** a la valeur **Par composant** dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), les composants sont liés à la ligne de commande fournisseur. La vérification de conformité d'importation est effectuée uniquement pour les composants qui sont reçus, et non pour l'article principal. Les résultats du contrôle de conformité sont donc automatiquement enregistrés par la ligne de composant.

Si un composant échoue à la vérification de conformité, la ligne de commande est bloquée. Plusieurs composants peuvent échouer au contrôle, mais un seul enregistrement de blocage de ligne de commande fournisseur est généré dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000). La ligne de commande est débloquée avant la suppression de tous les résultats d'échec des lignes de composants.

Contrôle de conformité d'importation

Le contrôle de conformité d'importation peut être une réussite ou un échec, résultat que vous pouvez voir dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000).

Si la vérification est réussie, la ligne de commande fournisseur (composant) est enregistrée et la procédure de commande peut commencer. Le résultat du contrôle de conformité est automatiquement approuvé.

En cas d'échec, la ligne est enregistrée et bloquée. Par conséquent, la case **Bloqué** est cochée pour la ligne. Les données de ligne sont affichées dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000) et la valeur du champ **Motif de blocage** est extraite du champ **Motif de blocage de conformité des échanges** dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Pour débloquer la ligne, vous devez mettre à jour les données requises et réeffectuer le contrôle de conformité d'importation, ou une personne autorisée peut modifier manuellement le blocage de l'importation dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000) ou Console de modif. résultats de vérification de conformité (tcgtc1610m100).

Remarque

Dans le menu Vues, Références, Actions de plusieurs sessions Achat, vous pouvez utiliser l'option **Vérifier conformité de document** pour forcer l'exécution du contrôle de conformité d'importation.

Conformité aux règles du commerce international dans Magasin

Dans Magasin, la vérification de la conformité de commerce international est une étape facultative que vous pouvez ajouter au flux d'entrée en stock ou de sortie de stock. C'est un processus qui vérifie si les exigences spécifiques en matière d'exportation sont satisfaites.

A cette fin, ce processus effectue diverses vérifications de conformité d'importation sur les réceptions. Si des avis d'expédition sont utilisés, les vérifications de conformité d'importation sont également effectuées sur les avis d'expédition.

Dans le flux de sortie de stock, ce processus effectue des vérifications de conformité d'exportation des lignes d'expédition.

Par exemple, il vérifie si les licences requises sont disponibles pour l'exportation d'un article vers le pays de destination ou il vérifie si les licences d'importation applicables sont suivies pour un avis d'expédition.

Si une erreur de validation s'affiche après avoir effectué une vérification de conformité d'importation ou d'exportation, les erreurs doivent être corrigées avant de :

- Pouvoir recevoir l'avis d'expédition.
- Pouvoir confirmer la réception.
- Terminer le processus d'expédition.

Vous définissez les licences et autres données de conformité de commerce en utilisant la fonctionnalité Conformité de commerce international dans Données communes. La vérification de conformité d'importation et d'exportation est effectuée en utilisant la fonctionnalité Conformité de commerce international dans Données communes.

Conformité aux règles d'importation dans Magasin

Les lignes d'avis d'expédition et les lignes de réception sont soumises aux vérifications de la conformité aux règles d'importation si :

- La case **Conformité des échanges d'achats** est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).
- Les adresses magasin expéditeur et le magasin destinataire sont situées dans des pays différents.
- La case **Selon conform. de règles commerc.** est cochée dans la session Articles (tcibd0501m000).
- L'ordre n'est pas un ordre de retour fournisseur.
- L'ordre est aucune livraison directe.
- L'article est d'un type autre que les suivants :
 - **Service sous-traité**
 - **Equipement**
 - **Liste**

Le statut initial d'une ligne d'avis d'expédition ou d'une ligne de réception est **A valider** si ces conditions s'appliquent.

Si l'une de ces conditions ne s'applique pas, les vérifications de conformité aux règles de commerce ne s'appliquent pas et le statut de conformité prend la valeur **Sans objet**.

Le champ **Statut conformité document** de ces sessions permet d'afficher l'avancement et les résultats des contrôles de conformité d'importation :

- Avis d'expédition (whinh3100m000)
- Avis d'expédition (whinh3600m000)
- Avis d'expédition - Lignes (whinh3101m000)
- Réception magasin (whinh3512m000)
- Vue d'ensemble des réceptions magasin (whinh3110m000)
- Lignes de réception (whinh3112s000)
- Lignes de réception magasin (whinh3512m100)
- Lignes de réception magasin (whinh3512m600)

La conformité d'importation vérifie les lignes d'avis d'expédition

Pour les lignes d'Avis d'expédition, les contrôles de conformité sont exécutés lorsque l'avis d'expédition est :

- 1. Programmé**
Créé(e) par EDI. L'avis d'expédition peut être reçu si toutes les lignes d'avis d'expédition sont bien validées.
- 2. Programmé manuellement**
Programmé manuellement par l'utilisateur qui utilise l'option **Programme** du menu approprié de la session Avis d'expédition (whinh3100m000) ou de la session Avis d'expédition (whinh3600m000).
Si des erreurs de validation apparaissent, les erreurs de conformité doivent être corrigées et l'avis d'expédition doit être reprogrammé.

Par exemple, si l'avis d'expédition est modifié, la quantité commandée change, le statut d'expédition passe à **En cours de révision** et le statut de conformité redevient **A valider**. L'utilisateur doit manuellement lancer les vérifications de conformité ou reprogrammer l'avis d'expédition (qui lance les vérifications de conformité) et il doit corriger toute erreur de validation qui peut se produire, dans la mesure où seuls les avis d'expédition bien validés peuvent être rattachés à une réception.

Remarque

- Pour gérer les erreurs de validation, reportez-vous à la rubrique *Gestion des erreurs de validation de manutention pour les vérifications de conformité d'importation (p. 34)*.
- Vous pouvez afficher les informations relatives à la vérification de conformité dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgctc1510m000).

Si un avis d'expédition est **Annulé** ou **Remplacé**, les résultats du contrôle de conformité des règles du commerce pour les lignes d'avis d'expédition sont supprimés. Pour le nouvel avis d'expédition qui remplace l'avis d'expédition **Remplacé** ayant le statut **Programmé**, de nouvelles vérifications de conformité sont effectuées.

Lier les lignes d'avis d'expédition à recevoir

Si la fonctionnalité de conformité aux règles du commerce international est implémentée, une ligne d'avis d'expédition ne peut être rattachée à une réception que si le statut de conformité aux règles commerciales est **Validé** ou **Sans objet**.

Par conséquent, si vous précisez un numéro d'avis d'expédition dans les sessions suivantes, seules les lignes d'avis d'expédition ayant le statut **Validé** ou **Sans objet** sont rattachées à une réception :

- Avis d'expédition (whinh3100m000)
- Avis d'expédition (whinh3600m000)
- Réception magasin (whinh3512m000):
 - Filtre de réceptions
 - Option Recevoir du menu approprié.

Dans la session Expéditions prévues (whinh3821m000), les lignes d'avis d'expédition ayant le statut **Validé** ou **Sans objet** sont affichées.

Rattacher les lignes d'ordre à la réception

Dans ces sessions, vous pouvez lier des lignes d'ordre à une réception :

- Ordres prévus (whinh3822m000)
- Réception magasin (whinh3512m000):
 - Option Lignes de réception du menu approprié.
- Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000)
- Vue gén. statut de ligne d'entrée en stock (whinh2119m000)

Si la fonctionnalité Conformité de commerce international est implémentée et que des lignes Avis d'expédition sont indiquées pour la ligne d'ordre que vous souhaitez rattacher, le message suivant s'affiche : « Recevoir la ligne d'ordre depuis cet avis d'expédition ou un autre avis ? »

Si vous cliquez sur :

- **Oui**
Vous ne pouvez recevoir la ligne de commande que si le statut de validation des lignes de l'avis de conformité est **Validé**.
- **Non**
Vous pouvez recevoir la ligne de commande, mais la ligne de réception n'a aucune référence à l'avis d'expédition.

Gestion des erreurs de validation de manutention pour les vérifications de conformité d'importation

Si le statut **Erreur de validation** résulte d'une vérification de conformité de commerce international, rechercher la ligne d'un avis d'expédition ou d'une ligne de réception. Les erreurs de conformité d'importation doivent être corrigées et les vérifications de conformité doivent être à nouveau effectuées. Si les lignes sont bien validées après correction, vous pouvez continuer à traiter l'avis d'expédition ou la réception.

Sinon, vous pouvez écraser les erreurs de validation. Il est nécessaire de corriger ou d'écraser les erreurs. Sinon les processus d'entrée en stock impliquant les avis d'expédition ou les réceptions afin de mettre les marchandises en stock ne peuvent être traitées.

Vous corrigez ou écrasez les erreurs de conformité à l'aide de la fonctionnalité Conformité de commerce international dans l'application Données communes.

Le statut **Validation en cours** s'affiche si les vérifications de conformité sont exécutées mais exigent une approbation.

Zéro réception, renvoi au fournisseur

Parfois, une réception affiche une erreur de validation et vous pouvez souhaiter renvoyer immédiatement les marchandises aux fournisseurs sans corriger l'erreur de conformité ni avoir initialement reçu les marchandises en stock. Dans de tels cas, le retour doit être organisé en dehors de LN. Pour éliminer les lignes d'ordre impliquées dans LN, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Détachez la ligne de réception en utilisant Annuler lien lignes d'ordre à réception sur le menu approprié dans la session Réception magasin (whinh3512m000) et supprimez la ligne d'ordre d'entrée en stock.
- Spécifiez la quantité d'articles comme étant zéro et confirmez la ligne de réception. Si vous trouvez des reliquats applicables, ils doivent être annulés.

Approbation

Si les vérifications de conformité pour une ligne de réception ou une ligne d'avis d'expédition sont terminées mais exigent une approbation, le statut de validation est **Validation en cours**. Une fois les vérifications de conformité approuvées dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000), le statut de validation de la ligne d'avis d'expédition est défini à **Validé**.

Réécrivez les erreurs de validation

Les échecs résultant des vérifications de conformité pour une ligne d'avis d'expédition ou une ligne de réception peuvent être contournés par un utilisateur autorisé dans la session Console de modif. résultats de vérification de conformité (tcgtc1610m100). Par conséquent, le statut **Erreur de validation** attribué à la ligne d'avis d'expédition ou une ligne de réception passe à **Validé**.

Pour les lignes d'avis d'expédition, le remplacement est rétabli si la vérification de conformité est effectuée et entraîne l'affichage d'une erreur de validation. Pour les réceptions, les réécritures sont finales.

L'opération de conformité d'importation recherche les réceptions

Les vérifications de conformité des règles du commerce sont effectuées par LN pour les lignes de réception lignes quand celles-ci sont confirmées.

Vous pouvez également lancer les vérifications de conformité manuellement à l'aide de l'option Vérifier conformité de document du menu approprié des sessions de réception ou de ligne de réception.

Remarque

Les vérifications de conformité sont toujours effectuée pour les lignes de réception au cours de la confirmation, même si les articles reçus ont été précédemment validés.

Si les lignes de réception sont bien validées, elles sont confirmées et un enregistrement de consommation de conformité est inscrit dans la session Consommations de licence d'importation (tcgtc1520m100).

Si l'opération renvoie le statut **Validation en cours** ou **Erreur de validation**, les lignes de réception ne peuvent être confirmées à moins que la quantité d'articles reçus ne soit réduite à Pour des informations

supplémentaires, reportez-vous à *Gestion des erreurs de validation de manutention pour les vérifications de conformité d'importation* (p. 34).

Changer les lignes de réception

Le statut de conformité passe à **A valider** et les vérifications de conformité doivent être à nouveau effectuées si la quantité de l'article de la ligne de réception est modifiée ou si l'une des options suivantes est utilisée pour une ligne de réception :

- Répartir ligne pour séries
- Générer n° de série
- Diviser

Correction des réceptions

La session Correction de réception (whinh3121s000) vous permet de corriger la quantité reçue d'une ligne de réception. Cette session est lancée au moyen de l'option **Corriger ligne de réception** du menu approprié de la session Lignes de réception magasin (whinh3512m100).

Si la correction est positive (la quantité reçue est augmentée), la vérification de conformité doit être à nouveau effectuée parce qu'une limite de valeur peut s'appliquer à l'article reçu. Si la vérification de conformité est concluante, l'utilisation de la licence est mise à jour dans la session Consommations de licence d'importation (tcgtc1520m100). Si la vérification de conformité échoue, la correction de réception n'est pas autorisée et un message s'affiche.

Pour les corrections de réception négative, il n'est pas exigé de refaire les vérifications conformité, mais l'utilisation des licences est mise à jour.

Pour les lignes de réception qui sont gérées par composant, les corrections de réception autres que le fait de changer le paramètre **Réception finale** ne sont pas autorisées. Cela n'affecte pas l'utilisation des licences.

Vérifications de conformité d'importation pour les articles de nomenclature

Si la gestion du stock des lignes d'ordre d'entrée en stock est basée sur l'article principal, les vérifications de conformité sont effectuées d'après l'article principal. Si la gestion du stock se fait par composant, les vérifications de conformité sont effectuées pour chaque composant soumis à la conformité des règles de commerce.

Les informations relatives aux composants de Nomenclature (BOM) ne sont pas affichées pour les lignes Avis d'expédition. Si la gestion du stock de la ligne d'ordre de l'avis d'expédition se fait par composant et que tous les composants ne sont pas correctement validés, la ligne d'avis d'expédition affiche le statut de conformité au plus tôt des composants. La ligne d'avis d'expédition est validée si tous les composants sont validés avec succès.

Lorsqu'une ligne de réception est confirmée pour laquelle la gestion du stock se fait par composant, un enregistrement d'utilisation de licence est créé pour chaque composant qui a bien été validé. Si une

ligne de réception avec des lignes de nomenclature est supprimée (détachée de l'en-tête de réception) et que la ligne de réception est bien validée, les enregistrements de consommation sont supprimés de la session Consommations de licence d'importation (tcgtc1520m100).

Conformité aux règles d'exportation dans l'application Magasin

Une ligne d'expédition fait l'objet de vérifications de conformité d'exportation dans les cas suivants :

- La case **Conformité des échanges de ventes** est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000).
- Le magasin expéditeur et le magasin destinataire sont situés dans des pays différents.
- La case **Selon conform. de règles commerc.** est cochée dans la session Articles (tcibd0501m000).
- L'ordre n'est pas un ordre de retour fournisseur.
- L'article est d'un type autre que les suivants :
 - **Service sous-traité**
 - **Equipement**
 - **Liste**

Si l'une de ces conditions ne s'applique pas, les vérifications de conformité aux règles de commerce ne s'appliquent pas et le statut de conformité prend la valeur **Sans objet**.

Le champ **Statut conformité document** des sessions Lignes d'expédition (whinh4131m000) et Expéditions (whinh4130m000) affiche l'avancement et les résultats des vérifications de conformité aux règles d'exportation.

Les vérifications de conformité d'exportation sont effectuées durant les étapes de blocage et de confirmation. Même si elles ont été validées à l'étape de blocage, ces vérifications doivent être exécutées une nouvelle fois à l'étape de confirmation. Les expéditions validées et les lignes d'expédition prennent le statut de conformité **Validé**.

Si l'étape de blocage n'est pas applicable à la procédure d'expédition, les vérifications de conformité d'exportation ne sont effectuées qu'à l'étape de confirmation.

Remarque

L'étape de blocage n'est pas une activité faisant partie de la procédure magasin mais vous pouvez forcer son exécution pour un type d'ordre magasin en sélectionnant l'option **Blocage obligatoire** dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Une ligne d'expédition ne peut être confirmée que si les vérifications de conformité sont satisfaisantes ou si les validations qui se sont soldées par un échec ont été contournées par un utilisateur autorisé.

Cependant, vous pouvez confirmer les lignes d'expédition ayant le statut **Validation en cours** ou **Erreur de validation**, et la quantité d'articles zéro. Cela est nécessaire si les marchandises doivent être renvoyées dans le stock et mises à disposition pour une autre demande avant les vérifications de conformité. A cet effet, vous devez définir la quantité entière **Non expédié** et confirmer la ligne d'expédition.

Lorsque le statut de validation de toutes les lignes d'une expédition est défini à **Validé**, le statut de conformité aux règles de commerce de cette expédition est également défini à **Validé**. Une expédition ne peut être confirmée que dès l'instant où toutes les lignes d'expédition ont bien été validées en termes de conformité aux règles de commerce. Si vous tentez de confirmer une expédition dont toutes les lignes n'ont pas été validées, seules celles qui l'ont été sont confirmées et l'expédition elle-même demeure non confirmée.

Les informations relatives aux vérifications de conformité sont affichables dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000). Cette session est accessible dans le menu approprié de la session Expéditions (whinh4130m000) et de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000).

Erreurs de validation

Si le statut **Erreur de validation** est retournée après le blocage ou la confirmation d'une ligne d'expédition, les erreurs d'exportation de conformité doivent être corrigées.

Pour corriger les erreurs de validation pour les lignes d'expédition **Bloqué**

Lors de la correction des données de conformité des articles, comme celles contenues dans les licences, le statut de la ligne d'expédition reste **Bloqué** et le statut de conformité aux règles de commerce demeure **Erreur de validation**. Une fois les corrections achevées, vous devez confirmer la ligne d'expédition ou utiliser l'option Vérifier conformité de document du menu approprié de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000). Le statut de conformité passe alors à **Validé**.

Pour corriger les données d'une ligne d'expédition telles que les quantités d'articles ou autres détails relatifs au point de stockage, ou bien pour préparer des unités de manutention, il vous faut ouvrir la ligne d'expédition. Le statut de la ligne d'expédition est rétabli à **Ouvert** et le statut de validation devient **A valider**. Une fois les corrections achevées, vous devez bloquer la ligne d'expédition. Le statut de conformité passe alors à **Validé** et vous pouvez confirmer la ligne d'expédition.

Si le statut **Validation en cours** s'affiche à la place du statut **Validé**, les vérifications de conformité sont exécutées mais exigent une approbation.

Approbation

Si les vérifications de conformité pour une ligne d'expédition sont terminées mais exigent une approbation, le statut de validation est **Validation en cours**. Une fois les vérifications de conformité approuvées dans la session Résultats de vérification de conformité document (tcgtc1510m000), le statut de validation de la ligne d'expédition est défini à **Validé**.

Pour corriger les erreurs de validation après la confirmation d'une ligne d'expédition

Lors de la correction des données de conformité d'articles, telles que les licences, le statut de la ligne d'expédition reste **Ouvert** et le statut de conformité aux règles de commerce demeure **Erreur de validation**. Une fois les corrections achevées, vous devez confirmer la ligne d'expédition. Le statut de conformité passe alors à **Validé**.

Lorsque vous corrigez les données d'une ligne d'expédition telles que les quantités d'articles ou autres détails relatifs au point de stockage, ou que vous préparez des unités de manutention, le statut de la ligne d'expédition demeure **Ouvert** et le statut de validation devient **A valider**. Une fois les corrections de la ligne d'expédition achevées, vous devez confirmer la ligne d'expédition, opération qui lance les vérifications de conformité. Le statut de conformité est ensuite défini à la valeur **Validé**.

Remarque

Le statut **Erreur de validation** peut être renvoyé lors de la confirmation d'une ligne d'expédition, même après que la ligne d'expédition a été validée pendant le blocage. Cela peut se produire, par exemple, si les besoins de conformité ont été modifiés après la validation réussie au niveau de l'étape de blocage.

Contournement des échecs de contrôle de conformité

Les échecs résultant des vérifications de conformité d'une ligne d'expédition peuvent être contournés par un utilisateur autorisé dans la session Console de modif. résultats de vérification de conformité (tcgtc1610m100). Lorsque vous terminez le remplacement, le statut **Erreur de validation** de la ligne d'expédition passe à **Validé**.

bon de livraison,

Si la fonctionnalité de conformité aux règles du commerce international est définie, les informations suivantes sont imprimées sur le bon de livraison:

- **Catégorie USML**
- **ECCN**
- **Type de licence**
- **N° licence**

Ce texte au bas de page est imprimé sur le bon de livraison utilisé pour les expéditions qui quittent les Etats-Unis et qui répondent à certains critères spécifiques :

« Ces produits, technologies ou logiciels ont été exportés des Etats-Unis conformément à la réglementation américaine sur les exportations (Export Administration Regulations). Tout détournement de la loi américaine est interdit. »

Les critères :

- L'article d'au moins une ligne d'expédition est géré par l'exportation.
- Pour l'article d'au moins une ligne d'expédition, la **Catégorie USML** ou le champ **ECCN** est spécifié(e) dans la session Données de conformité de vente article (tcgtc0110m000).
- L'expédition quitte les Etats-Unis.

