



Infor LN Magazzino Guida utente per Procedure di immagazzinamento

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento UwhprocugA IT

Rilascio 10.7 (10.7)

Data di pubblicazione 8 agosto 2022

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione.....	7
Procedure di ingresso e di uscita.....	7
Elaborazione delle merci in ingresso e in uscita.....	7
Capitolo 2 Definizione delle procedure di immagazzinamento.....	9
Definizione delle procedure di immagazzinamento.....	9
Collegamento delle procedure di immagazzinamento alle merci in ingresso e in uscita.....	9
Esecuzione manuale o automatica di attività.....	9
Definizione di una procedura di immagazzinamento.....	10
Esempi di procedure di immagazzinamento.....	11
Procedura ricevimento.....	12
Procedura uscita.....	12
Capitolo 3 Definizione dei tipi di ordine di magazzino.....	13
Definizione dei tipi di ordine di magazzino.....	13
Definizione dei tipi di ordine di magazzino.....	13
Capitolo 4 Impostazioni dell'attività.....	15
Attività predefinite per procedura.....	15
Procedura ricevimento.....	15
Procedura ispezione.....	15
Procedura uscita.....	16
Procedura spedizione.....	16
Impostazioni dell'attività di ricevimento.....	16
Procedura ricevimento.....	16
Impostazioni dell'attività di ispezione.....	20
Procedura ispezione.....	21
Impostazioni dell'attività di uscita.....	22
Procedura uscita.....	23

Impostazioni dell'attività di spedizione.....	26
Procedura spedizione.....	26
Valori predefiniti per le attività della riga ordine.....	29
Procedura ricevimento.....	29
Procedura ispezione.....	29
Procedura uscita.....	29
Procedura spedizione.....	29
Capitolo 5 Modifica delle impostazioni dell'attività.....	31
Modifica di attività per riga ordine.....	31
Modifica delle attività delle righe di ordine per la procedura di ricevimento.....	31
Modifica delle attività delle righe di ordine per la procedura di ispezione.....	34
Modifica delle attività delle righe di ordine per la procedura di uscita.....	37
Modifica delle attività per la procedura di spedizione.....	40
Capitolo 6 Stato pianificato.....	43
Definizione dei modelli di registrazione del lotto e del numero di serie.....	43
Appendice A Glossario.....	45

Indice

Informazioni sul documento

Obiettivi

Questo manuale descrive lo scopo e l'utilizzo delle procedure di immagazzinamento.

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per le procedure di immagazzinamento. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Magazzini*
- *Guida utente per Ordini di magazzino*
- *Guida utente per Flusso merci in ingresso (U9788 IT)*
- *Guida utente per Flussi merci in uscita e spedizioni (U9794 IT)*
- *Guida utente per Ispezioni di magazzino (U9875 IT)*
- *Guida utente per Gestione quarantena in magazzino (U9876 IT)*
- *Infor LN Magazzino - Guida utente per Multisito*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpando alcuni argomenti della Guida in linea.

Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al presente manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Procedure di ingresso e di uscita

In LN, i flussi di merci in ingresso, immagazzinate o in uscita dal magazzino sono controllati dalle procedure di immagazzinamento definite dall'utente.

In una procedura di immagazzinamento sono incluse varie attività che determinano la modalità di elaborazione delle merci in magazzino.

Il flusso di immagazzinamento in ingresso comprende le procedure predefinite riportate di seguito:

- La **Procedura ricevimento**
- La **Procedura ispezione**

Il flusso di immagazzinamento in uscita comprende le procedure predefinite riportate di seguito:

- La **Procedura uscita**
- La **Procedura spedizione**

La procedura di uscita può comprendere ispezioni in uscita, se necessario.

Elaborazione delle merci in ingresso e in uscita

In LN è possibile elaborare le merci mediante una delle fasi riportate di seguito:

- **Elaborare le righe di ordine di magazzino nelle quali sono presenti le merci**
Se si elaborano le righe di ordine di magazzino, LN elabora, per impostazione predefinita, le merci in base alla procedura di immagazzinamento collegata al tipo di ordine di magazzino al quale appartengono le righe dell'ordine. È possibile modificare la procedura di immagazzinamento predefinita dei singoli ordini o delle singole righe di ordine di magazzino. Per ulteriori informazioni sulla definizione e sulla modifica delle procedure di immagazzinamento, vedere *Definizione delle procedure di immagazzinamento (pag. 9)* e *Modifica delle procedure di immagazzinamento*.
- **Elaborare le unità di gestione contenenti le merci**
Per elaborare un'unità di gestione, è necessario che questa sia collegata a una riga di ordine di magazzino. Se si elabora un'unità di gestione, questa viene elaborata in base alla procedura

di immagazzinamento della riga di ordine di magazzino. Per ogni fase della procedura superata dall'unità di gestione, le righe di ordine vengono aggiornate in background.

Le merci in ingresso si trovano nelle righe di ordine di ingresso, mentre quelle in uscita sono elencate nelle righe di ordine di uscita. Le righe di ordine di ingresso e di uscita vengono generate dagli ordini che hanno origine da altri package LN o che sono stati creati manualmente nel package Magazzino. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di magazzino.

In base all'impostazione dei dati, le unità di gestione per le merci in ingresso o in uscita possono essere generate automaticamente oppure è possibile generarle o crearle manualmente durante una delle fasi del flusso di merci in ingresso e in uscita.

Le sessioni riportate di seguito consentono di visualizzare l'avanzamento delle righe di ordine o delle unità di gestione durante l'elaborazione di magazzino:

- Panoramica stato riga ordine di ingresso (whinh2119m000)
- Panoramica stato riga ordine di uscita (whinh2129m000)
- Dati ingresso unità di gestione (whinh2113m000)
- Dati uscita unità di gestione (whinh2123m000)

In queste sessioni vengono visualizzate le attività eseguite per le righe di ordine o per le unità di gestione e l'attività da eseguire successivamente. In queste sessioni è, inoltre, possibile eseguire le attività che richiedono l'esecuzione manuale.

Capitolo 2

Definizione delle procedure di immagazzinamento

2

Definizione delle procedure di immagazzinamento

In LN è possibile definire le procedure di immagazzinamento per determinare il modello in base al quale le merci in ingresso, immagazzinate e in uscita passano nel magazzino. Una procedura di immagazzinamento include varie fasi denominate attività che determinano la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino e/o delle unità di gestione. Ogni attività viene eseguita mediante una specifica sessione LN.

Collegamento delle procedure di immagazzinamento alle merci in ingresso e in uscita

Si definisce, inizialmente, una procedura di immagazzinamento e la si collega a un determinato tipo di ordine di magazzino. Di conseguenza, la procedura di immagazzinamento diventa la procedura predefinita per gli ordini di magazzino ai quali è allocato il tipo di ordine e le merci vengono elaborate in base alla procedura dell'ordine nel quale sono elencate le merci.

Se le merci in ingresso e/o in uscita dal magazzino vengono elaborate mediante le unità di gestione, l'elaborazione avviene in base alla procedura di immagazzinamento degli ordini di magazzino nei quali sono elencate le merci contenute nell'unità di gestione.

È possibile rettificare la procedura predefinita dei singoli ordini e delle righe di questo tipo di ordine di magazzino. Se si rettifica la procedura predefinita di un singolo ordine di magazzino di questo tipo, la procedura rettificata si applica alle righe ordine di magazzino di ingresso e/o di uscita. È inoltre possibile rettificare la procedura di immagazzinamento per una singola riga dell'ordine di ingresso o di uscita.

Esecuzione manuale o automatica di attività

È possibile specificare se eseguire un'attività della procedura di immagazzinamento in modo manuale o automatico. L'esecuzione manuale implica che l'utente esegua l'attività utilizzando la relativa sessione. L'esecuzione automatica implica che l'attività venga svolta automaticamente al termine dell'attività

precedente. Se, relativamente agli ordini di magazzino generati da ordini provenienti da altri package, la prima attività è automatica, tale attività viene eseguita nel momento in cui viene generato l'ordine di magazzino.

Tuttavia, per attivare l'elaborazione degli ordini di magazzino per i quali la prima attività è impostata sull'elaborazione automatica e che sono stati creati manualmente o generati da Progetti e commesse, è necessario scegliere **Elabora**.

Il comando **Elabora** è disponibile nelle seguenti sessioni:

- Ordini di magazzino (whinh2100m000)
- Ordine di magazzino (whinh2100m100)
- Gestione magazzino - Pannello di controllo (whinh2300m000)
- Ordini di assemblaggio magazzino (whinh2101m000)
- Righe ordine di ingresso (whinh2110m000)
- Righe ordine di uscita (whinh2120m000)

Definizione di una procedura di immagazzinamento

Istruzione 1: Definizione della procedura

Nella sessione Procedure di immagazzinamento (whinh0105m000) è necessario definire il codice identificativo, la descrizione e il tipo di procedura di immagazzinamento. Sono disponibili i seguenti tipi di procedura di immagazzinamento:

- **Procedura ricevimento**
Questa procedura controlla il ricevimento delle merci.
- **Procedura ispezione**
La procedura di ispezione controlla l'ispezione delle merci ricevute nel magazzino.
- **Procedura uscita**
La procedura di uscita controlla il prelievo delle merci. Questa procedura può includere le ispezioni in uscita.
- **Procedura spedizione**
La procedura di spedizione controlla l'approntamento e la spedizione delle merci.

Istruzione 2: Aggiunta di attività alla procedura

Dopo aver creato una procedura di immagazzinamento, è necessario aggiungere le relative attività. Per aggiungere le attività, procedere come indicato di seguito:

1. Nel campo **Attività per Procedura** (whinh0106m000) della sessione **Procedura di immagazzinamento** selezionare la procedura alla quale si desidera aggiungere le attività. Di conseguenza, in LN vengono visualizzate le attività disponibili relative al tipo di procedura di immagazzinamento selezionato. Se, ad esempio, nella sessione Procedure di immagazzinamento (whinh0105m000) si definisce una procedura di ricevimento e nella

sessione Attività per Procedura (whinh0106m000) si seleziona la stessa procedura, in LN vengono visualizzate le attività di ricevimento disponibili.

2. Per aggiungere un'attività alla procedura selezionare la casella di controllo **Applicabile** situata accanto all'attività. Si noti che per la maggior parte delle procedure esistono poche attività obbligatorie, quali Ricevimento magazzino (whinh3512m000) in **Procedura ricevimento** o la sessione Generazione avviso di uscita (whinh4201m000) in **Procedura uscita**. Le attività obbligatorie sono preselezionate da LN e sono di sola lettura. Per ulteriori informazioni, vedere **Applicabile**.
3. Per specificare che l'attività aggiunta deve essere eseguita automaticamente, selezionare la casella di controllo **Automatico**. Se questa casella di controllo non viene selezionata, è necessario attivare manualmente l'attività.
4. Per le attività che comportano la stampa di documenti, ad esempio distinte di magazzinaggio o documenti di spedizione, selezionare nel campo **Periferica di output** una delle periferiche di output disponibili all'interno dell'organizzazione.

Istruzione 3: Collegamento di una procedura al Tipo ordine magazz.

Per collegare una procedura agli ordini di magazzino, nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000), collegare la procedura di immagazzinamento a un tipo di ordine di magazzino. Di conseguenza, la procedura di immagazzinamento diventa la procedura predefinita per gli ordini di magazzino ai quali è associato il tipo di ordine.

Istruzione 4: Collegamento di Tipo ordine magazz. a Origine ordine

Per collegare il tipo di ordine di magazzino a un'origine ordine, è necessario utilizzare la sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000). Di conseguenza, il tipo di ordine di magazzino, al quale è associata la procedura di immagazzinamento precedentemente allocata, diventa il tipo predefinito per gli ordini di magazzino generati da ordini alla cui origine è collegato tale tipo di ordine di magazzino.

Effetti sulle prestazioni

La scelta di mantenere nel sistema le attività correlate alle righe di un ordine di magazzino dopo la chiusura determina un aumento considerevole dei dati. Se non si desidera rimuovere gli ordini di magazzino con stato **Chiuso**, per ridurre il numero di record nel sistema è possibile rimuovere le attività correlate alle righe degli ordini chiusi. Per effettuare questa operazione, nella sessione Rimozione ordini di magazzino (whinh2250m000) selezionare la casella di controllo **Attività riga di ordini chiusi**.

Esempi di procedure di immagazzinamento

In questo argomento vengono descritti alcuni esempi delle procedure di immagazzinamento che è possibile definire per una migliore rispondenza alle esigenze di magazzino.

Procedura ricevimento

La procedura di ricevimento più semplice comprende solo le attività obbligatorie ed è possibile farla eseguire automaticamente a LN.

- Ricevimento magazzino (whinh3512m000) (obbligatoria). Se questa attività viene eseguita automaticamente, LN crea e conferma il record di ricevimento.
- Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000)
- Avviso di ingresso stoccaggio (whinh3203m000) (questa attività è obbligatoria se non si seleziona l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000)).

Per le procedure di ricevimento più complesse del magazzino può essere necessario selezionare alcune delle attività disponibili nella sessione Attività per Procedura (whinh0106m000) e impostarne l'esecuzione manuale per consentire agli utenti di registrare eventuali modifiche delle quantità ricevute, di quelle immagazzinate, delle ubicazioni di approntamento e così via.

Naturalmente, se il flusso delle merci in ingresso comprende le ispezioni, è possibile selezionare anche la **Procedura ispezione**.

Procedura uscita

La procedura di uscita più semplice comprende solo le attività obbligatorie ed è possibile farla eseguire automaticamente a LN.

- Generazione avviso di uscita (whinh4201m000) (obbligatorio)
- Rilascio avviso di uscita (whinh4202m000) (obbligatorio)

Per le procedure di uscita più complesse del magazzino può essere necessario selezionare alcune delle attività disponibili nella sessione Attività per Procedura (whinh0106m000) e impostarne l'esecuzione manuale per consentire agli utenti di registrare eventuali modifiche delle quantità prelevate, delle ubicazioni di prelievo e così via.

Nota

Nella sessione Attività per Procedura (whinh0106m000) selezionare la casella di controllo **Automatico** per fare in modo che tali attività vengano eseguite automaticamente da LN.

Definizione dei tipi di ordine di magazzino

I tipi di ordine di magazzino determinano la modalità di gestione degli ordini di magazzino. I tipi di ordine di magazzino sono classificati in base al tipo di transazione scorte. Il tipo di transazione scorte aggiunto al tipo di ordine di magazzino determina il tipo di procedura di immagazzinamento che è possibile collegare al tipo di ordine di magazzino. Le attività da eseguire per la gestione degli ordini di magazzino sono, per impostazione predefinita, determinate dalle procedure di immagazzinamento collegate ai tipi di ordine di magazzino.

Gli ordini di magazzino vengono collegati ai tipi quando gli ordini di magazzino vengono generati da altri package o creati manualmente nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Definizione dei tipi di ordine di magazzino

Nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) è possibile specificare i tipi di ordine di magazzino per i tipi di transazione scorte riportati di seguito:

- **Ricevimento**
Per il ricevimento delle merci in magazzino, utilizzare il tipo di ordine di magazzino del tipo di transazione scorte **Ricevimento**. A un tipo di ordine di magazzino del tipo transazione scorte **Procedura ricevimento** è possibile collegare una **Procedura ispezione** e, facoltativamente, una **Ricevimento**.
- **Prelievo**
Per il prelievo di merci dal magazzino, utilizzare il tipo di ordine di magazzino del tipo transazione scorte **Prelievo**. A un tipo di ordine di magazzino del tipo transazione scorte **Procedura uscita** è possibile collegare una **Procedura spedizione** e una **Prelievo** Nota. LN consente di modificare i dati relativi alle righe dell'ordine di uscita in base al valore su cui è impostato il campo **Consenti aggiorn. righe ordine uscita fino a (inclusa)** nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).

- **Trasferimento**

Per il trasferimento di merci tra magazzini, ubicazioni, Business Partner, progetti o centri di lavoro utilizzare il tipo di ordine di magazzino del tipo transazione scorte **Trasferimento**.

A un tipo di ordine di magazzino del tipo di transazione scorte **Trasferimento** è possibile collegare le procedure riportate di seguito:

- **Procedura ricevimento**
- **Procedura ispezione**
- **Procedura uscita**
- **Procedura spedizione**

Un trasferimento può riguardare uno o due magazzini. Se gli articoli vengono trasferiti tra due magazzini diversi, è necessario eseguire tutte le attività delle procedure di immagazzinamento. Tuttavia, se il trasferimento viene eseguito tra due ubicazioni all'interno dello stesso magazzino, le attività di ricevimento non vengono eseguite. Gli ordini di trasferimento consentono di definire un sistema di rifornimento all'interno di uno stesso magazzino. Tale sistema controlla il rifornimento dalle ubicazioni per grandi quantità a quelle di prelievo. Nota: LN consente di modificare i dati relativi alle righe dell'ordine di uscita in base al valore su cui è impostato il campo **Consenti aggiorn. righe ordine uscita fino a (inclusa)** nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).

- Le ispezioni sono consentite nel package LN Gestione qualità per gli ordini di magazzino con origine **Trasferimento (manuale)** soltanto se è selezionato il parametro QM implementato per il tipo di ordine **Trasferimento magazzino** nella sessione Parametri Gestione qualità (qmptc0100m000).
- **Trasferimento semilavorati**
Per trasferire il lavoro da un centro di lavoro di determinazione costi a un altro, utilizzare un tipo di ordine di magazzino del tipo transazione scorte **Trasferimento semilavorati**.

Attività predefinite per procedura

Per ogni tipo di procedura di immagazzinamento sono disponibili varie attività. L'elenco riportato di seguito indica le attività disponibili per ogni procedura di immagazzinamento.

Procedura ricevimento

- Stampa ricevimenti (whinh3412m000)
- Ricevimento magazzino (whinh3512m000) (obbligatoria). Se questa attività viene eseguita automaticamente, LN crea e conferma il record di ricevimento.
- Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000) (obbligatorio)
- Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000)
- Distinta magazzinaggio (whinh3525m100). Se tale attività viene eseguita automaticamente, LN immagazzina le merci presenti nella distinta di magazzinaggio.
- Avviso di ingresso stoccaggio (whinh3203m000) (questa attività è obbligatoria se non si seleziona l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000)).

Nota

Le attività Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000), Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) e Distinta magazzinaggio (whinh3525m100) non sono disponibili per i magazzini sprovvisti di ubicazioni. Nel caso di magazzini non gestiti per ubicazioni, LN ignora queste attività e immagazzina le merci a seguito della conferma del relativo ricevimento.

Procedura ispezione

- Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000) (obbligatorio)
- Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000) (obbligatorio)
- Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000)

- Distinta magazzinaggio (whinh3525m100). Se tale attività viene eseguita automaticamente, LN immagazzina le merci presenti nella distinta di magazzinaggio.
- Avviso di ingresso stoccaggio (whinh3203m000)

Procedura uscita

- Generazione avviso di uscita (whinh4201m000) (obbligatorio)
- Rilascio avviso di uscita (whinh4202m000) (obbligatorio)
- Generazione distinta di magazzinaggio (whinh4415m000)
- Distinta di prelievo (whinh4525m100). Se tale attività viene eseguita automaticamente, LN conferma il prelievo delle merci presenti nella relativa distinta.
- Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000)

Procedura spedizione

- Blocco/Conferma spedizioni/carichi (whinh4275m000) (obbligatorio)
- Stampa polizze di carico (whinh4470m000)
- Stampa documenti di trasporto (whinh4475m000)
- Stampa distinte di carico (whinh4476m000)
- Stampa note di consegna (whinh4477m000)
- Stampa distinta di spedizione (whinh4478m000)

Impostazioni dell'attività di ricevimento

Nelle tabelle riportate di seguito vengono visualizzate le impostazioni predefinite delle caselle di controllo **Applicabile** e **Automatico** della sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000).

Procedura ricevimento

Attività: Stampa ricevimenti (whinh3412m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000)

Applicabile - **Automatico**

Applicabile - **Automatico**

Condizioni

Seleziona- to	Deselezionato	Desele- zionato	Disabilitata	Per articoli di costo o di assistenza, che normalmente non si stamperebbero in una nota merci ricevute.
Seleziona- to	Deselezionato	Selezio- nato	Deseleziona- to	Per articoli fisici, di costo o di assistenza che è necessario stampare in una nota merci ricevute.
Deselezio- nato	Deselezionato	Selezio- nato	Deseleziona- to	

Attività: Ricevimento magazzino (whinh3512m000)

Le impostazioni dell'attività della sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) non vengono modificate durante la copia dalla sessione Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000).

Attività: Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Selezionato	Selezionato	Selezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Selezionato	Deselezionato	Deselezionato	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubicazioni.
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubicazioni.

Attività: Avviso di ingresso stoccaggio (whinh3203m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionato	Selezionato	Selezionato	Selezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.
Selezionato	Selezionato	Deselezionato	Deselezionato	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubicazioni.
Selezionato	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.
Selezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubicazioni.
Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	

Attività: Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionato	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.
Selezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubicazioni.
Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	
Selezionato	Selezionato	Selezionato	Selezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.
Selezionato	Selezionato	Deselezionato	Deselezionato	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubicazioni.

Attività: Distinta magazzinaggio (whinh3525m100)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionato	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.
Selezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubicazioni.
Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	
Selezionato	Selezionato	Selezionato	Selezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.
Selezionato	Selezionato	Deselezionato	Deselezionato	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubicazioni.

Se la casella di controllo **Applicabile** non è selezionata, la casella di controllo **Automatico** è disattivata. Se si seleziona la casella di controllo **Applicabile**, viene abilitata la casella di controllo **Automatico**.

Impostazioni dell'attività di ispezione

Nelle tabelle riportate di seguito vengono visualizzate le impostazioni predefinite delle caselle di controllo **Applicabile** e **Automatico** della sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000).

Procedura ispezione

Attività Avviso di ingresso stoccaggio (whinh3203m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.

Attività Avviso di ingresso stoccaggio (whinh3203m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Selezionato	Selezionato	Selezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Selezionato	Deselezionato	Deselezionato	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubicazioni.
Selezionata; questa	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	Sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni.

imposta-
zione è di
sola lettu-
ra.

Seleziona- ta; questa imposta- zione è di sola lettu- ra.	Deselezionato	Desele- zionato	Deseleziona- to	L'articolo o il magazzino non è gestito per ubi- cazioni.
--	---------------	--------------------	--------------------	--

Deselezio- nato	Deselezionato	Desele- zionato	Deseleziona- to
--------------------	---------------	--------------------	--------------------

Nota

Per le attività Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000), Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) e Distinta magazzinaggio (whinh3525m100), vedere *Impostazioni dell'attività di ricevimento* (pag. 16).

Impostazioni dell'attività di uscita

Nelle tabelle riportate di seguito vengono visualizzate le impostazioni predefinite delle caselle di controllo **Applicabile** e **Automatico** della sessione Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000).

Procedura uscita

Attività Generazione avviso di uscita (whinh4201m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Selezionato	Selezionato	Selezionato	Articolo fisico.
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	Articolo fisico.
Selezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	Articolo di costo o di assistenza.

Attività Rilascio avviso di uscita (whinh4202m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionata; questa	Selezionato	Selezionato	Selezionato	Articolo fisico.

imposta-
zione è di
sola lettu-
ra.

Seleziona- ta; questa imposta- zione è di sola lettu- ra.	Deselezionato	Selezio- nato	Deseleziona- to	Articolo fisico.
--	---------------	------------------	--------------------	------------------

Seleziona- ta; questa imposta- zione è di sola lettu- ra.	Deselezionato	Desele- zionato	Deseleziona- to	Articolo di costo o di assistenza.
--	---------------	--------------------	--------------------	------------------------------------

Attività Generazione distinta di prelievo (whinh4415m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000)

Applicabi- le	Automatico	Applica- bile	Automatico	Condizioni
Seleziona- to	Selezionato	Selezio- nato	Selezionato	Articolo fisico e merci rifiutate non rese del magazzino che non siano gestiti per WMS.
Seleziona- to	Deselezionato	Selezio- nato	Deseleziona- to	Articolo fisico e merci rifiutate non rese del magazzino che non siano gestiti per WMS.
Seleziona- to	Deselezionato	Desele- zionato	Deseleziona- to	Articolo di costo o di assistenza oppure merci rifiutate non gestiti per WMS da rendere ai magazzini.

Attività Distinta di prelievo (whinh4525m100)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionato	Selezionato	Selezionato	Selezionato	Articolo fisico e merci rifiutate non rese del magazzino che non siano gestiti per WMS.
Selezionato	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	Articolo fisico e merci rifiutate non rese del magazzino che non siano gestiti per WMS.
Selezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	Articolo di costo o di assistenza oppure merci rifiutate non gestiti per WMS da rendere ai magazzini.
Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	

Attività Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionato	Deselezionata; questa impostazione è di sola lettura.	Selezionato	Deselezionato	Articolo fisico e merci rifiutate non rese del magazzino che non siano gestiti per WMS.

Seleziona- to	Deselezionata; questa impostazio- ne è di sola lettura.	Desele- zionato	Deseleziona- to	Articolo di costo o di assistenza oppure merci rifiutate non gestiti per WMS da rendere ai magazzini.
Deselezio- nato	Deselezionato	Desele- zionato	Deseleziona- to	La casella di controllo Restituisci scorte in quarantena pagabili a fornitore è selezionata nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Impostazioni dell'attività di spedizione

Nelle tabelle riportate di seguito vengono visualizzate le impostazioni predefinite delle caselle di controllo **Applicabile** e **Automatico** della sessione Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000).

Procedura spedizione

Attività Blocco/Conferma spedizioni/carichi (whinh4275m000)

Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) - Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000)

Applicabi- le	Automatico	Applica- bile	Automatico	Condizioni
Seleziona- ta; questa imposta- zione è di sola lettu- ra.	Selezionato	Selezio- nato	Selezionato	È possibile applicare la spedizione.
Seleziona- ta; questa imposta- zione è di sola lettu- ra.	Selezionato	Desele- zionato	Deseleziona- to	Non è possibile applicare la spedizione. Vedere la nota seguente.

Seleziona- ta; questa imposta- zione è di sola lettu- ra.	Deselezionato	Selezio- nato	Deseleziona- to	È possibile applicare la spedizione.
Seleziona- ta; questa imposta- zione è di sola lettu- ra.	Deselezionato	Desele- zionato	Deseleziona- to	Non è possibile applicare la spedizione. Vedere la nota seguente.

Nota

La spedizione non è applicabile nei casi riportati di seguito:

- Le merci vengono spostate in un centro di lavoro mediante un ordine di produzione, un ordine di assemblaggio o un ordine di intervento di manutenzione.
- Le merci vengono spostate da un'ubicazione a un'altra dello stesso magazzino mediante un ordine di trasferimento interno.

Attività Stampa polizze di carico (whinh4470m000)

Attività per Ordine di magazzino- Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000)
zino (whinh2104m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionato	Selezionato	Selezionato	Selezionato	
Selezionato	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	
Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	

Attività Stampa distinte di carico (whinh4476m000)

Attività per Ordine di magazzino- Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000)
zino (whinh2104m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionato	Selezionato	Selezionato	Selezionato	
Selezionato	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	
Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	

Attività Stampa documenti di trasporto (whinh4475m000)

Attività per Ordine di magazzino- Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000)
zino (whinh2104m000)

Applicabile	Automatico	Applicabile	Automatico	Condizioni
Selezionato	Selezionato	Selezionato	Selezionato	
Selezionato	Deselezionato	Selezionato	Deselezionato	
Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	Deselezionato	

Valori predefiniti per le attività della riga ordine

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori delle caselle di controllo **Applicabile** e **Automatico** per ciascuna attività della sessione Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) e le sessioni attività righe ordine Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000) e Attività per Riga ordine di uscita (whinh2124m000). Per ogni valore specificato nella sessione Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000), quando le attività vengono copiate dalla sessione ERP LN 6.1 nella sessione pertinente delle attività per le righe di ordine, la sessione Attività per Ordine di magazzino (whinh2104m000) fornisce un valore predefinito.

Procedura ricevimento

Impostazioni dell'attività di ricevimento (pag. 16)

Procedura ispezione

Impostazioni dell'attività di ispezione (pag. 20)

Procedura uscita

Impostazioni dell'attività di uscita (pag. 22)

Procedura spedizione

Impostazioni dell'attività di spedizione (pag. 26)

Modifica di attività per riga ordine

Una o più condizioni determinano se e quali impostazioni modificare dei campi **Applicabile** e **Automatico** per ogni attività di una riga di ordine di ingresso o di uscita.

Modifica delle attività delle righe di ordine per la procedura di ricevimento

Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le condizioni che determinano se e quali impostazioni è possibile modificare nei campi **Applicabile** e **Automatico** per le attività della procedura di ricevimento delle righe di ordine di ingresso.

Attività **Stampa ricevimenti (whinh3412m000)**

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	Solo se lo stato della riga di ordine di ingresso è Aperto .
--------------------	---------------	-------------	---

	Selezionato	Deselezionato	Solo se lo stato della riga di ordine di ingresso è Aperto e le merci ricevute non sono ancora state stampate.
--	-------------	---------------	---

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se lo stato della riga di ordine di ingresso è Aperto .
	Selezionato	Deselezionato	Solo se lo stato della riga di ordine di ingresso è Aperto e le merci ricevute non sono ancora state stampate.

Attività Ricevimento magazzino (whinh3512m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	La sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) è obbligatoria per la Procedura ricevimento . Pertanto, questa casella di controllo è selezionata ed è di sola lettura.
--------------------	---------------	-------------	--

	Selezionato	Deselezionato	Vedere la condizione precedente.
--	-------------	---------------	----------------------------------

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di ricevimento.
-------------------	---------------	-------------	--

	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di ricevimento.
--	-------------	---------------	--

Attività Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	La sessione Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000) è obbligatoria per la Procedura ricevimento . Pertanto, questa casella di controllo è selezionata ed è di sola lettura.
--------------------	---------------	-------------	---

	Selezionato	Deselezionato	Vedere la condizione precedente.
--	-------------	---------------	----------------------------------

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di ricevimento confermate.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di ricevimento confermate.

Attività Avviso di ingresso stoccaggio (whinh3203m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	Se l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) è impostata su non applicabile, questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente ed è di sola lettura.
	Selezionato	Deselezionato	Se l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) è impostata su applicabile, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente ed è di sola lettura.

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.

Attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	Solo se lo stato della riga di ordine di ingresso non è successivo a Ricevuto .
	Selezionato	Deselezionato	Solo se lo stato della riga di ordine di ingresso non è successivo a Ricevuto .

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.

Attività Distinta magazzinaggio (whinh3525m100)

Casella di controllo **Modifica da A** **Condizione/informazioni**

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	Se l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) è impostata su applicabile, questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente ed è di sola lettura.
	Selezionato	Deselezionato	Se l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) è impostata su non applicabile, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente ed è di sola lettura.

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.

Modifica delle attività delle righe di ordine per la procedura di ispezione

Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le condizioni che determinano se e quali impostazioni è possibile modificare nei campi **Applicabile** e **Automatico** per le attività della procedura di ispezione delle righe di ordine di ingresso.

Attività Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000)

Casella di controllo **Modifica da A** **Condizione/informazioni**

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	La sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000) è selezionata per impostazione predefinita. Pertanto, se questa casella di controllo è deselezionata non è possibile selezionarla.
	Selezionato	Deselezionato	L'attività Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000) è obbligatoria per la Procedura ispezione . Se si deseleziona questa casella di controllo, le altre attività della Procedura ispezione vengono deselezionate e diventano di sola lettura, vale a dire che la procedura di ispezione non viene utilizzata per la riga di ordine selezionata.
Automatico	Deselezionato	Selezionato	Questa impostazione è deselezionata e non disponibile.
	Selezionato	Deselezionato	Vedere la spiegazione precedente.

Attività **Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000)**

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
----------------------	-------------	---	-------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	La sessione Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000) è obbligatoria per la Procedura ispezione . Pertanto, questa casella di controllo è selezionata ed è di sola lettura.
	Selezionato	Deselezionato	Vedere la condizione precedente.
Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di ispezione.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di ispezione.

Attività Avviso di ingresso stoccaggio (whinh3203m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	Questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente e diventa di sola lettura se sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni e se l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) è impostata su non applicabile.
--------------------	---------------	-------------	--

	Selezionato	Deselezionato	Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente e diventa di sola lettura se sia l'articolo sia il magazzino sono gestiti per ubicazioni e se l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) è impostata su applicabile.
--	-------------	---------------	--

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di ispezione.
-------------------	---------------	-------------	--

	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di ispezione.
--	-------------	---------------	--

Attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.
--------------------	---------------	-------------	---

	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.
--	-------------	---------------	---

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.
-------------------	---------------	-------------	---

	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.
--	-------------	---------------	---

Attività Distinta magazzinaggio (whinh3525m100)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	Se l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) è impostata su applicabile, questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente ed è di sola lettura.
--------------------	---------------	-------------	---

	Selezionato	Deselezionato	Se l'attività Generazione distinta di magazzinaggio (whinh3415m000) è impostata su non applicabile, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente ed è di sola lettura.
--	-------------	---------------	---

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.
-------------------	---------------	-------------	---

	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di ingresso.
--	-------------	---------------	---

Modifica delle attività delle righe di ordine per la procedura di uscita

Nelle tabelle riportate di seguito vengono elencate le condizioni che determinano se e quali impostazioni è possibile modificare nei campi **Applicabile** e **Automatico** per le attività della procedura di uscita delle righe di ordine di uscita.

Attività Generazione avviso di uscita (whinh4201m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	La sessione Generazione avviso di uscita (whinh4201m000) è obbligatoria per la Procedura uscita . Pertanto, questa casella di controllo è selezionata ed è di sola lettura.
--------------------	---------------	-------------	--

	Selezionato	Deselezionato	Vedere la condizione precedente.
--	-------------	---------------	----------------------------------

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Vedere la condizione precedente.
	Selezionato	Deselezionato	Vedere la condizione precedente.

Attività Rilascio avviso di uscita (whinh4202m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	La sessione Rilascio avviso di uscita (whinh4202m000) è obbligatoria per la Procedura uscita . Pertanto, questa casella di controllo è selezionata ed è di sola lettura.
	Selezionato	Deselezionato	Vedere la condizione precedente.

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di uscita.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di uscita.

Attività Generazione distinta di prelievo (whinh4415m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di uscita.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di uscita.

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di uscita.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di uscita.

Attività Distinta di prelievo (whinh4525m100)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	Se l'attività Generazione distinta di prelievo (whinh4415m000) è impostata su applicabile, questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente ed è di sola lettura.
	Selezionato	Deselezionato	Se l'attività Generazione distinta di prelievo (whinh4415m000) è impostata su non applicabile, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente ed è di sola lettura.

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di avviso di uscita.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di avviso di uscita.

Attività Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000)

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	La sessione Generazione avviso di uscita (whinh4201m000) è obbligatoria per la Procedura uscita . Pertanto, questa casella di controllo è selezionata ed è di sola lettura.
	Selezionato	Deselezionato	Vedere la condizione precedente.

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Vedere la condizione precedente.
	Selezionato	Deselezionato	Vedere la condizione precedente.

Modifica delle attività per la procedura di spedizione

Nelle tabelle riportate di seguito vengono elencate le condizioni che determinano se e quali impostazioni è possibile modificare nei campi **Applicabile** e **Automatico** per le attività della procedura di spedizione delle righe di ordine di uscita.

Attività **Blocco/Conferma spedizioni/carichi (whinh4275m000)**

Casella di controllo	Modifica da	A	Condizione/informazioni
----------------------	-------------	---	-------------------------

Applicabile	Deselezionato	Selezionato	La sessione Blocco/Conferma spedizioni/carichi (whinh4275m000) è obbligatoria per la Procedura spedizione . Pertanto, questa casella di controllo è selezionata ed è di sola lettura.
--------------------	---------------	-------------	--

	Selezionato	Deselezionato	La sessione Blocco/Conferma spedizioni/carichi (whinh4275m000) è obbligatoria per la Procedura spedizione . Pertanto, questa casella di controllo è selezionata ed è di sola lettura.
--	-------------	---------------	--

Automatico	Deselezionato	Selezionato	Solo se non esistono righe di spedizione.
	Selezionato	Deselezionato	Solo se non esistono righe di spedizione.

Definizione dei modelli di registrazione del lotto e del numero di serie

I modelli di registrazione dei lotti e dei numeri di serie consentono di specificare le origini degli ordini e i tipi di transazione per i quali è necessaria la registrazione.

Per definire i modelli di registrazione dei lotti e dei numeri di serie, procedere come indicato di seguito:

1. Inserire nella sessione Modelli registrazione lotti e numeri di serie (whwmd4102m000) il codice identificativo e la descrizione del modello di registrazione dei lotti e dei numeri di serie.
2. Evidenziare il codice identificativo e la descrizione immessi nella fase precedente e dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni scegliere **Registrazione lotti e numeri di serie per Origine ordine**. Verrà quindi avviata la sessione Registrazione lotti e numeri di serie per Origine ordine (whwmd4103m000). Il codice identificativo e la descrizione del modello di registrazione evidenziati vengono visualizzati nella sezione relativa all'intestazione.
3. Nella sessione Registrazione lotti e numeri di serie per Origine ordine (whwmd4103m000), fare clic su .
4. Nel campo **Origine ordine** selezionare l'origine degli ordini per i quali è necessaria la registrazione del lotto e/o del numero di serie.
5. Nel campo **Tipo di transazione** selezionare il tipo di transazione scorte per cui è necessaria la registrazione del lotto e/o del numero di serie.
6. Se per l'origine dell'ordine e il tipo di transazione selezionati è necessaria la registrazione del lotto, selezionare la casella di controllo **Registrazione lotto**.
7. Se per l'origine dell'ordine e il tipo di transazione selezionati è necessaria la registrazione del numero di serie, selezionare la casella di controllo **Registrazione numero serie**.
8. Salvare le impostazioni indicate nelle fasi precedenti.
9. Se necessario, ripetere le fasi precedenti per specificare altre origini di ordine e tipi di transazione per i quali sia necessaria la registrazione del lotto e/o del numero di serie.

Importante!

I modelli di registrazione dei lotti e dei numeri di serie consentono inoltre di escludere origini di ordine e tipi di transazione dalla registrazione. Se nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) si imposta un parametro di registrazione generale del lotto e/o del numero di serie e non si desidera la registrazione di una determinata origine di ordine o di un determinato tipo di transazione, selezionare l'origine di ordine o il tipo di transazione come descritto nelle Fasi 4 e 5 e deselezionare le caselle di controllo **Registrazione lotto e/o Registrazione numero serie**.

attività

Fase della procedura di immagazzinamento. Un'attività corrisponde a una sessione del package Magazzino. L'attività in ingresso Generazione avviso di ingresso, ad esempio, viene eseguita mediante la sessione Generazione avviso di ingresso (whinh3201m000).

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti** e **Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

procedura di immagazzinamento

Procedura per la gestione degli ordini di magazzino e delle unità di gestione. Una procedura di immagazzinamento comprende varie fasi, denominate anche attività, eseguite per il ricevimento, il magazzinaggio, l'ispezione o il prelievo dell'ordine di magazzino o dell'unità di gestione. La procedura di immagazzinamento viene collegata a un tipo di ordine di magazzino che, a sua volta, viene allocato agli ordini di magazzino.

tipo di ordine di magazzino

Il tipo di ordine di magazzino è identificato da un codice. La procedura di immagazzinamento predefinita collegata a un tipo di ordine di magazzino determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è stato allocato il tipo di ordine in oggetto. È tuttavia possibile modificare la procedura predefinita per elaborare singoli ordini di magazzino o singole righe di ordine.

tipo di transazione scorte

Classificazione utilizzata per indicare il tipo di movimento delle scorte.

Sono disponibili i tipi di transazione scorte riportati di seguito:

- **Prelievo**
Da un magazzino a un'entità diversa dai magazzini.
- **Ricevimento**
Da un'entità diversa dai magazzini a un magazzino.
- **Trasferimento**
Da un magazzino a un altro.
- **Trasferimento semilavorati**
Da un centro di costo a un altro.

unità di gestione

Unità fisica, univocamente identificabile, costituita da imballaggio e contenuto. Un'unità di gestione può contenere articoli. Un'unità di gestione ha una struttura di materiali da imballaggio utilizzata per l'imballaggio degli articoli, oppure è parte di tale struttura.

Un'unità di gestione include gli attributi riportati di seguito:

- Codice ID
- Articolo imballaggio (facoltativo)
- Quantità degli articoli imballaggio (facoltativo)

Se si collega un articolo a un'unità di gestione, l'articolo viene imballato tramite l'unità di gestione. L'articolo da imballaggio fa riferimento al tipo di contenitore o altro materiale da imballaggio da cui è costituita l'unità di gestione. Ad esempio, definendo un articolo da imballaggio come una cassa in legno per un'unità di gestione, si specifica che l'unità di gestione è una cassa in legno.

Vedi: struttura unità di gestione

Indice

attività, 15, 16, 20, 22, 26, 29, 31, 31, 34, 37, 40, 45

Attività

- automatica o manuale, 9
- prestazioni, 11
- procedura, 9
- Procedura di immagazzinamento, 9

Definizione dei tipi di ordine di magazzino, 13

Definizione

- procedure di immagazzinamento, 9

ingresso, 7

ispezione, 20

Lotto, 43

menu appropriato, 45

Modello, 43

Modello di registrazione

- lotto e numero di serie, 43

Numero di serie, 43

procedura, 11, 15, 20, 22, 26, 31, 31, 34, 37, 40

Procedura

- attività, 9

procedura di immagazzinamento, 11, 29, 31, 31, 34, 37, 40, 45

Procedura di immagazzinamento

- attività, 9
- definizione, 10
- prestazioni, 11

Procedura di ricevimento, 16

Procedure di immagazzinamento

- definizione, 9

Registrazione, 43

spedizione, 26

tipo di ordine di magazzino, 13, 45

tipo di transazione scorte, 46

unità di gestione, 7, 46

uscita, 7, 22
