



Infor LN UI 사용자 가이드(클라우드 및 온프레미스)

중요 고지

이 발행물에 포함된 자료(모든 보충 정보 포함)는 Infor의 기밀 및 독점 정보로 간주되며 이러한 정보를 포함하고 있습니다.

첨부 파일에 액세스할 경우 해당 자료(자료의 수정, 번역 또는 각색 포함) 및 모든 저작권, 기업 비밀, 모든 기타 권한, 소유권 및 해당 자료에 포함된 이익은 Infor의 독점 자산이며 그 내용을 읽었다고 해서 자료(자료의 수정, 번역 또는 각색 포함)의 권한, 소유권 또는 이익을 얻을 수 있는 것은 아니라는 것을 인정하고 동의합니다. 귀하에게는 별도의 계약, 이 자료 및 모든 보충 관련 자료의 사용을 제어하는 별도 계약의 약관에 따라 Infor에서 귀사에 제공하는 라이선스 및 소프트웨어 사용과 관련이 있는 경우에만, 그리고 해당 라이선스와 소프트웨어 사용을 촉진하기 위해서만 자료를 사용("용도")할 수 있는 비독점적 권한이 있을 뿐입니다.

그 외에도, 동봉된 자료에 액세스할 경우 이러한 자료를 엄격히 기밀로 유지해야 하고, 이러한 자료를 위에 기술한 용도로만 제한하여 사용한다는 것을 인정하고 동의합니다. Infor는 이 발행물에 포함된 자료의 정확성과 완전성을 보장하는 데 주의를 기울이지만, 이 발행물에 포함된 정보가 완전하거나, 오타 또는 오류가 포함되어 있지 않거나, 귀하의 특정 요구 사항을 충족할 것이라는 보장을 할 수 없습니다. 따라서 Infor는 이 발행물(모든 보충 정보 포함)의 오류나 누락으로 인해 야기되거나 이와 관련된 사람 또는 단체에 대한 모든 법적 책임, 결과적 또는 그 이외의 손실이나 손해에 대한 책임을 지지 않으며 모든 법적 책임을 부인합니다. 이러한 오류나 누락이 과실, 사고 또는 기타 원인으로 인해 발생한 것이라도 마찬가지입니다.

미국 수출 규제법 및 기타 관련 수출/수입법은 이 자료의 사용을 관할하며 귀하는 이 자료 또는 모든 관련 자료나 보충 정보를 이러한 법에 위배되는 방식을 통해 직간접적으로 수출하거나 재수출할 수 없으며, 이러한 법률에서 금지하는 목적으로 해당 자료를 사용할 수도 없습니다.

상표 인정

여기에 명시된 단어와 디자인 마크는 Infor 및/또는 관련 자회사와 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. All rights reserved. 참조된 모든 기타 회사, 제품, 거래 또는 서비스 이름은 각 소유주의 등록 상표 또는 상표일 수 있습니다.

발행물 정보

릴리스: Infor LN UI 2022.08

발행 날짜: 2022 년 8 월 9 일

문서 코드: lnui_2022.08_inuisettingsolh__ko-kr

목차

이 설명서 정보.....	6
Infor 연락처.....	6
1장: 개요.....	7
사이드 탐색 메뉴.....	7
애플리케이션 패널.....	8
세션의 메뉴 표시줄.....	8
로그인.....	12
로그아웃.....	12
2장: 키보드 바로가기.....	14
입력 필드의 키보드 바로가기.....	14
단추의 키보드 바로가기.....	16
양식 명령의 키보드 바로가기.....	16
3장: LN UI로 작업.....	17
옵션 메뉴.....	17
사용자 프로필.....	19
사용자 프로필 관리.....	20
사용자 프로필 템플릿.....	20
하이퍼링크 지원.....	20
4장: LN으로 작업.....	21
다른 세션으로 전환.....	21
세션에서 레코드 찾기.....	21
세션에서 레코드 선택하기.....	22
확인란을 선택 또는 해제하여 레코드를 선택 또는 선택 해제.....	22
읽기 전용 필드를 클릭하여 레코드를 선택 또는 선택 해제.....	22
모든 레코드를 한 번에 선택하기.....	22
회사 번호 변경.....	23
엔터프라이즈 모델러 회사 변경.....	23
[EM 회사가 ERP 회사와 항상 동일] 설정.....	23
멀티 메인 테이블 세션.....	24

MMT 기능.....	24
필터링.....	24
필터 행 사용하기 (쉬운 필터링).....	24
[필터] 메뉴 사용하기.....	25
자동 완성.....	26
소개.....	26
자동 완성 사용.....	26
세션 사용자 설정.....	27
형식 사용자 설정.....	27
도구 모음에서 바로 단추 이동 및 숨김.....	28
도구 모음 사용자 설정.....	28
보기 사용자 설정.....	29
그리드 열 즉시 이동.....	29
열 고정.....	30
열 또는 필드 숨김.....	30
사용자 설정 내보내기 및 가져오기.....	30
메뉴 사용자 설정.....	30
민감도 라벨 지원.....	31
조건부 형식.....	32
조건부 형식 정의.....	32
조건부 형식 사용 안 함.....	33
MS Excel 통합.....	33
일반 설정 지정하기.....	34
데이터를 MS Excel로 내보내기.....	34
데이터를 MS Excel에서 가져오기.....	36
고객 정의 필드.....	36
필수 조건.....	36
고객 정의 필드 추가.....	36
세션 사용자 설정.....	37
세션 등록 정보 보는 중.....	37
열 및 필드에 대한 온라인 도움말 보기.....	37
세션에서 열 강조 표시.....	37
눈금선의 열 크기 조정.....	38
그림.....	38
그림 추가.....	38
그림 제거.....	38
ION 워크플로우 지원.....	39
빠른 흐름.....	39

빠른 흐름을 통한 프로세스 최적화.....	39
메시지 및 질문 무시.....	40
메시지 및 질문 무시 실행 취소.....	41
기본 인쇄 동작 설정.....	41
5장: 엔터프라이즈 모델러 소개.....	42
엔터프라이즈 모델러 프로세스 사용.....	42
엔터프라이즈 모델러 프로세스 시작.....	42
6장: 국제화.....	43

이 설명서 정보

이 문서는 Infor Ming.le-LN Plug-in 사용 방법을 설명합니다.

이 문서의 수많은 스크린샷은 이전 Infor Ming.le-LN Plug-in 릴리스에 기반을 둘 수 있습니다. 이 스크린샷은 Infor Ming.le-LN Plug-in 화면과 약간 다를 수 있습니다. 그러나 설명한 기능은 동일합니다.

Infor 연락처

Infor 제품에 대해 질문이 있는 경우 「<https://concierge.infor.com/>」의 Infor Concierge로 이동하여 지원 인시던트를 작성하십시오.

최신 문서는 「docs.infor.com」 또는 Infor Support Portal에서 제공됩니다. 문서에 액세스하려면 [검색] > [문서 찾아보기]를 선택하십시오. 이 포털에서 업데이트된 문서를 정기적으로 확인하는 것이 좋습니다.

Infor 문서에 대한 의견이 있는 경우 「documentation@infor.com」으로 문의해 주십시오.

1장: 개요

Infor Ming.le-LN Plug-in은(는) Infor LN 및 Infor LN Enterprise Modeler과(와) 같은 여러 Infor 애플리케이션에 적합한 웹 기반 클라이언트 사용자 인터페이스입니다.

Infor Ming.le-LN Plug-in은(는) Infor LN 및 Enterprise Server 10.3 이상이 필요합니다.

Infor Ming.le-LN Plug-in은(는) Infor Ming.leTM의 페이지에서 실행됩니다.

Infor Ming.le의 LN 페이지는 사이드 탐색 모음 및 애플리케이션 패널을 포함하여 LN 세션의 표시를 활성화합니다.

페이지의 오른쪽에는 [게시물] 및 [관련 정보]와 같은 Infor Ming.le 컨텍스트 애플리케이션을 호스트하는 축소 가능한 패널이 있습니다. 이러한 컨텍스트 애플리케이션의 대다수는 Infor Ming.le-LN Plug-in 전용이 아닙니다. Infor Ming.le의 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. Infor Ming.le 사용자 가이드을(를) 참조합니다.

사이드 탐색 메뉴

이 표에는 사이드 탐색 메뉴 표시줄의 요소가 표시됩니다.

검색 필드	이 필드는 돋보기 아이콘이 있으며 사이드 탐색 메뉴 맨 위에 있습니다. 예를 들어, 세션 이름 또는 세션 코드 등의 일부를 지정합니다. 여러 개의 연속된 단어를 검색하려면 검색 문자열을 큰따옴표로 묶습니다. 예를 들어, ["항목 데이터"]와 같이 지정합니다. 검색에서는 세션과 같은 메뉴 항목만 반환됩니다. 검색에서 메뉴 폴더는 반환되지 않습니다. 참고: - 기본적으로 검색은 탐색 메뉴 트리의 모든 레벨에서 수행됩니다. - 탐색 메뉴의 하위 트리 내에서만 검색을 수행하려면 탐색 메뉴의 원하는 노드를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 [노드에서 검색]을 선택합니다.
LN 메뉴 단추 또는 Enterprise Modeler 탐색 단추	LN 사용자 데이터에서 LN 메뉴 브라우저를 선택한 경우 LN 메뉴 단추가 표시됩니다. 이 단추를 클릭하여 LN 메뉴 구조를 탐색하고 세션을 시작합니다. 사이드 탐색 메뉴 표시줄의 메뉴 단추는 LN 사용자 데이터의 시작 메뉴에 따라 결정됩니다. 사이드 탐색 메뉴 표시줄의 세션을 클릭하면 애플리케이션 패널에 세션이 표시됩니다. LN 사용자 데이터에서 Enterprise Modeler 프로세스 브라우저를 선택한 경우 Enterprise Modeler 탐색 단추가 표시됩니다.
[옵션] 메뉴 단추	사이드 탐색 메뉴 표시줄의 마지막 메뉴 단추입니다.

애플리케이션 패널

LN 세션 또는 Enterprise Modeler 프로세스를 시작하면 애플리케이션 패널에 세션 또는 프로세스가 표시됩니다.

세션 탭

여러 세션을 시작하는 경우 애플리케이션 패널 마지막 세션만 표시됩니다. 다른 세션은 여전히 열려 있습니다. 열린 세션마다 LN 페이지의 위에 탭이 표시됩니다.

열린 또 다른 세션으로 전환하려면 해당 탭을 클릭합니다.

세션을 닫으려면 해당 탭에서 십자형 아이콘을 클릭합니다.

방문 페이지

관리자가 사용자 데이터 템플릿 및 사용자 프로파일 템플릿의 방문 페이지 설정을 정의할 수 있습니다.

이 설정에 따라 방문 페이지가 다음 방식 중 하나로 표시됩니다.

- 자주 사용한 세션 타일로 구성된 단일 패널.
- 즐겨찾기가 포함된 목록, 책갈피가 포함된 목록 및 자주 사용하는 세션이 포함된 목록과 같은 하나 이상의 목록.

자주 사용한 세션은 가장 많이 사용한 순서에서 가장 적게 사용한 순서대로 정렬되거나 세션이 시작된 순서에 따라 정렬됩니다. 이 정렬 순서 및 [사용자 프로파일 세부 정보(uigwt0102s000)] 세션의 다른 설정을 변경할 수 있습니다.

방문 페이지에 자주 사용한 세션 타일만 표시될 경우 다음 동작을 수행할 수 있습니다.

- 세션을 재시작하려면 해당 타일을 클릭합니다. 애플리케이션 패널에 세션이 표시됩니다.
- 타일을 제거하려면 마우스 포인터로 타일을 가리키고 타일의 오른쪽 위의 십자형 아이콘을 클릭합니다.

방문 페이지에 하나 이상의 목록이 포함된 경우 다음 동작을 수행할 수 있습니다.

- 목록의 항목을 클릭하여 해당 세션, 책갈피 또는 즐겨찾기를 시작합니다.
- 목록의 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 동작을 선택합니다. 예를 들어 다음 동작을 수행할 수 있습니다.
 - [항목 열기]: 세션, 책갈피 또는 즐겨찾기를 시작합니다. 애플리케이션 패널에서 항목이 실행됩니다.
 - [새 창에서 항목 열기]: 새 창에서 세션, 책갈피 또는 즐겨찾기를 시작합니다.
 - [메뉴에서 찾기]: 사이드 탐색 메뉴를 확장하여 최근에 사용한 세션을 시작했던 메뉴 또는 즐겨찾기를 생성한 메뉴를 표시합니다.
 - [항목 삭제]: 목록에서 항목을 삭제합니다.
 - [모든 항목 삭제]: 목록에서 모든 항목을 삭제합니다.
 - [즐거찾기에 추가]: 세션을 즐겨찾기에 추가합니다. [LN 즐겨찾기] 목록에 세션이 표시됩니다.

세션의 메뉴 표시줄

세션의 메뉴 표시줄에는 명령 단추와 메뉴 단추가 있습니다.

여러 세션에서 그룹마다 레코드가 표시됩니다. 이러한 세션의 맨 위에는 그룹을 탐색하는 단추가 표시됩니다. 동일한 그룹의 레코드를 탐색하는 단추는 눈금선 바로 위에 표시됩니다.

참고: 눈금선이 있는 세션에는 눈금선 위에 아래쪽 화살표 단추가 있는 확인란이 표시됩니다. 이 확인란과 아래쪽 화살표 메뉴에 있는 옵션을 사용하여 눈금선에서 모든 레코드를 선택하거나 선택 취소합니다.

이 표에는 세션에 있을 수 있는 단추가 표시됩니다.

단추	설명	바로가기 키
 변경 내용 저장 후 마침	레코드 변경 사항을 저장한 후 세션을 닫습니다.	e
 이 표에는 세션에 있을 수 있는 단추가 표시됩니다. 저장	레코드 변경 사항을 저장합니다.	초
 저장된 상태로 되돌리기	레코드 변경 사항을 취소합니다.	z
 새로 만들기	새로운 레코드를 추가합니다.	c
 복제	레코드 사본을 만듭니다.	일
 삭제	선택한 레코드를 삭제합니다.	Del
 새로 고침	현재 레코드 데이터를 표시합니다.	u
 인쇄	보고서 인쇄. LN 도구 매개 변수 설정에 따라 아래쪽 화살표가 이 단추 옆에 표시될 수 있습니다. 이 아래쪽 화살표 단추를 클릭하여 사용할 수 있는 인쇄 세션을 표시합니다. 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [인쇄]를 선택하여 사용할 수 있는 인쇄 세션을 표시합니다. 사용 가능한 인쇄 세션 목록에서 기본 인쇄 세션은 파란색 점으로 표시됩니다. [인쇄] 단추를 클릭하면 이 세션이 시작됩니다.	p

단추	설명	바로가기 키
 검색	검색 기준을 지정하여 레코드를 찾을 수 있는 [검색] 세션을 시작합니다. 현재 표시된 필드에 대한 검색 기준만 지정할 수 있습니다. LN 도구 매개 변수 설정에 따라 아래쪽 화살표가 이 단추 옆에 표시될 수 있습니다. 이 아래쪽 화살표를 클릭하여 사용할 수 있는 검색 지수를 표시합니다. 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [보기] > [정렬 기준]을 선택하여 사용할 수 있는 검색 지수를 표시합니다. 사용 가능한 검색 지수 목록에서 활성화된 검색 색인은 파란색 점으로 표시됩니다. [검색] 단추를 클릭하면 이 지수가 사용됩니다.	f
 Excel	일반적인 내보내기 설정에 지정된 기본 내보내기 방식에 따라 MS Excel로 내보내기를 수행할 수 있습니다. LN 도구 매개 변수 설정에 따라 아래쪽 화살표가 이 단추 옆에 표시될 수 있습니다. 이 아래쪽 화살표 단추를 클릭하여 사용할 수 있는 Excel 관련 세션을 표시합니다. 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [내보내기 및 가져오기]를 선택하여 사용할 수 있는 Excel 관련 세션을 표시합니다. 사용 가능한 Excel 세션 목록에서 기본 내보내기 옵션은 파란색 점으로 표시됩니다. [Excel] 단추를 클릭하면 이 옵션이 수행됩니다.	N/a
 텍스트 편집	[텍스트 편집기]를 시작합니다. 이 기능은 도구 솔루션 1604255 이상이 LN 서버에 설치된 경우에만 사용 가능합니다. 이전 도구 버전은 [참조] 메뉴에서 [텍스트 편집기]를 시작할 수 있습니다.	t
 첫 번째 레코드	첫 번째 레코드로 건너웁니다.	홈
 이전 레코드	이전 레코드로 건너웁니다.	이전 페이지
 다음 레코드	다음 레코드로 건너웁니다.	다음 페이지
 마지막 레코드	마지막 레코드로 건너웁니다.	End
 새 보기	하나 이상의 특정 필드에 대해 동일한 값을 갖는 모든 레코드로 구성된 그룹을 만들거나 찾습니다. 이 필드는 세션 맨 위에 표시됩니다. 적절한 세션을 확대/축소하여 그룹 레코드를 선택할 수 있습니다. 그룹에 새로운 레코드를 추가하려면 [Ctrl]+[N]을 누르거나 [새로 만들기]를 클릭합니다.	N/a

단추	설명	바로가기 키
 하나의 보기에서 다른 보기로 레코드 복사	현재 그룹에서 다른 그룹으로 레코드 범위를 복사합니다. 이 단추를 클릭한 후 다음 단계를 완료합니다. 1 복사할 첫 번째 레코드를 선택합니다. 2 복사할 마지막 레코드를 선택합니다. 3 그룹을 레코드를 복사해야 하는 그룹으로 지정합니다.	N/a
 이전 보기	첫 번째 그룹의 레코드를 표시합니다. 처음 보기	N/a
 이전 보기	이전 그룹의 레코드를 표시합니다.	Shift+Page Up
 다음 보기	다음 그룹의 레코드를 표시합니다.	Shift+Page Down
 마지막 보기	마지막 그룹의 레코드를 표시합니다.	N/a
 чекгалпи 생성	참고: LN 메뉴에서 세션이 직접 시작된 경우 이 단추를 사용할 수 있습니다. 다른 세션에서 세션이 시작된 경우에는 이 단추를 사용할 수 없습니다. 이 버튼을 클릭하면 [чекгалпи에 추가] 대화 상자가 표시됩니다. 이 대화 상자를 사용하여 현재 선택한 행에 대한 하나 이상의 чекгалпи를 만들 수 있습니다. чекгалпи를 새 그룹 또는 기존 그룹에 추가하고 чекгалпи의 제목을 지정할 수 있습니다. 생성된 чекгалпи를 방문 페이지에서 액세스할 수 있습니다. 행을 여러 개 선택한 경우 [чекгалпи에 추가] 대화 상자에 [처음 보기 별도의 чекгалпи 생성] 확인란이 포함됩니다. - 확인란이 선택되어 있으면 선택한 각 행에 대해 개별 чекгалпи가 생성됩니다. 이러한 чекгалпи를 클릭하면 관련 행만 포함된 세션이 열립니다. - 확인란이 선택 취소되어 있으면 모든 선택한 행에 대해 단일 чекгалпи가 생성됩니다. 이 чекгалпи를 클릭하면 чекгалпи를 생성할 때 선택했던 모든 행이 포함된 세션이 열립니다.	b
 즐거찾기 생성	참고: LN 메뉴에서 세션이 직접 시작된 경우 이 단추를 사용할 수 있습니다. 다른 세션에서 세션이 시작된 경우에는 이 단추를 사용할 수 없습니다. 이 버튼은 LN UI 홈 페이지에서 액세스할 수 있는 즐거찾기 항목을 생성합니다.	N/a
보기	LN 세션에 대한 표준 명령이 포함됩니다. Infor Web Help에서 "기본 작업" 섹션을 참조합니다.	N/a
참고자료	현재 세션 전용 명령이 포함됩니다. 일반적으로 이 명령은 관련 세션과 특수 기능을 시작합니다.	N/a

단추	설명	바로가기 키
활동	LN 세션에 대한 표준 명령과 현재 세션 전용 명령이 포함됩니다. 일반적으로 세션 전용 명령은 관련 세션과 특수 기능을 시작합니다.	N/a
 ? 도움말	현재 세션의 온라인 도움말이 표시됩니다. 단추의 메뉴는 다음 명령을 포함합니다. [등록정보 (Ctrl+Shift+8)] 세션 등록 정보가 표시됩니다. [현재 세션 도움말 (h)]	시
	세션을 사용자 설정하고, 조건부 형식을 정의하며, 고객 정의 필드를 정의할 수 있는 명령이 포함된 메뉴를 시작합니다.	N/a

참고:

- 바로 가기 키는 명령 모드에서만 작동합니다.
- 메뉴 표시줄에는 현재 세션 전용 풀다운 메뉴를 추가할 수 있습니다.

로그인

- 1 Infor Ming.le에 로그인합니다.
인터넷 브라우저를 열고 Infor Ming.le URL을 지정합니다.
자세한 정보는 Infor Ming.le 관리자에게 문의합니다.
- 2 Infor Ming.le 위 탐색 패널에서 다음 아이콘을 클릭하여 [앱 메뉴]를 시작합니다.



- 3 다음 아이콘을 선택합니다.



서버에 로그인됩니다. 로그인이 진행되는 동안 최종 로그인 날짜 및 시간이 표시됩니다. 예를 들면, 부재 중에 타인이 귀하의 사용자 계정을 사용했는지 확인할 때 유용합니다. 로그인되면 최종 로그인 날짜 및 시간은 애플리케이션 패널 아래의 상태 표시줄에 표시됩니다.

로그아웃

- 1 Infor Ming.le 위 탐색 패널에서 다음 아이콘을 클릭하여 [사용자 메뉴]를 시작합니다.



- 2 [로그아웃]을 선택합니다.

참고: Infor Ming.le 및 이 세션에서 액세스한 모든 애플리케이션에서 로그아웃이 됩니다.

3 인터넷 브라우저 세션을 닫습니다.

2장: 키보드 바로가기

이 절은 탐색하기 또는 명령을 시작하기 위한 키보드 바로가기를 설명합니다.

LN UI에서는 다음 모드들을 구분합니다.

- 명령 모드
- 입력 모드

명령 모드 중에는 키보드 바로가기를 인식합니다. 세션이 시작될 때의 기본값 모드입니다. 명령 모드에서 [?]를 눌러 지원하는 키보드 바로가기에 대한 정보가 포함된 도움말 페이지가 나타납니다. 또한 [도움말] 단추의 메뉴를 통하여 이 도움말 페이지를 시작할 수 있습니다.

마우스를 사용하거나 [Tab]키를 눌러서 포커스를 입력 필드로 옮기면 입력 모드가 활성화됩니다. 다음 중 하나의 동작을 수행하여 다시 명령 모드에 진입할 수 있습니다.

- 포커스를 입력 필드 밖으로 이동합니다.
- [Esc]키를 누릅니다.

명령 모드에서는 [Esc]키를 다시 눌러도 아무 효과가 없습니다.

입력 필드의 키보드 바로가기

이 표는 필드 형식에 의존하는 바로가기를 표시합니다.

필드 형식 또는 대화상자	바로가기	동작
텍스트 입력 필드	Ctrl+C	복사
	Ctrl+V	붙여넣기
	Ctrl+X	잘라내기
	Ctrl+A	모두 선택
	Ctrl+Z	마지막 변경 실행 취소
찾아보기 단추 포함 필드	Ctrl+B	찾아보기 세션 열기

필드 형식 또는 대화상자	바로가기	동작
드롭다운 목록 상자 필드	Alt+↓	드롭다운 목록 시작
	↓	목록에서 다음 항목 선택
	↑	목록의 이전 항목 선택
	<글자>	<글자>(으)로 시작하는 첫 항목을 선택 (대/소문자 구분 안하여 비교)
	Esc	드롭다운 목록 닫고 변경 무시
	Enter	드롭다운 목록 닫고 변경 커밋
날짜 필드	Alt+↓	날짜 선택 열기
	↑	캐럿 위치에 따라 일, 월 또는 연도 증가 ← 및 → 키를 사용하여 탐색
	↓	캐럿 위치에 따라 일, 월 또는 연도 감소 ← 및 → 키를 사용하여 탐색
날짜 선택 대화 상자	→ ← ↑ ↓	날짜 탐색
	PageUp	이전 달
	PageDown	다음 달
	Shift+PageUp	이전 연도
	Shift+PageDown	다음 연도
	t	오늘
	Esc	날짜 선택 닫고 변경 무시
	Enter	날짜 선택 닫고 변경 커밋
시간 필드	↑	캐럿 위치에 따라 시간, 분, 초 또는 오전/오후 증가 ← 및 → 키를 사용하여 탐색
	↓	캐럿 위치에 따라 시간, 분, 초 또는 오전/오후 감소 ← 및 → 키를 사용하여 탐색
확인란 필드	스페이스	선택 토글
라디오 단추 필드	→ ← ↑ ↓	라디오 단추 그룹 탐색
	스페이스	포커스한 옵션 선택

단추의 키보드 바로가기

이 표에는 단추를 활성화할 수 있는 키보드 바로가기가 표시됩니다.

단추 유형	바로가기	동작
양식 단추 메뉴 단추 드릴다운 단추	스페이스 또는 ENTER	포커스한 단추 활성화

양식 명령의 키보드 바로가기

양식 명령은 LN에 정의됩니다. 다음 명령의 키보드 바로가기는 두 개 범위입니다.

- [Ctrl]키 + [Shift]키 + [<글자>]
- [Ctrl]키 + [F<n>]에서 <n> = 1에서 12까지

이 키 조합은 인터넷 브라우저에서 사용하는 바로가기 키와 충돌이 일어날 수 있습니다. 그러므로 다른 키보드 바로가기에 매핑이 됩니다.

이 표는 양식 명령의 키보드 바로가기에 대한 매핑을 표시합니다.

양식 명령에 할당된 키보드 바로가기	LN UI의 키보드 바로가기
Ctrl+Shift+<글자>	Shift+<글자>
Ctrl + F<n> 에서 <n> = 1에서 12까지	<k>에서 <k>는 다음 값: • <n>=1에서 9까지 <k> = <n>. • <n> = 10, <k> = 0. • <n> = 11, <k> = Shift+1. • <n> = 12, <k> = Shift+2.

3장: LN UI로 작업

이 섹션은 LN UI 사용 방법을 설명합니다.

옵션 메뉴

[옵션] 메뉴에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.

프로그램 실행 (r키 다음 g키)

세션을 시작할 수 있는 [프로그램 실행] 대화 상자가 시작됩니다.

다음과 같이 이 대화 상자에서 세션을 시작합니다.

- 1 원하는 세션 코드를 지정합니다.
- 2 [확인]을 클릭합니다.

참고:

- [열기] 필드의 목록에서 이전에 시작한 세션을 선택할 수 있습니다.
- [새 창에서 열기] 확인란을 선택하면 별도의 부동 창에서 세션이 시작됩니다. 확인란이 선택 취소되어 있는 경우, 세션은 Infor Ming.le 애플리케이션 패널에서 시작됩니다.

회사 변경 (g키 다음 c키)

[회사 변경] 세션을 시작합니다.

현재 역할 변경

[현재 역할 변경 (tttsk2009m000)] 세션이 시작됩니다.

이 옵션은 LN 관리자가 역할을 사용자 계정에 할당한 경우에서만 사용할 수 있습니다. 역할은 특정 그룹 사용자의 세션 사용자 설정 및 메뉴 사용자 설정과 같은 사용자 설정을 포함합니다.

다른 역할로 전환하는 경우, 다른 세트의 사용자 설정이 활성화됩니다. 그러므로 메뉴 및 세션은 다르게 보일 수 있습니다. 예를 들어 다른 역할로 전환한 후에 세션을 다시 시작하는 경우, 세션은 더 많거나 더 적은 필드를 포함할 수 있습니다.

현재 역할이 브라우저 창의 아래에 상태 표시줄에 표시됩니다.

메뉴 사용자 설정

[사용자 설정 메뉴 (ttadv9205m000)] 세션이 시작됩니다.

데이터 언어 변경

LN 서버에서 다중 언어 필드 지원을 사용할 수 있는 경우 이 옵션만 사용할 수 있습니다. 엔터프라이즈 서버 Web Help의 "다중 언어 애플리케이션 데이터"를 참조합니다.

[데이터 언어 변경]을 선택한 경우 [데이터 언어 변경(ttidsk2006m000)] 세션이 시작됩니다.

이 세션을 사용하여 또 다른 데이터 언어로 전환할 수 있습니다. 이러한 방법으로 다중 언어를 사용할 수 있는 세션에서 데이터를 다중 언어로 보고 편집할 수 있습니다.

데이터 언어를 변경한 경우 다음에 시작하는 세션은 새로운 데이터 언어로 실행됩니다. 이미 열린 세션은 기존의 데이터 언어로 유지됩니다.

참고:

- LN UI은(는) 회사 번호 옆에 있는 각 세션의 상태 표시줄에 현재 데이터 언어를 표시합니다.
- LN 서버([사용자 데이터 템플릿(ttams1110m000)] 세션)의 사용자 데이터 템플릿 등록 정보의 [데이터 언어 변경 허용] 확인란을 선택하는 경우에만 또 다른 데이터 언어로 전환할 수 있습니다.

추적 모드 활성화

이 옵션은 브라우저와 LN UI 웹 서버 간의 메시지 흐름을 보여 주는 새 창을 시작합니다. 문제 해결 용도로 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다.

설정

이 옵션으로 사용자 설정을 관리하기 위한 새 창을 엽니다.

사용자 지정 스킨 편집기

사용자 인터페이스에 대한 대체 스킨을 설정하고 게시하는 데 사용할 수 있는 [사용자 지정 스킨 편집기(uigwt0108m000)]를 시작합니다.

이 옵션은 이 기능을 사용할 수 있는 권한이 있는 경우에만 표시됩니다. 권한은 [사용자 데이터 템플릿(ttams1110m000)] 세션에서 구성해야 합니다.

4GL 디버그 및 프로파일

Infor LN Studio 활동에 대해 확인된 소프트웨어 구성 요소를 테스트하려면 이 옵션을 사용합니다.

이 옵션을 선택하면 [디버그 및 프로파일 4GL(ttadv1123m000)] 세션이 시작됩니다. 이 세션을 사용하여 테스트할 구성 요소가 포함된 활동을 선택합니다. 세션 도움말 및 LN Studio 문서를 참조합니다.

무중단 메시지 모드

이 옵션을 사용하여 다음과 같은 메시지 모드를 변경합니다.

- 이 옵션을 선택하면 LN은(는) 다음과 같은 무중단 메시지 모드를 사용합니다. 필드에 입력한 데이터는 사용자가 새 필드로 이동할 때 유효성 검사가 자동으로 진행됩니다. LN은(는) 작업을 중단하지 않고 별도의 메시지 창에 메시지를 표시합니다.
이 별도의 메시지 창은 자동으로 나타나지 않습니다. 새 메시지가 도착할 때 세션의 상태 표시줄에 깜박이는 아이콘이 나타납니다. 메시지 창을 열려면 이 아이콘을 클릭합니다. [g]를 입력한 후 [i]를 입력할 수도 있습니다.
- 이 옵션을 선택하지 않으면 LN은(는) 다음 대화형 메시지 모드를 사용합니다. 필드에 입력한 데이터는 사용자가 새 필드로 이동할 때 유효성 검사가 자동으로 진행됩니다. LN은(는) 메시지 상자의 필드 유효성 검사를 통해 표시된 모든 메시지를 표시합니다. 메시지 상자를 닫고 작업을 계속하려면 [확인]을 클릭해야 합니다.

시스템 메시지 (g키 다음 y키)

현재 시스템 메시지를 표시합니다.

Bshell 디버그

[bshell 런타임 디버깅(ttstpbshdebug)] 세션이 시작됩니다.

이 세션을 사용하여 런타임에 대한 다양한 bshell 디버그 옵션을 설정하거나 변경합니다. 세션 도움말을 참조합니다.

또한, 이 bshell 디버그 옵션은 [Bshell 환경] 대화 상자에 있는 [명령 필드의 런타임 이전에] 설정될 수 있습니다. 이를 수행하려면 사용자 프로파일에서 애플리케이션 구성 설정을 변경해야 합니다.

재시작 (Ctrl키+Del키)

LN UI을(를) 재시작합니다. 이런 방법으로 쉽게 로그오프한 후 다시 로그인할 수 있습니다. 사용자 이름과 암호를 입력하라는 메시지가 표시되지 않습니다. 이는 예를 들어 새 설정을 로드하기 위해 bshell을 재시작할 때 사용자 데이터를 변경한 이후에 유용합니다.

참고:

- LN 세션과 같은 프로그램이 실행 중인 경우 시스템은 확인을 요청합니다.
- 실행 중인 프로그램이 종료됩니다.
- 저장하지 않은 변경 사항은 모두 손실됩니다.

정보

핵심 배포와 환경 정보를 포함한 대화 상자를 시작합니다.

사용자 프로파일

LN UI 은(는) 사용자가 지정한 UI 설정을 사용자 프로필에 저장합니다. 사용자 프로필에 저장한 설정의 예입니다.

- [프로그램 실행] 대화 상자 기록
- 최근 사용한 세션 개요
- BSE 명령

LN UI을(를) 처음 시작할 때 기본값 사용자 프로필을 자동으로 만듭니다.

[옵션] 메뉴의 [설정] 옵션을 통하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 사용자 프로파일 변경
- 추가 사용자 프로파일 만들기
- 기본 사용자 프로파일 선택

자세히 알아보려면 온라인 도움말을 참조합니다.

사용자 프로파일 관리

- 1 [옵션] > [설정]을 선택합니다. 새 브라우저 창이 시작되어 현재 선택한 환경에서 사용 가능한 사용자 프로파일을 보여 줍니다.
- 2 변경할 사용자 프로파일의 세부 정보를 선택합니다. [사용자 프로파일 세부 정보(ugwt0102s000)] 세션이 시작됩니다. 예를 들면 이제 BSE 명령을 지정하여 변경할 수 있습니다.
사용자 프로파일이 사용자 프로파일 템플릿을 기반으로 하는 경우 [기본 설정] 탭의 일부 필드는 읽기 전용일 수 있습니다.
- 3 완료한 후에 [변경 내용 저장 후 마침]을 클릭합니다.

사용자 프로파일 템플릿

참고: 이 기능을 사용하려면 Enterprise Server 10.8 이상이 필요합니다.

관리자가 사용자 프로파일 템플릿을 정의하고 각 사용자에게 사용자 프로파일 템플릿을 할당할 수 있습니다. 이러한 템플릿은 [사용자 프로파일 템플릿(ttams1160m000)] 세션에 정의되어 있습니다.

사용자 프로파일 템플릿에서 관리자가 다음 정보를 지정할 수 있습니다.

- 방문 페이지 설정
- 사용자 프로파일 기본 설정의 기본값입니다. [사용자 프로파일 템플릿(ugwt0102s000)] 세션의 [기본 설정] 탭에 표시되는 설정입니다.

관리자는 설정별로 사용자가 사용자 프로파일의 기본 설정을 오버라이드할 수 있는지 표시할 수 있습니다. 따라서 [사용자 프로파일 템플릿(ugwt0102s000)] 세션의 [기본 설정] 탭에 있는 일부 필드는 사용자에게 읽기 전용일 수 있습니다.

하이퍼링크 지원

텍스트 기반의 양식 필드가 이메일 주소 또는 URL만 포함하는 경우 LN UI(은)는 하이퍼링크 작업을 수행할 수 있습니다.

예:

- mailto:info@techwrite.com
- info@techwrite.com
- http://www.techwrite.com

링크의 텍스트에는 밑줄이 그어져 있습니다. 하이퍼링크를 활성화하려면 [Ctrl] 키를 누르면서 동시에 링크를 클릭합니다.

"http://www." 링크를 활성화하면 기본 인터넷 브라우저에서 해당 웹 페이지가 열립니다.

이메일 하이퍼링크를 활성화하면 기본 이메일 프로그램에서 새 이메일이 시작됩니다.

LN UI(은) 멀티라인 텍스트 필드 및 LN 텍스트 편집기의 하이퍼링크를 지원하지 않습니다.

4장: LN으로 작업

이 섹션은 LN 사용 방법을 설명합니다.

다른 세션으로 전환

세션 탭

여러 세션을 시작하는 경우 애플리케이션 패널 마지막 세션만 표시됩니다. 다른 세션은 여전히 열려 있습니다. 열린 세션마다 LN 페이지의 위에 탭이 표시됩니다.

열린 또 다른 세션으로 전환하려면 해당 탭을 클릭합니다.

세션을 닫으려면 해당 탭에서 십자형 아이콘을 클릭합니다.

참고: 또한, 실행 중인 Enterprise Modeler 프로세스 간에 전환할 수 있습니다.

세션에서 레코드 찾기

- 1 [f]를 누릅니다.
[찾기] 대화가 시작됩니다.
- 2 여러 색인을 사용할 수 있는 경우 대화의 왼쪽에서 원하는 색인을 선택하십시오.
대화에서 해당 입력 필드가 표시됩니다.
- 3 최소 하나의 필드에 원하는 코드 또는 값의 일부를 입력하십시오.
둘 이상의 필드에 값을 입력하는 경우 LN은(는) 모든 기준에 일치하는 레코드를 검색합니다. 찾기는 대문자와 소문자를 구분하지 않습니다.
- 4 검색을 시작하려면 [확인]을 클릭하십시오.
검색을 완료하면 [찾기] 대화 상자가 닫힙니다. 검색된 첫 번째 레코드는 목록에 기재된 첫 번째 레코드입니다. 레코드가 검색되지 않은 경우 가장 비슷하게 일치하는 레코드가 표시됩니다.

세션에서 레코드 선택하기

세션에서 일부 작업을 수행하기 위해서는 한 개 이상의 레코드를 선택해야 합니다. 예를 들면 레코드를 제거하려면 우선 레코드를 선택하고 [삭제]를 클릭해야 합니다.

개요 세션에서는 여러 방법으로 레코드를 선택 및 선택 해제 할 수 있습니다. 다음 절을 참조합니다.

확인란을 선택 또는 해제하여 레코드를 선택 또는 선택 해제

레코드를 선택 또는 선택 해제하려면 그리드의 행 앞에 표시된 확인란을 선택 또는 해제합니다.

- 레코드를 선택하려면 그리드에서 상응하는 행 앞의 확인란을 선택합니다. 레코드를 더 선택하려면 이 단계를 반복합니다.
- 이미 선택한 레코드를 선택 해제하려면 상응하는 행 앞의 확인란을 해제합니다.
- 범위 내의 레코드를 선택하려면 범위 내의 첫 레코드 앞의 확인란을 선택합니다. 다음 [Shift]키를 누르고 범위 내의 마지막 레코드 앞의 확인란을 선택합니다. 두 레코드를 포함한 그 사이의 모든 레코드가 선택됩니다.

범위가 많은 레코드를 포함하고 있으면 선택 프로세스 중에 진행률 표시줄을 표시합니다. 이 창에서 [중지]를 클릭하는 경우 모든 표시한 레코드를 선택 해제합니다.

읽기 전용 필드를 클릭하여 레코드를 선택 또는 선택 해제

레코드를 선택 또는 선택 해제하려면 그리드의 행에서 읽기 전용 필드를 클릭합니다.

- 레코드를 선택하려면 그리드에서 상응하는 행의 읽기 전용 필드를 클릭합니다.
- 레코드를 더 선택하려면 [Ctrl]키를 누르고 그리드에서 상응하는 행의 읽기 전용 필드를 클릭합니다.
- 이미 선택한 레코드를 선택 해제하려면 [Ctrl]키를 누르고 상응하는 행의 읽기 전용 필드를 클릭합니다.

이 동작은 레코드의 선택 상태를 반전합니다. 아직 선택하지 않은 레코드에 이 동작을 수행하면 그 레코드를 선택합니다.

- 범위 내의 레코드를 선택하려면 범위 내의 첫 레코드의 읽기 전용 필드를 클릭합니다. 다음 [Shift]키를 누르고 범위 내의 마지막 레코드의 읽기 전용 필드를 클릭합니다. 두 레코드를 포함한 그 사이의 모든 레코드가 선택됩니다.

범위가 많은 레코드를 포함하고 있으면 선택 프로세스 중에 진행률 표시줄을 표시합니다. 이 창에서 [중지]를 클릭하는 경우 모든 표시한 레코드를 선택 해제합니다.

참고: 이미 한 개 이상의 레코드를 선택했고 [Ctrl]키 또는 [Shift]키를 누르지 않고 다른 레코드의 읽기 전용 필드를 클릭하면 이전 선택을 취소합니다. 즉, 새 레코드만 선택하고 이미 선택했던 레코드는 선택 해제합니다.

모든 레코드를 한 번에 선택하기

모든 레코드를 한번에 선택 또는 선택 해제할 수 있습니다.

- 모든 레코드를 선택하려면 [Ctrl]키 + [A]키를 누릅니다. 또는 세션 창의 왼쪽 위 부분의 확인란을 선택할 수도 있습니다.

많은 레코드가 있으면 선택 프로세스 중에 진행률 표시줄을 표시합니다. 이 창에서 [중지]를 클릭하는 경우 모든 표시한 레코드를 선택 해제합니다.

- 모든 레코드를 선택 해제하려면 [Ctrl]키 + [D]키를 누릅니다. 또는 세션 창의 왼쪽 위 부분의 확인란을 해제할 수도 있습니다.

회사 번호 변경

LN UI의 경우 회사 변경 기능은 [옵션] 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

여기에서 회사를 변경하면 시작할 다음 세션은 새 회사에서 시작됩니다. 이미 열린 세션은 기존의 회사로 유지됩니다.

Enterprise Modeler 권한 및 Infor LN 또는 Baan 권한을 모두 보유한 경우 회사 변경이 문제가 될 수 있습니다. Enterprise Modeler과(와) 결합하여 사용할 수 없는 회사의 경우 Infor LN 또는 Baan 권한부여를 통해 권한을 받을 수 있습니다. Enterprise Modeler 탐색 중 사용자 프로파일에서 정의한 바에 따라 동일한 중앙 모델링 회사를 지정한 회사로 전환하는 것만 가능합니다. 중앙 모델링 회사가 사용자 프로파일의 회사와 다른 경우 더 이상 Enterprise Modeler 트리에서 세션을 시작할 수 없습니다. 시스템 관리자에게 문의하여 사용자 프로파일을 변경하십시오.

엔터프라이즈 모델러 회사 변경

정의

LN 회사 (ERP 회사)

사용자 데이터에서 정의하는 회사. [회사 변경] 동작([옵션] 메뉴를 통해 액세스 가능)을 통해 무효로 될 수 있습니다.

이 회사는 메뉴 탐색에 적용됩니다.

엔터프라이즈 모델러 회사

Enterprise Modeler에서 사용하는 회사. Enterprise Modeler 회사는 Enterprise Modeler 프로젝트 모델과 관련이 있습니다.

LN UI 사용자 프로파일을 생성할 때 Enterprise Modeler 회사 및 프로젝트 모델을 선택합니다.

[EM 회사가 ERP 회사와 항상 동일] 설정

[EM 회사가 ERP 회사와 항상 동일] 설정으로 Enterprise Modeler이(가) LN 회사를 자동으로 따르는지 결정합니다.

설정은 사용자 프로파일 설정에서 사용할 수 있습니다. 기본적으로 설정은 켜져 있습니다.

멀티 메인 테이블 세션

LN UI은(는) 멀티 메인 테이블(MMT) 세션을 지원합니다.

멀티 메인 테이블 세션은 애플리케이션이 포함되어 좀 더 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 여러 세션이 하나로 통합되어 일상적인 작업을 수행할 때 열어야 하는 세션의 수가 제한됩니다. MMT 세션에서는 데이터를 입력하고 변경하며 삭제할 수 있습니다. MMT 세션은 모든 관련 정보의 빠른 개요를 제공합니다.

멀티 메인 테이블 세션은 다음과 같은 2개 부분으로 구성됩니다.

- 머리글 세션: 조정 세션입니다. 멀티 메인 테이블 세션에는 머리글 세션이 1개만 있습니다. 머리글 세션은 화면 위쪽 부분에 있습니다.
- 관련 세션: 각 MMT 세션에서 사용할 수 있는 세션 유형입니다. 관련 세션은 화면 아래쪽 부분에 있습니다.

MMT 기능

MMT 세션 유형에는 전체 복사 또는 삭제 기능이 있습니다. MMT 세션의 전체 복사 또는 삭제는 관련된 모든 세션의 머리글과 모든 행의 데이터를 복사하거나 삭제하는 것을 의미합니다.

MMT 세션에서 암시적 저장은 활성화되며 다음의 경우 데이터가 저장됩니다.

- 머리글 세션에서 관련 세션으로 초점 변경.
- 관련 세션에서 관련 세션으로 초점 변경.

필터링

필터링을 사용하여 화면에 레코드 수를 제한할 수 있습니다.

필터 행 사용하기 (쉬운 필터링)

다음과 같이 그리드 위의 필터 행을 통하여 데이터를 필터링 합니다.

- 1 그리드 위에 필터 행이 표시되는 않는 경우, 다음 단계를 완료합니다.

- a 그리드 열 머리글의 이 아이콘을 클릭합니다.



- b [필터 행 보기]를 선택합니다.

- 2 필터 열의 입력 필드에서 필터 기준을 지정합니다.

필터 조건을 변경하려면 다음 중 한 단계를 완료합니다.

- 필드 열에서 필드를 클릭합니다.
- [Esc] 키를 눌러 명령 모드로 들어갑니다. 그런 다음 [/]를 누릅니다.

다음과 같이 필드의 필터 연산자를 변경합니다.

- a 필터 열의 필드 앞에 표시된 연산자 아이콘을 클릭합니다.

b 원하는 연산자를 선택합니다.

또한, 고급 필터링을 수행할 수 있습니다. 특정 값을 필터링한 후 필터링된 데이터에 새 값을 설정하여 필터를 개선합니다.

참고: 쉬운 필터링에서 사용할 수 있는 필드의 수는 LN 구성 설정에 따라 다릅니다. [도구 매개 변수 (ttaad0100m000)] 세션의 온라인 도움말을 참조합니다.

[필터] 메뉴 사용하기

[필터] 메뉴를 시작하려면 그리드 열 머리글의 이 아이콘을 클릭합니다.



[필터] 메뉴가 표시됩니다. 메뉴에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.

필터 실행

현재 지정한 필터 조건에 기초하여 필터를 시작합니다.

필터 삭제

현재 활성화된 필터를 사용하지 않습니다.

현재 필터 다른 이름으로 저장

현재 활성화된 필터를 저장합니다.

저장한 필터

이 메뉴는 저장한 필터를 표시하며 다음 옵션을 포함합니다.

- [필터 관리]
[필터(ttadv9593m000)] 세션이 시작됩니다. 이 세션에서 필터를 삭제하거나 추가 필터 옵션을 설정하여 필터를 개선할 수 있습니다. 자세한 정보는 세션 도움말을 참조합니다.
- [현재 필터를 기본값으로 설정]
현재 활성화된 필터를 기본 필터로 설정합니다.

필터 설정

메뉴에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.

- [대/소문자 구분]
필터링 대/소문자를 구분하려면 이 옵션을 선택합니다.
예: [대/소문자 구분] 옵션을 켜 후 열에 대한 필터 값에 "ABC"를 지정합니다. 세션에는 열에 대문자로 "ABC"가 포함된 레코드만 표시됩니다. 예를 들어, 열에 "abc" 또는 "ABC"가 포함된 레코드는 숨겨집니다.
- [즉시 필터링]
이 옵션을 선택한 경우, 쉬운 필터 영역의 필드에서 탭 키로 나갈 때 필터가 즉시 적용됩니다.
[즉시 필터링]이 꺼져 있는 경우, 쉬운 필터 영역에서 [ENTER]키를 누를 때 필터링이 적용됩니다.
- [기본값 문자열 필터 연산자]
이 옵션을 선택하여 문자열 형식의 필드에 대한 기본값 필터 연산자를 설정합니다. 다음 연산자 중 하나를 선택합니다.
 - [시작]: 필드의 콘텐츠가 지정한 문자로 시작합니다.
 - [포함]: 필드의 콘텐츠가 지정한 문자를 포함합니다.
 선택한 기본값은 세션을 다시 시작한 후에 유효합니다.

자동 완성

이 항목은 자동 완성 기능을 사용하는 방법을 설명합니다.

소개

자동 완성 기능으로 필드의 일부만 채운 후 목록에서 적절한 항목을 선택할 수 있습니다.

자동 완성은 확대/축소 세션이 정의된 필드에서 해당 테이블 필드가 또 다른 테이블과 관련이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

자동 완성을 지원하는 필드에는 풀다운 화살표가 있는 특수 확대/축소 단추가 있습니다.

참고: 자동 완성은 분할된 필드에서 사용할 수 없습니다.

자동 완성 사용

확대/축소 필드에서 자동 완성을 시작하려면 필드의 일부를 채운 후 [TAB]을 누릅니다. 일치하는 항목이 있으면 일치하는 항목의 목록이 나타납니다. 다음 예를 참조합니다.

예

장치 데이터 세션의 [로컬] 필드에 "l"을 입력하고 [TAB]을 누릅니다. "l"로 시작하는 로컬 목록이 표시됩니다.

주의할 점

- 자동 완성 목록은 7 항목만 표시할 수 있습니다. 좀 더 일치하는 항목이 있으면 목록의 끝부분에 [기타] 단추가 표시됩니다. 이 단추는 확대/축소 단추와 동일한 확대/축소 기능을 트리거합니다.
- 관련 테이블의 기본 키(코드)가 지정한 값으로 시작하는 경우 항목이 일치합니다.
- 필드가 설명을 검색할 수 있도록 설정된 경우 지정한 값으로 시작하는 설명이 있는 항목이 표시됩니다.
- 조회는 대/소문자를 구분합니다.
- 필드에 더 많은 글자를 지정하면 조회 범위가 축소됩니다.
예: 직원 세션의 부서 필드에서는 "0"을 입력한 후 [TAB]을 누릅니다. 목록에는 "0"으로 시작하는 부서가 표시됩니다. 다음 "1"을 입력합니다. 이제 목록에는 "01"로 시작하는 부서가 표시됩니다.
- 목록에는 현재 사용하고(표시되거나 지정한) 있는 항목이 표시됩니다. 따라서 세션의 현재 상황에서 항목이 유효해야 할 필요가 없습니다.
- 목록에서 항목을 선택한 경우 [TAB]을 누르거나 또 다른 필드를 클릭하면 값이 선택됩니다(필드에 복사됨).
- 목록을 닫으려면 [Esc]키를 누릅니다.

세션 사용자 설정

사용자의 선호에 따라서 세션을 사용자 설정할 수 있습니다. 다음 동작을 수행할 수 있습니다.

- 형식을 사용자 설정
- 기본값을 사용자 설정에 저장
- 기본값을 사용자 설정에서 제거
- 도구 모음을 사용자 설정
- 개요 세션에서 필드 사용자 설정
- 눈금선 열 즉시 이동.
- 기타 활동.
- 사용자 설정 내보내기 및 가져오기

형식 사용자 설정

형식 필드를 숨기기/숨기기 취소하고 필드 라벨을 변경하려면 이 옵션을 사용합니다.

LN 서버([사용자 데이터 템플릿(ttams1110m000)]) 세션의 사용자 데이터 템플릿 등록 정보의 [애플리케이션 사용자 설정 허용] 확인란을 선택하는 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

개요 세션에서 보기 필드 및 눈금선의 열을 사용자 설정하는 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

형식을 사용자 설정하려면:

- 1 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 2 [형식 사용자 설정 ...]을 선택합니다.
[사용자 설정] 워크벤치가 시작됩니다.
- 3 형식을 사용자 설정합니다.
다음과 같은 여러 동작을 수행할 수 있습니다.
 - 필드 서식을 설정합니다(굵게, 기울임꼴 등).
 - 필드의 라벨 텍스트를 변경합니다.
 - 필드를 숨기거나 숨기기 취소합니다.
 - 필드의 순서를 변경합니다.
 [사용자 설정] 워크벤치의 온라인 도움말을 참조합니다.
- 4 변경 사항을 저장하고 [사용자 설정] 워크벤치를 닫습니다.

기본값을 사용자 설정에 저장

인쇄 세션 및 프로세스에서 현재 필드 값을 세션 사용자 설정에서 기본값으로 저장할 수 있습니다.

LN 서버([사용자 데이터 템플릿(ttams1110m000)]) 세션의 사용자 데이터 템플릿 등록 정보의 [애플리케이션 사용자 설정 허용] 확인란을 선택하는 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

참고:

- 상응하는 인쇄 세션 또는 프로세스 세션을 시작하기 전에 개요 세션에서 열을 선택할 수 있습니다. 이런 경우, 범위 필드에 적용되는 사용자 설정 기본값은 선택한 열의 값으로 무효화됩니다.
나머지 옵션은 적용된 사용자 설정 기본값을 사용합니다.
- 빠른 흐름을 사용하는 명령에도 적용됩니다.

기본값을 저장하고 사용자 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 1 양식의 필드에 기본값으로 사용할 값이 입력되어 있는지 확인합니다.
- 2 세션 메뉴 모음에서 사용자 설정 메뉴를 열고 [기본값을 사용자 설정에 저장]을 선택합니다. 모든 편집 가능한 필드의 값은 세션 사용자 설정에 저장됩니다.
- 3 세션 메뉴 모음에서 사용자 설정 메뉴를 열고 [형식 사용자 설정]을 선택하여 [사용자 설정] 워크벤치를 시작합니다.
- 4 기본값을 적용하려는 각 필드에서 다음을 수행합니다. [필드 속성] 패널에서 필드를 선택하고 [적용] 확인란을 선택합니다.
- 5 변경 사항을 저장하고 [사용자 설정] 워크벤치를 닫습니다.

기본값을 사용자 설정에서 제거

이 옵션은 인쇄 세션 및 프로세스 세션에서만 사용할 수 있습니다.

LN 서버([사용자 데이터 템플릿(ttams1110m000)] 세션)의 사용자 데이터 템플릿 등록 정보의 [애플리케이션 사용자 설정 허용] 확인란을 선택하는 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

세션 개인 설정에 저장된 기본값을 제거하려면,

- 1 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 2 [기본값을 사용자 설정에서 제거]를 선택합니다.

모든 저장된 값은 세션 사용자 설정에서 제거됩니다.

도구 모음에서 바로 단추 이동 및 숨김

도구 모음에서 직접 단추를 이동하고 숨길 수 있습니다.

- 도구 모음 단추의 순서를 변경할 수 있도록 단추를 도구 모음의 다른 위치에 끌어서 놓을 수 있습니다. 또 다른 단추 앞이나 뒤에 단추를 끌어서 놓을 수 있습니다. 한 단추를 다른 단추 위에 끌어서 놓을 수 없습니다.
- 도구 모음 단추를 숨기려면 마우스 오른쪽 단추로 단추를 클릭하고 [단추 숨김]을 선택합니다.

도구 모음 사용자 설정

- 1 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 2 [도구 모음 사용자 설정]을 선택합니다.
[도구 모음 사용자 설정] 세션이 시작됩니다.
- 3 도구 모음을 사용자 설정합니다.
다음과 같은 여러 동작을 수행할 수 있습니다.
 - 명령 및 도구 모음 메뉴를 숨기거나 숨기기 취소합니다.
 - 명령 및 도구 모음 메뉴의 순서를 변경합니다.
 - [동작] 메뉴, [보기] 메뉴 및 기타 메뉴에 표시된 아이콘을 비표준 명령에 연결합니다. 도구 모음에 아이콘이 표시됩니다.
아이콘이 없는 명령은 텍스트 버튼으로 표시됩니다.

- 도구 모음 명령 및 메뉴 사이에 구분 기호를 추가합니다.
- 도구 모음 메뉴를 변경합니다.
- 도구 모음 명령 및 메뉴의 배경 색상을 설정합니다.
- 도구 모음 명령 및 메뉴의 이름을 변경합니다.
- 다음과 같은 도구 모음 메뉴에서 명령을 숨기거나 숨기기 취소합니다.
 - [검색] 메뉴
 - [동작] 메뉴
 - [참고자료] 메뉴
 - [인쇄] 메뉴

또한, [인쇄] 메뉴의 동작 중 하나를 기본 동작으로 설정할 수 있습니다. 기본 동작은 파란색 점으로 표시됩니다. [인쇄] 단추를 클릭하면 이 기본 동작이 수행됩니다.

[인쇄] 메뉴의 위치는 LN 도구 매개 변수 설정에 따라 달라집니다. 이 메뉴를 열려면 다음 중 한 단계를 완료하십시오.

- 도구 모음에서 [인쇄] 단추 옆의 아래쪽 화살표가 표시되어 있으면 이 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
- 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [인쇄]를 선택합니다.

[도구 모음 사용자 설정] 세션의 온라인 도움말을 참조합니다.

보기 사용자 설정

다수의 세션에 여러 방법으로 레코드를 정렬하고 찾아볼 수 있도록 여러 보기가 포함되어 있습니다.

보기 간에 전환하려면 다음 동작 중 하나를 수행하십시오.

- 도구 모음에서 [검색] 단추 옆의 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
- [보기] > [정렬 기준]을 선택합니다.

사용 가능한 동작의 종류는 LN 도구 매개 변수 설정에 따라 달라집니다.

참고: 보기를 사용자 설정할 수 있는 기능은 여러 보기를 가진 모든 세션에서 다 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

세션의 보기를 사용자 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 1 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 2 [보기 사용자 설정]을 선택합니다.
[보기 사용자 설정] 세션이 시작됩니다.
- 3 보기를 사용자 설정합니다.

세션에 사용 가능한 보기와 해당하는 키 필드가 표시됩니다.

표준 보기를 사용자 설정 보기에 복사한 다음 사용자 설정 보기를 수정할 수 있습니다. 표준 보기는 수정할 수 없습니다.

[보기 사용자 설정] 세션의 온라인 도움말을 참조합니다.

그리드 열 즉시 이동

그리드의 열 순서를 변경하려면 눈금선에서 열을 드래그하여 다른 위치에 놓을 수 있습니다.

열 고정

개요 세션에서 열을 고정하려면 마우스 오른쪽 단추로 열 헤더를 클릭하고 [열 고정]을 선택합니다.

이 옵션은 넓은 화면에서 특히 유용합니다. 세션 창의 다른 부분을 향해 수평으로 스크롤하더라도 고정된 열은 항상 표시됩니다.

열 또는 필드 숨김

개요 세션에서 열을 숨기려면 마우스 오른쪽 단추로 열 헤더를 클릭하고 [열 숨김]를 선택합니다.

세부 사항 세션에서 필드에 대한 온라인 도움말을 보려면 [ALT]키 또는 [CTRL]키를 누른 상태에서 마우스 오른쪽 단추로 필드를 클릭합니다. 다음 [필드 숨김]을 선택합니다.

사용자 설정 내보내기 및 가져오기

컴퓨터에서 사용자 설정을 XML 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 파일을 다른 LN 환경으로 가져올 수 있습니다. 이 방법으로 하나의 환경에서 다른 환경으로 사용자 설정을 복사할 수 있습니다.

다른 환경으로 사용자 설정을 복사하려면:

- 1 [세션 사용자 설정(ttadv9403m000)] 세션을 시작합니다.
- 2 사용자 설정을 XML 파일로 내보냅니다.
세션 도움말을 참조합니다.
- 3 다른 LN 환경에 로그인하고 [사용자 설정 가져오기(ttadv9503m000)] 세션을 시작합니다.
- 4 XML 파일을 가져옵니다.
세션 도움말을 참조합니다.

메뉴 사용자 설정

사이드 탐색 모음 및 [LN 탐색기]에 표시되는 LN 탐색 메뉴를 사용자 설정할 수 있습니다. 다음 사용자 설정을 수행할 수 있습니다.

- 메뉴 항목 숨기기
- 메뉴 항목 숨기기 취소
- 메뉴에 항목의 순서를 변경

이 기능은 도구 솔루션 1604255 이상이 LN 서버에 설치된 경우에만 사용 가능합니다.

LN 서버([사용자 데이터 템플릿(ttams1110m000)] 세션)의 사용자 데이터 템플릿 등록 정보의 [애플리케이션 사용자 설정 허용] 확인란을 선택하는 경우에만 이 메뉴를 사용자 설정할 수 있습니다.

바로 가기 메뉴를 사용하여 메뉴 필드 숨기기

메뉴 항목 숨기려면 마우스 오른쪽 단추로 메뉴 항목을 클릭하고 [메뉴 숨김] 을 선택합니다.

메뉴 항목이 메뉴에서 제거되며 메뉴가 새로 고쳐집니다.

[개인 설정 메뉴 (ttadv9205m000)] 세션을 통하여 숨긴 메뉴 항목을 복원할 수 있습니다.

[개인 설정 메뉴 (ttadv9205m000)] 세션을 통하여 메뉴를 사용자 설정

[개인 설정 메뉴 (ttadv9205m000)] 세션을 통하여 메뉴를 사용자 설정하려면:

- 1 [옵션] > [메뉴 사용자 설정을 선택합니다.][사용자 설정 메뉴 (ttadv9205m000)] 세션이 시작됩니다.
- 2 메뉴를 사용자 설정합니다. 세션에는 LN 시작 메뉴에 대한 트리 구조를 보여주는 메뉴 트리가 포함됩니다. 트리에서 메뉴를 두 번 클릭하여 밑의 메뉴 항목을 봅니다.
다음과 같은 여러 동작을 수행할 수 있습니다.
 - 메뉴 항목 숨기기 또는 숨기기 취소
 - 표시되는 메뉴 항목의 순서를 변경
 [사용자 설정 메뉴 (ttadv9205m000)] 세션의 온라인 도움말을 참조합니다.
- 3 변경 사항을 저장하고 [사용자 설정 메뉴(ttadv9205m000)] 세션을 닫습니다.

민감도 라벨 지원

LN UI은(는) 민감도 라벨의 사용을 지원합니다.

이 라벨은 데이터의 민감도 수준을 나타내는 데 사용됩니다.

각 민감도 수준에는 자체 라벨이 있습니다. 다음 예를 참조합니다.

민감도 수준	민감도 수준
10	정상
20	중간
30	높음
40	매우 높음

각 민감도 수준에는 자체 색상이 있습니다.

LN 도구의 경우 민감도 수준은 다음에 할당될 수 있습니다.

- 테이블 필드
- 테이블
- 세션
- 보고서

민감도 레이블은 양식 및 보고서에 표시될 수 있습니다.

자세한 정보는 Enterprise Server 온라인 도움말의 "민감도 레이블"을 참조합니다.

조건부 형식

LN UI은(는) 데이터의 조건부 형식을 지원합니다. LN 세션에 표시된 데이터에 특수 형식 효과를 적용하기 위해 조건을 정의할 수 있습니다. 세션마다 여러 조건을 정의할 수 있습니다.

다음과 같은 형식 유형을 지정하고 결합할 수 있습니다.

- 특정 필드에 대한 전경 색상.
- 행에 대한 경고 기호.

단순한 조건이든 좀 더 복잡한 조건이든 상관없이 다양한 유형의 조건을 정의할 수 있습니다. 예:

- [판매 계약(tdsls3500m000)] 세션의 경우 1년을 초과한 모든 판매 계약의 계약 날짜는 빨간색으로 표시되어야 합니다.
- [판매 주문 라인(tdsls4101m000)] 세션의 경우 경고 기호는 필수 주문 수량보다 더 많은 수량이 포함된 모든 판매 주문 라인에 표시되어야 합니다.
- [생산 주문(tisfc0501m000)] 세션의 경우 1~5일 늦은 모든 주문에 경고 기호가 표시되어야 하며 예정 배송 날짜가 빨간색으로 표시되어야 합니다.

참고:

- 조건부 형식은 LN에서만 지원됩니다.
- LN 서버([사용자 데이터 템플릿(ttams1110m000)] 세션)의 사용자 데이터 템플릿 등록 정보의 [애플리케이션 사용자 설정] 확인란을 선택하는 경우에만 형식을 정의할 수 있습니다.

조건부 형식 정의

- 1 형식을 정의할 세션을 시작합니다.
- 2 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 3 [조건부 형식], [조건 편집]을 차례대로 선택합니다. [조건부 형식(ttadv9502m000)] 세션이 시작됩니다.
- 4 조건과 형식 설정을 삽입합니다.
자세한 내용을 알아보려면 [조건부 형식(ttadv9502m000)] 세션의 온라인 도움말을 참조합니다.
- 5 변경 사항을 저장하고 [조건부 형식(ttadv9502m000)] 세션을 닫습니다.
- 6 형식을 정의한 세션을 다시 시작합니다. 새 형식이 자동으로 활성화됩니다.

주의할 점:

- 언급한 프로시저에서 정의한 조건부 형식은 자신의 사용자 계정에만 적용됩니다.
- 고급 사용자는 모든 사용자에게 적용되는 시스템 형식을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 형식을 만들려면 고급 사용자는 LN[도구] 메뉴 또는 LN UI[옵션] 메뉴의 [프로그램 실행] 명령을 통해 [조건부 형식(ttadv9502m000)] 세션을 직접적으로 시작해야 합니다.
- 고급 사용자는 형식을 XML 파일로 내보낼 수 있으며 XML 파일에서 형식을 가져올 수 있습니다. 이러한 방식으로 고급 사용자는 여러 LN 환경에 형식을 배포할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [조건부 형식(ttadv9502m000)] 세션의 온라인 도움말을 참조합니다.
- 마우스 포인터로 조건부 형식이 지정된 행 또는 필드를 가리키면 해당 조건에 관한 설명이 도구 설명으로 표시됩니다.

조건부 형식 사용 안 함

세션에 대해 지정한 조건부 형식은 세션을 시작할 때마다 자동으로 활성화됩니다.

조건부 형식을 사용하지 않으려면:

- 1 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 2 [조건부 형식]을 선택합니다. 세션에 대해 정의된 형식이 표시됩니다.
- 3 형식을 사용하지 않으려면 해당 확인란을 지웁니다.

참고: 형식은 일시적으로만 비활성화됩니다. 다음에 세션을 다시 시작하면 형식은 다시 자동으로 활성화됩니다.

세션을 시작할 때마다 형식을 사용하지 않게 하려면 형식의 등록 정보를 변경해야 합니다.

- 1 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 2 [조건부 형식], [조건 편집]을 차례대로 선택합니다. [조건부 형식(ttadv9502m000)] 개요 세션이 시작됩니다.
- 3 사용하지 않을 형식을 편집합니다. [조건부 형식(ttadv9502m000)] 세부 사항 세션이 시작됩니다. [사용] 확인란을 선택 취소합니다.

MS Excel 통합

표에 직접 데이터를 보여 주는 LN 세션에서는 데이터를 MS Excel로 내보내기 및 가져오기를 할 수 있습니다. 이런 세션을 시작한 후에 내보내기 하려는 탭과 열을 선택할 수 있습니다. 다음 빠른 내보내기 또는 고급 내보내기를 수행할 수 있습니다.

내보내기 중에 .xlsx 통합 문서를 생성합니다. 이 통합 문서를 열려면 다음 중 하나가 필요합니다.

- Microsoft Excel 2007 이상
- Microsoft Office 호환성 팩 포함한 Microsoft Excel 2003

세션에서 데이터를 내보내기 한 후에 Excel 내보내기 통합 문서를 편집하고 통합 문서를 같은 세션으로 다시 가져오기 할 수 있습니다. 편집 권한이 있는 셀만 가져옵니다.

[Excel] 단추 및 [가져오기 및 내보내기] 메뉴

데이터를 Excel로 내보낼 수 있는 각 세션에서 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

- 세션 도구 모음의 이 [Excel] 단추:



단추를 클릭하여 일반적인 내보내기 설정에 지정된 기본 내보내기 방식에 따라 내보내기를 수행할 수 있습니다.

- 이 명령이 포함된 메뉴:
 - [빨리 내보내기]: 기본 설정으로 선택한 데이터를 직접 내보냅니다.
 - [고급 내보내기]: 내보내기 설정을 지정할 수 있는 세션을 시작합니다.
 - [내보낼 필드]: 내보낼 필드를 선택할 수 있는 세션을 시작합니다.
 - [설정]: 모든 세션에 대해 일반적인 내보내기 및 가져오기 설정을 지정할 수 있는 세션을 시작합니다.
 - [가져오기]: 가져오기 설정을 지정할 수 있는 세션을 시작합니다.

이 메뉴의 위치는 LN 도구 매개 변수 설정에 따라 달라집니다. 이 메뉴를 열려면 다음 중 동작 중 하나를 완료하십시오.

- 도구 모음에서 [Excel] 단추 옆의 아래쪽 화살표가 표시되어 있으면 이 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
- 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [내보내기 및 가져오기]를 선택합니다.

내보내기 프로세스의 일반 설정

처음 내보내기를 시작하기 전에 내보내기 프로세스의 일반 설정을 지정해야 합니다. 이 설정은 세션에 특정된 설정이 정의되어 있지 않으면 모든 세션에 적용됩니다.

가져오기 프로세스의 일반 설정

처음 가져오기를 시작하기 전에 가져오기 프로세스의 일반 설정을 지정해야 합니다. 이 설정은 세션에 특정된 설정이 정의되어 있지 않으면 모든 세션에 적용됩니다.

일반 설정 지정하기

일반 설정은 세션에 특정된 설정이 정의되어 있지 않으면 모든 세션에 적용됩니다. 이 설정은 일반적으로 한 번만 지정하면 됩니다.

일반 설정을 지정하려면,

- 1 데이터 Excel로 내보낼 수 있는 세션을 시작합니다. 예를 들면 [판매 주문(tdsIs4100m000)] 세션을 시작합니다.
- 2 다음 단계 중 하나를 완료합니다.
 - 도구 모음에서 [Excel] 단추 옆의 아래쪽 화살표가 표시되어 있으면 이 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 다음에는 [설정]을 선택합니다.
 - 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [내보내기 및 가져오기] > [설정]을 선택합니다.

[Excel 통합 설정 (ttstpssidef)] 세션이 시작됩니다.
- 3 가져오기 설정은 Infor Ming.le 사용자에게만 관련이 있습니다. 기본값 내보내기 및 가져오기 설정을 지정합니다. 세션 도움말을 참조합니다.
- 4 설정을 저장하고 [Excel 통합 설정 (ttstpssidef)] 세션을 닫습니다.

데이터를 MS Excel로 내보내기

이 절은 내보내기 방식을 설명합니다.

- 빠른 내보내기
- 고급 내보내기

빠른 내보내기 실행 중

- 1 데이터를 내보내기 하려는 세션을 시작합니다.
- 2 다음 단계 중 하나를 완료합니다.

- 도구 모음에서 [Excel] 단추 옆의 아래쪽 화살표가 표시되어 있으면 이 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 다음에는 [빠른 내보내기]를 선택합니다.
- 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [내보내기 및 가져오기] > [빠른 내보내기]를 선택합니다.

내보내기가 시작됩니다.

내보내기 프로세스는 관련된 세션의 내보내기 기본값 또는 일반 내보내기 설정을 사용합니다.

- 다음 조건들이 충족되면 내보내기는 세션의 내보내기 기본값에 기초합니다.
 - 세션의 내보내기 기본값을 저장했습니다.
 - [Excel 통합 설정(ttstpssidef)] 세션의 [빠른 내보내기의 세션 기본값이 있으면 사용] 확인란이 선택되어 있습니다.
- 모든 다른 상황에서의 내보내기는 [Excel 통합 설정 (ttstpssidef)] 세션에 지정한 일반 설정에 기초합니다.

고급 내보내기 실행

- 1 데이터를 내보내기 하려는 세션을 시작합니다.
- 2 선택 사항으로 내보내려는 필드를 선택합니다.
 - a 다음 단계 중 하나를 완료합니다.
 - 도구 모음에서 [Excel] 단추 옆의 아래쪽 화살표가 표시되어 있으면 이 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 다음에는 [내보내려는 필드]를 선택합니다.
 - 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [내보내기 및 가져오기] > [내보낼 필드]를 선택합니다.

[내보내려는 필드(ttadv9310m100)] 세션이 시작됩니다.
 - b 내보내려는 필드 그리고/또는 탭을 선택합니다. 세션 도움말을 참조합니다.
 - c 선택한 것을 저장하고 [내보내려는 필드 (ttadv9310m100)] 세션을 닫습니다.
 - d 데이터를 내보내려는 세션을 다시 시작합니다.
- 3 내보내기를 시작합니다.
 - a 다음 단계 중 하나를 완료합니다.
 - 도구 모음에서 [Excel] 단추 옆의 아래쪽 화살표가 표시되어 있으면 이 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 다음에는 [고급 내보내기]를 선택합니다.
 - 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [내보내기 및 가져오기] > [고급 내보내기]를 선택합니다.

[고급 내보내기 (ttstpssiexp)] 세션이 시작됩니다.
 - b 내보내기 설정을 지정합니다. 예를 들면 다음과 같은 설정을 지정할 수 있습니다.
 - 스프레드시트 파일이 생성될 위치
 - 생성된 후에 파일을 자동으로 시작하는 여부

세션 도움말을 참조합니다.
 - c 선택적으로 [기본값 저장]을 클릭하여 관련된 세션의 기본값 내보내기 설정으로 저장합니다. [Excel 통합 설정(ttstpssidef)] 세션의 [빠른 내보내기의 세션 기본값이 있으면 사용] 확인란을 선택했으면 저장한 기본값 설정을 다음 빠른 내보내기에 사용합니다.
 - d [계속]을 클릭합니다.

지정한 설정에 따라 내보내기가 시작됩니다.

데이터를 MS Excel에서 가져오기

- 1 데이터를 가져오려는 세션을 시작합니다.
- 2 다음 단계 중 하나를 완료합니다.
 - 도구 모음에서 [Excel] 단추 옆의 아래쪽 화살표가 표시되어 있으면 이 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 다음에는 [가져오기]를 선택합니다.
 - 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [내보내기 및 가져오기] > [가져오기]를 선택합니다.

[가져오기 (ttstpssiimp)] 세션이 시작합니다.
- 3 필요한 설정을 지정하고 [가져오기]를 클릭합니다. 세션 도움말을 참조합니다.
가져오기 대화상자에 Excel 파일의 위치를 지정해야 합니다. 위치를 Excel의 [파일] 탭에서 복사할 수 있습니다.

가져오기 결과 확인하기

가져오기의 결과는 Excel 가져오기 파일의 A열부터 C열에 저장됩니다. 가져오기의 결과를 확인하려면 이 열의 콘텐츠를 봅니다.

A열은 오류 조건을 포함합니다. B열과 C열은 자세한 가져오기 오류를 포함합니다. 오류가 없으면 A열은 "OK"를 포함하고 B열과 C열은 비어 있습니다.

고객 정의 필드

LN에서 사용자 지정 생성하지 않고 세션 양식에 표시되고 이 양식에서 편집할 수 있는 추가 테이블 필드를 추가할 수 있습니다. 이런 방법으로 LN 테이블에 추가 정보를 저장할 수 있습니다. 이 추가 필드를 고객 정의 필드(CDF)라고 합니다.

필수 조건

고객 정의 필드를 추가하려면 [고객 정의 필드(ttadv4591m000)] 세션에 대한 권한이 있어야 합니다.

또한, CDF는 LN 환경에서 사용할 수 있어야 합니다. 이렇게 하려면 고객 정의 필드 매개 변수를 설정해야 합니다. 자세한 내용을 확인하려면 Infor Enterprise Server - 관리자 가이드의 "고객 정의 필드"를 참조합니다.

고객 정의 필드 추가

고객 정의 필드를 표에 추가하려면,

- 1 관련된 표를 기본 표로 사용하는 세션을 시작합니다. 예:
 - 고객 정의 필드를 직원 - 일반(tccom001) 표에 추가하려면 [직원 - 일반(tccom0101m000)] 세션을 시작합니다.

- 고객 정의 필드를 판매 주문(tdsIs400) 표에 추가하려면 [판매 주문(tdsIs4100m000)] 세션을 시작합니다.
- 2 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
 - 3 [고객 정의 필드]를 선택합니다. [고객 정의 필드(ttadv4591m000)] 세션이 시작됩니다.
 - 4 원하는 고객 정의 필드를 추가합니다. 자세한 내용을 알아보려면 [고객 정의 필드(ttadv4591m000)] 세션의 온라인 도움말을 참조합니다.

세션 사용자 설정

세션에 고객 정의 필드가 있으면 다음을 할 수 있습니다.

- 이 필드를 숨깁니다/숨기기 취소합니다.
- 이 필드를 다른 탭과 같은 다른 위치로 이동합니다.

세션 등록 정보 보는 중

- 1 세션을 시작합니다.
- 2 [Ctrl]키 + [Shift]키 + [8]을 누릅니다.
[등록 정보(ttdsksession)] 세션이 시작됩니다. 이 세션에는 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
 - 세션 정보, 세션 데이터, 권한부여 및 양식 정보.
 - 개체 정보.
 - 환경(개발자 및 Bshell) 정보.
 - 4GL 엔진 정보.
 - 쿼리 데이터.
 - 사용자 데이터.

열 및 필드에 대한 온라인 도움말 보기

개요 세션의 열에 대한 온라인 도움말을 보려면 마우스 오른쪽 단추로 열 또는 열 헤더를 클릭하고 [필드 도움말]을 선택합니다.

세부 사항 세션에서 필드에 대한 온라인 도움말을 보려면 [ALT]키 또는 [CTRL]키를 누른 상태에서 마우스 오른쪽 단추로 필드를 클릭합니다. 다음으로 [필드 도움말]을 선택합니다.

세션에서 열 강조 표시

LN 세션에서 열을 강조 표시할 수 있습니다. 이런 방법으로 특정 열에 집중하도록 만들 수 있습니다.

다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다.

- 프레젠테이션을 제공할 때.
- 스크린샷을 만들 때.

열을 강조하려면 열 헤더를 클릭하고 마우스 단추를 계속 누릅니다. 강조를 제거하려면 마우스 단추 누름을 해제합니다.

눈금선의 열 크기 조정

열의 너비를 변경하려면:

- 1 눈금선 헤더의 열 구분 기호에 마우스 포인터를 놓습니다. 포인터는 양방향 화살표를 변경합니다.
- 2 클릭한 후 양방향 화살표를 오른쪽이나 왼쪽으로 드래그합니다.

그림

[연락처(tccom1640m000)]와 같은 일부 LN 세션에는 그림을 추가할 수 있는 그림 상자가 있습니다.

그림 추가

다음과 같이 그림을 추가할 수 있습니다.

- 웹 브라우저 또는 Windows explorer 창에서 그림을 끌어 세션의 그림 상자에 놓습니다.
- 웹 브라우저 또는 Windows explorer 창의 그림을 복사하고 세션의 그림 상자에 붙여넣습니다.
- 마우스 포인터로 그림 상자를 가리킵니다. 찾아보기 단추가 표시됩니다. 폴더를 찾고 그림을 선택하려면 이 단추를 클릭합니다.

자세한 내용은 관련 세션의 온라인 도움말을 참조합니다.

세션에 그림을 추가하면 LN 그림은 서버의 이미지 리포지토리에 저장됩니다.

큰 이미지는 세션의 그림 상자에 고정될 수 있도록 비율 크기가 자동으로 조정됩니다. 작은 그림을 추가할 때 그림을 더 크게 표시할 것인지 질문하는 메시지가 표시됩니다.

그림 제거

그림을 제거하려면 마우스로 세션의 그림 상자 위를 가리킵니다. 그런 후에 그림 주변에 나타나는 십자형을 클릭합니다. 세션과 이미지 리포지토리 모두에서 그림이 제거됩니다.

ION 워크플로우 지원

일부 세션에서는 ION 워크플로우를 사용하도록 설정되어 있습니다. 이 세션을 사용하여 비즈니스 개체를 변경할 수 있습니다. 이 변경 사항은 승인을 얻을 수 있도록 제출해야 합니다. 이 변경 사항이 승인되는 경우에만 비즈니스 개체를 계속 처리할 수 있습니다.

자세한 내용을 확인하려면 Infor Enterprise Server – 관리자 가이드의 "문서 권한부여"를 참조합니다.

이 표에는 ION 워크플로우를 사용하도록 설정된 세션에서 사용할 수 있는 다음과 같은 추가 명령이 표시됩니다.

명령	설명
제출	선택한 개체를 제출하여 승인을 얻습니다. 이 명령은 세션의 도구 모음의 단추로 사용할 수 있습니다.
회수	제출된 개체 변경 사항을 무시하라고 요청합니다. 예를 들어, 이미 제출한 개체를 추가로 변경하려면 이 명령을 사용합니다. 이 명령은 세션의 [동작] 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
승인됨으로 전환	개체의 모든 변경 사항을 실행 취소합니다. 이 명령은 [저장] 단추의 풀다운 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

빠른 흐름

LN 세션의 다양한 기능은 빠른 흐름에 사용합니다. 빠른 흐름을 사용하면 프로세스 단계를 무시하고 특정 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

예를 들면, 세션의 메뉴 또는 도구 모음에서 인쇄 프로세스 또는 프로세스 동작을 최적화하려면 다음과 같은 구성 요소를 무시할 수 있습니다.

- 보고서에 대한 장치 선택 대화 상자
- 메뉴 동작에 대한 옵션 대화 상자
- 질문 대화 상자
- 메시지 대화 상자

관리자는 사용자 설정된 세션과 대화 상자를 다른 사용자에게 공개할 수 있습니다.

빠른 흐름을 통한 프로세스 최적화

세션에서 메뉴 옵션에 빠른 흐름을 활성화하려면:

- 1 해당 옵션이 빠른 흐름을 지원하는지 확인합니다. 다음 단계를 완료합니다.
 - a 관심이 있는 세션을 시작합니다.
 - b 메뉴 옵션이 있는 메뉴를 엽니다.
 - c 메뉴 옵션이 빠른 흐름을 지원하는 경우 확인란이 옵션 뒤에 표시됩니다. 이 확인란이 비어 있는 경우 빠른 흐름이 지원되지만 이 옵션에 대해 아직 활성화되지 않은 것입니다. 다음 단계를 계속합니다.
참고: 확인란에 플래시 아이콘이 포함된 경우 이 옵션에 빠른 흐름이 이미 활성화된 것입니다.

- 2 메뉴 옵션의 기본값을 저장합니다. 다음 단계를 완료합니다.
 - a 메뉴 옵션을 선택합니다. 해당 대화 상자가 표시됩니다.
 - b 대화 상자에 기본 설정을 지정합니다.
 - c 대화 상자에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 [기본값 저장]을 선택합니다.
 - d 대화 상자를 닫습니다.
- 3 메뉴 옵션이 있는 메뉴를 다시 엽니다. 메뉴 옵션 뒤에 있는 확인란을 선택합니다. 확인란에 플래시 아이콘이 표시됩니다. 이제 메뉴 옵션에서 빠른 흐름이 활성화되었습니다.
- 4 결과를 테스트합니다. 다음 단계를 완료합니다.
 - a 세션의 눈금선에서 하나 이상의 레코드를 선택합니다.
 - b 빠른 흐름을 활성화한 메뉴 옵션을 선택합니다. 해당 설정 대화 상자는 건너뛰니다.

예

[조정 주문(whinh5120m000)] 세션의 [인쇄] 메뉴에는 [조정 주문] 옵션이 있습니다. 이 옵션을 선택하면 [조정 주문 인쇄(whinh5420m000)] 세션이 시작됩니다. 이 세션에는 보고서에 대해 장치를 선택하고 선택 범위와 다양한 옵션을 지정해야 하는 여러 탭이 있습니다. 보고서가 직접 인쇄될 수 있도록 빠른 흐름을 사용해 이 탭을 건너뛰고 싶습니다.

[인쇄 조정 주문(whinh5420m000)] 세션의 탭을 무시하려면 다음 단계를 완료합니다.

- 1 [조정 주문(whinh5120m000)] 세션을 시작합니다.
- 2 세션의 [인쇄] 메뉴를 엽니다. 이렇게 하려면 다음 단계 중 하나를 완료합니다.
 - 도구 모음에서 [인쇄] 단추 옆의 아래쪽 화살표가 표시되어 있으면 이 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
 - 아래쪽 화살표가 표시되어 있지 않은 경우 [동작] > [인쇄]를 선택합니다.

[조정 주문] 옵션 뒤에 빈 확인란이 표시됩니다. 이는 빠른 흐름이 지원되지만 이 옵션에 대해 아직 활성화되지 않은 것입니다.
- 3 [인쇄] 메뉴에서 [조정 주문] 옵션을 선택합니다. [조정 주문 인쇄(whinh5420m000)] 세션이 시작됩니다. 이 세션에서 다음 단계들을 완료합니다.
 - a 세션의 [장치] 및 [옵션] 탭에서 기본값 설정을 지정합니다.
 - b 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
 - c [기본값 저장]을 선택합니다.
 - d [조정 주문 인쇄(whinh5420m000)] 세션을 닫습니다.
- 4 [조정 주문(whinh5120m000)] 세션으로 되돌아갑니다.
- 5 세션의 [인쇄] 메뉴를 다시 열고 [조정 주문] 옵션 뒤의 확인란을 선택합니다. 확인란에 플래시 아이콘이 표시됩니다. 이제 [조정 주문] 옵션에서 빠른 흐름을 사용할 수 있습니다.
- 6 [조정 주문(whinh5120m000)] 세션의 눈금선에서 하나 이상의 레코드를 선택하고 [인쇄] 메뉴에서 [조정 주문]을 선택합니다. 조정 주문 보고서는 바로 인쇄됩니다.

메시지 및 질문 무시

인쇄 프로세스 및 프로세스 동작 중 메시지 및 질문이 표시될 수 있습니다.

LN 설정에 따라 "정보"와 같은 메시지 및 질문을 무시할 수 있습니다. "중요" 및 "경고"와 같은 메시지는 무시할 수 없습니다.

메시지를 무시하려면 메시지 대화 상자에서 [이 메시지를 다시 표시하지 않음]을 선택한 후 [확인]을 클릭합니다.

질문을 무시하려면 질문 대화 상자에서 [이 질문을 다시 표시하지 않음]을 선택한 후 원하는 답변 단추를 클릭합니다.

참고: LN 애플리케이션 관리자가 LN에서 메시지와 질문 제거를 사용해야만 메시지와 질문을 제거할 수 있습니다.

메시지 및 질문 무시 실행 취소

- 다음과 같이 메시지를 제거를 취소합니다.
 - a 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
 - b [메시지 다시 설정]을 선택합니다.
- 다음과 같이 질문 제거를 취소합니다.
 - a 세션 도구 모음의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
 - b [질문 다시 설정]을 선택합니다.

[질문 초기화(ttadv9102m000)] 세션이 시작됩니다. 세션 도움말을 참조합니다.

기본 인쇄 동작 설정

세션의 일부 메뉴의 경우 기본 동작을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 도구 모음을 사용자 설정해야 합니다.

예를 들면, [인쇄] 메뉴에는 여러 아이콘이 있을 수 있습니다. 이 동작 중 하나를 기본 동작으로 설정할 수 있습니다. 기본 동작은 파란색 점으로 표시됩니다.

도구 모음에서 [인쇄] 단추를 클릭하면 이 기본 동작이 수행됩니다.

5장: 엔터프라이즈 모델러 소개

Infor Ming.le-LN Plug-in의 사이드 탐색 메뉴 표시줄을 통해 LN Enterprise Modeler 프로세스를 시작할 수 있습니다.

프로세스를 시작할 때 비즈니스 프로세스의 그래픽 표현은 애플리케이션 패널에 표시됩니다.

애플리케이션 패널의 그래픽 표현부터 작업하는 경우 이미지는 대화형입니다. 일부는 프로세스를 나타내는 반면, 다른 일부는 LN 세션 또는 기타 모델링된 애플리케이션을 나타냅니다. 프로세스의 그래픽 표현으로 일상적인 작업을 수행할 수 있습니다.

엔터프라이즈 모델러 프로세스 사용

Enterprise Modeler에서는 LN 애플리케이션을 통한 프로세스 기반 탐색을 제공합니다.

애플리케이션 기반 탐색은 폴더, 모듈, 패키지에 애플리케이션을 논리적으로 추가하는 반면, 프로세스 기반 탐색은 작업에 따라 애플리케이션을 추가합니다. 그 결과, 애플리케이션 자체를 중앙으로 집중시키는 것이 아니라 사용자가 수행해야 할 작업을 중앙으로 집중시킵니다. 다이어그램에는 특정 순서로 활동을 표시합니다. 각 작업에 대해 별도의 비즈니스 프로세스를 만들 수 있습니다. 활동은 LN 세션, URL, 수동 활동 및/또는 Microsoft Office 애플리케이션이 될 수 있습니다.

Enterprise Modeler(으)로 작업하는 경우 시스템 관리자에 의해 생성된 권한부여 설정을 따릅니다. 사용자의 작업 다이어그램은 동료의 작업 다이어그램과 전적으로 다르게 표시될 수 있습니다.

엔터프라이즈 모델러 프로세스 시작

사이드 탐색 메뉴 표시줄을 통해 모델러에서 개발한 Enterprise Modeler 프로세스를 시작할 수 있습니다.

애플리케이션 패널 그래픽 표현부터 작업할 수 있습니다. 기호를 클릭하면 활동이 열리고 작업을 수행할 수 있습니다. 일부 그림은 프로세스를 나타내는 반면, 또 다른 일부 그림은 프로세스의 일부를 나타냅니다.

순서의 개요와 작업을 수행하기 위해 완료해야 할 작업 수를 보려면 프로세스를 클릭합니다.

여러 프로세스 간 전환

여러 Enterprise Modeler 프로세스를 시작하는 경우, 마지막 프로세스만 애플리케이션 패널에 표시됩니다. 다른 프로세스는 여전히 열려 있습니다. 열린 프로세스는 LN 페이지의 위에 탭이 표시됩니다. 열린 또 다른 프로세스로 전환하려면 해당 탭을 클릭합니다.

6장: 국제화

LN UI은(는) Infor Ming.le에 의해 결정된 언어 및 로캘 설정을 따릅니다.

언어 및 로캘의 설정을 변경하려면 Infor Ming.le 사용자 가이드에서 "사이트 기본 언어 및 지역 설정 변경하기"를 참조하십시오.

이 표는 LN UI이(가) 지원하는 로캘^W을 표시합니다.

로캘	설명	로캘	설명
ar-DZ	아랍어 (알제리)	de-DE	독일어 (독일)
ar-BH	아랍어 (바레인)	de-LU	독일어 (룩셈부르크)
ar-EG	아랍어 (이집트)	de-CH	독일어 (스위스)
ar-IQ	아랍어 (이라크)	he	히브리어
ar-JO	아랍어 (요르단)	hi	힌두어
ar-KW	아랍어 (쿠웨이트)	hu	헝가리어
ar-LB	아랍어 (레반논)	it-IT	이탈리아어 (이탈리아)
ar-LY	아랍어 (리비아)	it-CH	이탈리아어 (스위스)
ar-MA	아랍어 (모로코)	ja	일본어
ar-OM	아랍어 (오만)	ko	한국어
ar-QA	아랍어 (카타르)	pl	폴란드어
ar-SA	아랍어 (사우디아라비아)	pt-BR	포르투갈어 (브라질)
ar-SD	아랍어 (수단)	ro	루마니아어
ar-SY	아랍어 (시리아)	ru	러시아어
ar-TN	아랍어 (튀니지아)	sr-BA	세르비아어 (보스니아 헤르체고비나)
ar-AE	아랍어 (아랍에미리트)	sr-ME	세르비아어 (몬테네그로)
ar-YE	아랍어 (예멘)	sr-RS	세르비아어 (세르비아)
bs	보스니아어	sk	슬로바키아어
bg	불가리아어	sl	슬로베니아어
zh-CN	중국어(간체, 중화인민공화국)	es-AR	스페인어 (아르헨티나)

로캘	설명	로캘	설명
zh-TW	중국어(번체, 대만)	es-BO	스페인어 (볼리비아)
hr	크로아티아어	es-CL	스페인어 (칠레)
cs	체코어	es-CO	스페인어 (콜롬비아)
nl-BE	네덜란드어 (벨기에)	es-CR	스페인어 (코스타리카)
nl-NL	네덜란드어 (네덜란드)	es-CU	스페인어 (큐바)
en-AU	영어 (호주)	es-DO	스페인어 (도미니카 공화국)
en-CA	영어 (캐나다)	es-EC	스페인어 (에콰도르)
en-IN	영어 (인도)	es-SV	스페인어 (엘 살바도르)
en-IE	영어 (아일랜드)	es-GT	스페인어 (과테말라)
en-MT	영어 (몰타)	es-HN	스페인어 (온두라스)
en-NZ	영어 (뉴질랜드)	es-MX	스페인어 (멕시코)
en-PH	영어 (필리핀)	es-NI	스페인어 (니카라과)
en-SG	영어 (싱가포르)	es-PA	스페인어 (파나마)
en-ZA	영어 (남아공)	es-PY	스페인어 (파라과이)
en-GB	영어 (영국)	es-PE	스페인어 (페루)
en-US	영어 (미국)	es-PR	스페인어 (푸에르토리코)
fr-BE	프랑스어 (벨기에)	es-ES	스페인어 (스페인)
fr-CA	프랑스어 (캐나다)	es-US	스페인어 (미국)
fr-FR	프랑스어 (프랑스)	es-UY	스페인어 (우르과이)
fr-LU	프랑스어 (룩셈부르크)	es-VE	스페인어 (베네수엘라)
fr-CH	프랑스어 (스위스)	tr	터키어
de-AT	독일어 (오스트리아)	uk	우크라이나어