Infor LN - Guide de l'utilisateur for Conditions

© Copyright 2017 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci- joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (“Objectif”).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	comtrmug (U9499)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Vue générale des conditions....7

Vue générale des conditions....7

Spécification des conditions....7

Modèles de conditions....8

Extraction de conditions....8

Chapitre 2 Configuration de conditions....9

Définition de conditions....9

Données de base sur les conditions....9

Accords sur les conditions....10

Chapitre 3 Modèles de conditions....13

Modèles de conditions....13

Génération d'accords sur les conditions à partir d'un modèle....13

Mise à jour d'accords sur les conditions à partir d'un modèle....14

Validation d'accords sur les conditions en fonction d'un modèle....16

Chapitre 4 Extraction de conditions....17

Extraction des conditions....17

Simulation de l'extraction de conditions....18

Extraction de conditions de vente et d'achat....19

Extraction de conditions internes....19

Exemple: Extraction de conditions....19

Annexe A Glossaire....25

Index

A propos de ce document

Ce document décrit le processus de configuration, d'utilisation et d'extraction des conditions et accords sur les conditions. Les accords sur les conditions comprennent les règles qui s'appliquent entre des tiers, dans une situation particulière, eu regard de la vente, de l'achat ou du transfert de marchandises avec des informations détaillées concernant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demande.

Sommaire du document

Numéro de chapitre	Contenu
Chapitre 1	Vue générale des conditions
Chapitre 2	Configuration de conditions
Chapitre 3	Modèles de conditions
Chapitre 4	Extraction de conditions

Comment lire ce document

Ce document a été assemblé à partir des rubriques de l'aide en ligne. Les références aux autres sections sont donc présentées tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'*Introduction*. Pour retrouver la section à laquelle il est fait référence, reportez-vous à la table des matières ou à l'index, à la fin du document.

Un glossaire est inclus dans les dernières pages du document. Les termes expliqués dans le glossaire sont présentés tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

Dans Données communes, vous pouvez lier des adresses à des tiers.

Si vous consultez ce document en ligne, vous pouvez cliquer sur ces termes pour accéder à leur définition dans le glossaire.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com .

Référencez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme .

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Chapitre 1
Vue générale des conditions

1

Vue générale des conditions

Si une entreprise utilise une fonctionnalité, comme stock géré par le fournisseur (VMI), la sous-traitance et les réservations, plusieurs règles sont applicables entre tiers. Pour enregistrer toutes les conditions applicables entre tiers dans une situation particulière, spécifiez des accords sur les conditions.

Un accord sur les conditions est un accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, avec des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation ou le rattachement ferme, ainsi que le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées. Par exemple, spécifiez les conditions relatives à la propriété financière des marchandises pour une fonctionnalité particulière.

L'accord comprend les informations suivantes :

- un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
- des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
- des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
- des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation ou le rattachement de demande pour les lignes.

Remarque

Avant d'utiliser des accords de conditions, liez des accords d'achat contrats d'achats, des accords de vente aux contrats de vente et des accords internes aux relations interunités.

Spécification des conditions

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Définition de conditions (p. 9)*.

Modèles de conditions

Un accord sur les conditions peut comporter de nombreuses données. Pour faciliter la saisie de ces données, il est possible d'enregistrer des valeurs par défaut dans un modèle de conditions. Un modèle est un accord par défaut sur les conditions, représentant un processus, sans tiers associé. Le niveau de détail des données du modèle peut être défini par les utilisateurs. A partir de ce modèle, il est possible de générer rapidement de nouveaux accords sur les conditions pour des tiers.

Les modèles de conditions permettent également d'effectuer les opérations suivantes :

- mettre à jour simultanément plusieurs accords sur les conditions issus d'un même modèle ;
- confirmer si les accords sur les conditions générés répondent au processus représenté par le modèle.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Modèles de conditions (p. 13)*.

Extraction de conditions

Si vous utilisez des conditions, un mécanisme élaboré de recherche permet d'extraire les conditions correctes relatives à la vente, à l'achat ou au transfert de marchandises.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Extraction des conditions (p. 17)*.

Chapitre 2
Configuration de conditions

2

Définition de conditions

Vous pouvez stocker les conditions convenues entre des tiers dans un accord sur les conditions.

Données de base sur les conditions

Pour pouvoir définir des accords sur les conditions, configurez les données de base suivantes :

Etape 1: Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)

Dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), cochez les cases suivantes :

- **Conditions**
- **Propriété interne** ou **Propriété externe**

Etape 2: Groupes de magasins (tctrm0610m000)

Pour définir les conditions applicables à un groupe de magasins, définissez un groupe de magasins et associez des magasins à celui-ci dans la session Groupes de magasins (tctrm0610m000).

Pour importer automatiquement des magasins dans un groupe de magasins, utilisez la session Générer un groupe de magasins (tctrm0210m000).

Etape 3: Groupes d'attributs (tctrm0601m000)

Pour chaque type d'accord sur les conditions, **Achat**, **Vente** ou **Interne**, définissez un groupe d'attributs et des attributs de recherche liés à ce groupe. Il est impossible de configurer des conditions pour des attributs de recherche (champs) qui ne sont pas liés à un groupe d'attributs.

Si vous avez défini un groupe de magasins, vous devez, pour pouvoir en définir les conditions, associer le groupe de magasins au groupe d'attributs en guise d'attribut de recherche.

Etape 4: Paramètres de conditions (tctrm0100m000)

Cette session permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Définissez le groupe de séries pour tous les accords sur les conditions.
- Définissez la série pour les différents types de conditions.
- Liez les groupes d'attributs de conditions aux différents types de conditions.
- Définissez une méthode permettant de rechercher des éléments dans les accords internes sur les conditions.

Accords sur les conditions

Après avoir défini les données générales, configurez un accord sur les conditions:

Etape 1: Conditions (tctrm1600m000)

Dans la session Conditions (tctrm1600m000), saisissez :

- un en-tête indiquant le type d'accord et les tiers ;
- des niveaux de recherche, comprenant les éléments suivants :
  - une sélection d'attributs de recherche (champs), que vous pouvez préciser dans la ligne de conditions;
  - un niveau de priorité pour la recherche et la sélection de la ligne de conditions ;
  - une sélection de groupes de conditions liés, dont vous pouvez définir les détails dans la session Ligne de conditions (tctrm1620m000).

Etape 2: Niveau de recherche des conditions (tctrm1610m000)

Pour lancer la session Niveau de recherche des conditions (tctrm1610m000), double-cliquez sur un niveau de recherche dans la session Conditions (tctrm1600m000).

Utilisez la session Niveau de recherche des conditions (tctrm1610m000) pour effectuer les opérations suivantes :

- définir un niveau de recherche de conditions spécifique ;
- associer des lignes de conditions au niveau de recherche. Une ligne de conditions permet de saisir les valeurs des attributs de recherche d'un niveau de recherche de conditions. Autrement dit, vous indiquez les champs auxquels s'appliquent les conditions détaillées, enregistrées dans les groupes de conditions.

Etape 3: Ligne de conditions (tctrm1620m000)

Pour lancer la session Ligne de conditions (tctrm1620m000), double-cliquez sur une ligne dans la session Niveau de recherche des conditions (tctrm1610m000). Dans cette session, indiquez les détails des conditions convenues avec le tiers.

Utilisez la session Ligne de conditions (tctrm1620m000) pour :

- définir une ligne de conditions spécifique ;
- définir les détails des conditions du groupe de conditions précédemment sélectionné dans les sessions Conditions (tctrm1600m000) et Niveau de recherche des conditions (tctrm1610m000).
  Ces détails concernent les éléments suivants :
  - Ordres
  - d’achat
  - Planification
  - Logistique
  - Facturation
  - Rattachement de demandes

Remarque

Pour générer un accord sur les conditions à partir d'un modèle, utilisez la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Modèles de conditions (p. 13)*.

Chapitre 3
Modèles de conditions

3

Modèles de conditions

Utilisez les modèles de conditions pour réaliser ce qui suit :

- Générer de nouveaux accords sur les conditions pour des tiers.
- mettre à jour les accords existants sur les conditions ;
- valider des accords sur les conditions.

Génération d'accords sur les conditions à partir d'un modèle

Un modèle est un accord générique sur les conditions qui n'est pas applicable à n'importe quel tiers. En général, les données du modèle représentent un processus. Pour définir les conditions applicables à un tiers, vous pouvez copier les données d'un modèle. Par conséquent, il est possible d'enregistrer des valeurs par défaut dans un modèle de conditions, afin de faciliter la saisie de ces données dans un accord sur les conditions.

Avant de pouvoir générer des accords à partir d'un modèle, vous devez procéder comme suit :

Etape 1: Configuration des données de base

Configurez les données de base sur les conditions. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Définition de conditions (p. 9)*.

Etape 2: Spécifiez un en-tête de modèle

Dans la session Conditions - Modèles (tctrm1600m100), spécifiez un en-tête de modèle et sélectionnez un type de conditions.

Etape 3: Spécifiez les données du modèle à différents niveaux

Vous pouvez ajouter de nombreuses données à divers niveaux du modèle. Le niveau de détail des données du modèle peut être défini par les utilisateurs.

Par exemple, un modèle peut contenir les données suivantes :

- Niveaux de recherche
- des niveaux de recherche, des lignes et des conditions détaillées ;
- un niveau de recherche comportant des attributs de recherche, des lignes et des conditions détaillées ;
- des niveaux de recherche comportant des attributs complétés, des lignes comportant des attributs vides et des conditions détaillées.

Les sessions suivantes permettent de spécifier les divers niveaux :

- Conditions (tctrm1600m000)
- Niveau de recherche des conditions (tctrm1610m000)
- Ligne de conditions (tctrm1620m000)

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Définition de conditions (p. 9)*.

Etape 4: Générer un accord sur les conditions à partir d'un modèle

Dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000), spécifiez le modèle à partir duquel un nouvel accord doit être généré.

- Si vous lancez cette session à partir de la session Contrat d'achat (tdpur3600m000) ou Contrat de vente (tdsls3600m000), le nouvel accord est automatiquement lié au contrat (**Ouvert**).
- Si vous lancez cette session à partir de la session Relations de conditions internes (tcitr2140m000), le nouvel accord interne est automatiquement lié à la relation interunités.

Si le modèle contient des lignes comportant des attributs vides et des conditions détaillées, le nouvel accord ne contient qu'un en-tête et des niveaux de recherche. Par conséquent, vous devez, dans la session Ligne de conditions (tctrm1620m000) ou Lignes des conditions (tctrm1120m000), procéder comme suit :

- Saisissez manuellement les lignes de conditions.
- Copiez les conditions détaillées à partir du modèle en cliquant sur **Générer les conditions par défaut** dans le menu Vues, Actions ou Références.

Mise à jour d'accords sur les conditions à partir d'un modèle

Lorsque les processus évoluent, vous pouvez apporter des modifications au modèle. Ces modifications peuvent être répercutées dans les accords sur les conditions générés à partir du modèle.

Pour actualiser les accords sur les conditions en fonction des modifications du modèle, la procédure suivante est appliquée :

Etape 1: Conditions extraites d'un modèle (tctrm2100m000)

Infor LN met à jour la session Conditions extraites d'un modèle (tctrm2100m000) lorsqu'un accord sur les conditions est généré à partir du modèle et utilise cette session pour afficher les accords à inclure

dans le processus de mise à jour globale. Au cours de ce processus, les modifications du modèle sont copiées dans les accords sur les conditions.

Etape 2: Modifications du modèle (tctrm2105m000)

Si au moins un accord sur les conditions est généré à partir du modèle, la session Modifications du modèle (tctrm2105m000) enregistre les modifications apportées au modèle.

Les types suivants de modifications sont enregistrés :

- **Ajouter**
  Ajout d'un nouvel enregistrement au modèle.
- **Supprimer**
  Suppression d'un enregistrement du modèle.
- **Modifier**
  Modification apportée à un champ du modèle.

Pour inclure la modification du modèle dans le processus de mise à jour globale, cochez la case **Utilisation dans la mise à jour globale**.

Etape 3: Mise à jour globale des conditions (tctrm2205m000)

Cette session permet de mettre à jour globalement les accords sur les conditions dérivés du modèle, en tenant compte des modifications apportées au modèle.

Dans cette session, vous devez sélectionner le type d'accord à mettre à jour. Vous pouvez également cocher les cases suivantes :

- **Simuler**
  Le processus est exécuté, mais les accords ne sont pas encore mis à jour en fonction des modifications du modèle. Par exemple, vous pouvez cocher cette case pour générer et vérifier le rapport d'erreurs avant de mettre à jour les accords.
- **Ecrasement des modifications manuelles**
  Les données pertinentes de l'accord sur les conditions sont remplacées par les données modifiées du modèle. Par conséquent, si vous avez déjà modifié manuellement les données de l'accord sur les conditions, ces modifications sont écrasées. Si vous ne cochez pas cette case, les données modifiées du modèle ne remplacent les données de l'accord que si l'**Ancienne valeur** du modèle correspond à la valeur actuelle dans l'accord.
- **Suppression des modifications de modèle**
  Les modifications du modèle sont supprimées de la session Modifications du modèle (tctrm2105m000) après mise à jour des accords sur les conditions. Vous pouvez également supprimer les modifications du modèle par le biais de la session Supprimer globalement modif. modèle (tctrm2205m100).

Validation d'accords sur les conditions en fonction d'un modèle

Pour valider un accord sur les conditions en fonction d'un modèle, vous devez au préalable exécuter le processus de simulation de recherche de la session Conditions - Recherches (tctrm2150m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Extraction des conditions (p. 17)*.

Pour activer le processus de validation, il convient de procéder aux étapes suivantes :

1. Spécifiez un modèle dans le champ **Modèle de validation** de la session Conditions - Recherches (tctrm2150m000).
2. Cliquez sur **Imprimer corresp. avec modèle validation** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Conditions - Résultats de recherche (tctrm2151m000). L'accord sur les conditions extrait est validé par rapport au **Modèle de validation** saisi.
3. Les conditions applicables pour les attributs de recherche définis dans la session Conditions - Recherches (tctrm2150m000) sont extraites.
4. Pour les mêmes attributs de recherche, les conditions applicables sont extraites du modèle de validation.
5. Les conditions qui diffèrent des valeurs du modèle de validation sont marquées d'un astérisque dans l'état.

Chapitre 4
Extraction de conditions

4

Extraction des conditions

Les conditions relatives à la vente, à l'achat ou au transfert de marchandises données peuvent être indiquées par défaut dans un ordre ou un programme à partir d'un contrat ou d'une relation interunités de type **Actif**.

Liez donc les accords sur les conditions définis, dans les sessions suivantes :

- Les accords sur les conditions d'achat doivent être liés à un contrat d'achat normal dans la session Contrat d'achat (tdpur3600m000) ou Contrats d'achat (tdpur3100m000).
- Les accords sur les conditions de vente doivent être liés à un contrat de vente normal dans la session Contrat de vente (tdsls3600m000) ou Contrats de vente (tdsls3500m000).
- Les accords sur les conditions internes doivent être liés à une relation interunités dans la session Relations de conditions internes (tcitr2140m000).

Les accords sur les conditions peuvent être liés comme suit dans les sessions précédentes :

- Manuellement, par la sélection d'un accord dans la session Conditions (tctrm1100m000).
- par la génération d'un accord à partir d'un modèle, qui est automatiquement lié à la session pertinente. Pour lancer la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000), cliquez sur **Générer les conditions depuis le modèle** dans le menu Vues, Actions ou Références. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Modèles de conditions (p. 13)*.

Vous pouvez lier les éléments suivants à un contrat :

- un accord sur les conditions et des lignes de contrat ;
- uniquement un accord sur les conditions, mais pas de lignes de contrat ;
- uniquement des lignes de contrat et pas d'accord sur les conditions.

Par conséquent, les conditions et les lignes de contrat sont extraites séparément et comme suit :

- Les conditions sont extraites sur la base du tiers et de la date de recherche.
- Les lignes de contrat sont extraites sur la base de la date de recherche et/ou d'un certain nombre de champs, comme un tiers, un article ou un service des contrats.

Remarque

La date de recherche est déterminée comme suit :

Conditions		Lignes de contrat			
Commandes fournisseurs/ programmes d'achats	**Commandes clients/programmes de vente**	**Commandes fournisseurs**	**Commandes clients**	**Programmes d'achat**	**Programmes de vente**
Date de recherche pour les conditions dans Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400)	**Date de recherche pour les conditions** dans Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)	**Type de date de prix d'achat** dans Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000)	**Type de date du prix de vente** dans Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000)	Date en cours	Date en cours

Simulation de l'extraction de conditions

Avant ou après l'application par défaut de conditions à un ordre ou à un programme, vous pouvez simuler leur extraction et afficher les conditions en vigueur dans une situation particulière.

Lancez le processus de simulation de recherche à partir des sessions suivantes :

- Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000), en cliquant sur **Conditions** dans le menu Vues, Actions ou Références. Les conditions sont affichées en fonction des données de la ligne de commande.
- La session Conditions - Recherches (tctrm2150m000), dans laquelle vous devez entrer vos propres attributs de recherche et la **Date de la recherche**.

Les résultats de la recherche de conditions sont affichés dans les sessions suivantes :

- Conditions - Résultats de recherche (tctrm2151m000) pour les accords de type **Vente** et **Achat**.
- Conditions - Résultats de recherche (tctrm2151m300) pour les accords de type **Interne**.

Vous pouvez afficher les étapes effectuées par Infor LN pour obtenir les résultats de la recherche de conditions dans la session Conditions - Journal des résultats de recherche (tctrm2151m200).

Extraction de conditions de vente et d'achat

Infor LN suit la procédure ci-après :

1. Détermine le contrat de vente ou d'achat **Actif** pour le tiers correspondant, en fonction du **Type de conditions**, du tiers acheteur ou du tiers vendeur et de la **Date de la recherche**.
2. Lit le **Code Conditions** dans le contrat de vente ou d'achat trouvé ;
3. Détermine, pour les conditions accord sur les conditions, les conditions détaillées et les conditions applicables pour le tiers sur la base des attributs de recherche et de la **Date de la recherche**.

Remarque

Pour extraire les conditions d'un contrat **Actif** pour une ligne de commande, il n'est pas nécessaire que le contrat soit lié à la ligne de commande. Le numéro du contrat n'est indiqué sur la ligne de commande que si une ligne de contrat actif est liée à cette ligne.

Planification d'entreprise peut exiger des conditions pour une plage de données. Infor LN renvoie alors les conditions en vigueur pour cette période, qui peuvent provenir de différents contrats.

Extraction de conditions internes

Infor LN suit la procédure ci-après :

1. Détermine la relation interunités applicable pour les tiers internes, en fonction des champs **Unité entreprise De**, **Unité entreprise A** et **Date de la recherche**;
2. Lit le **Code Conditions internes** de la relation interunités trouvée ;
3. Détermine, pour l'accord sur les conditions, les conditions détaillées applicables pour les tiers internes, en fonction des attributs de recherche et de la **Date de la recherche**.

Remarque

Si la recherche porte sur des conditions internes, un article De et un article A sont utilisés. Par conséquent, deux enregistrements de conditions peuvent être applicables. La valeur du champ **Séquence de recherche pour transfert des articles** dans la session Paramètres de conditions (tctrm0100m000) détermine l'article dont la priorité est la plus élevée.

Exemple: Extraction de conditions

Les conditions suivantes sont liées au contrat d'achat AVK000026 pour le tiers vendeur GWABC.

Type de conditions	Achat
Code Conditions	PUR000028
Tiers vendeur	GWABC

Les conditions détaillées définies dans les divers groupes de conditions pour l'accord PUR000028 sont toutes en vigueur à la date de recherche de la commande fournisseur.

Dans la session Conditions (tctrm1600m000), les niveaux de recherche de conditions suivants sont définis pour l'accord PUR000028.

Niveau de service	Priorité	Attribut 1	Attribut 2	Ordre	Planification	Logistique	Facturation	Rattachement
1	10	Article	Sans objet	Non	Non	Non	Non	Oui
		201060.000						
2	20	Article	Magasin	Oui	Non	Non	Non	Non
		201075.000	*S033*					
		201080.000	*S034*					
3	30	Groupe d'articles	Magasin	Non	Oui	Oui	Non	Non
		GWS	*S033*					
		001	*S050*					
4	40	Tiers facturant	Sans objet	Non	Non	Non	Oui	Non
		GWABC						
5	50	Sans objet	Sans objet	Oui	Non	Non	Oui	Non

Pour chaque niveau de recherche, les valeurs d'attributs en italique dans le tableau sont entrées dans la session Niveau de recherche des conditions (tctrm1610m000). Dans le tableau, *Oui* et *Non* indiquent si des conditions détaillées sont présentes pour le groupe de conditions concerné.

Remarque

Pour les conditions d'achat, le magasin est le magasin de réception. Pour les conditions de vente, il s'agit du magasin de livraison.

Dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900), la commande fournisseur comporte les lignes suivantes :

Ligne de commande fournisseur	Tiers facturant	Article	Groupe d'articles	Magasin
10	GWABC	201060.000	GWS	S033
20	GWABC	201075.000	GWS	S033
30	GWABC	201080.000	GWS	S034
40	GWABC	201095.000	001	S101

Les conditions suivantes sont extraites pour les lignes de commande fournisseur :

	Conditions extraites				
par ligne de commande fournisseur,	**Ordre**	**Planification**	**Logistique**	**Facturation**	**Rattachement de demande**
10	Niveau de recherche 5		Niveau de recherche 3	Niveau de recherche 4	Niveau de recherche 1
20	Niveau de recherche 2	Niveau de recherche 3	Niveau de recherche 3	Niveau de recherche 4	

30	Niveau de recherche 2	Niveau de recherche 4
40	Niveau de recherche 5	Niveau de recherche 4

Pour extraire les conditions d'une ligne de commande, sélectionnez une ligne dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900) puis, dans le menu Vues, Actions ou Références, cliquez sur **Conditions**.

- **Ligne de commande 10**
  Les conditions de commande sont extraites du niveau de recherche 5. Comme aucun attribut de recherche n'est défini pour le niveau 5, ces conditions s'appliquent à toutes les combinaisons d'attributs de recherche. Les conditions de commande sont aussi définies pour le niveau de recherche 2. Cependant, elles ne s'appliquent pas à la ligne 10 parce que l'article 201060.000 de cette ligne ne correspond pas à l'article 201075.000 de l'attribut de recherche ni à l'article 201080.000 au niveau 2.

  Les conditions logistiques sont extraites du niveau de recherche 3, parce que les attributs de recherche groupe d'articles GWS et magasin S033 de ce niveau correspondent au groupe d'articles et au magasin de la ligne 10.

  Les conditions de facturation sont extraites du niveau de recherche 4 parce que l'attribut du recherche tiers facturant GWABC correspond au tiers facturant de la ligne de commande.

  Les conditions de rattachement de demande sont extraites du niveau 1 parce que l'article de la ligne 10 correspond à l'article 201060.000 de l'attribut de niveau de recherche.

- **Ligne de commande 20**
  Les conditions de commande sont extraites du niveau de recherche 2, parce que les attributs de recherche article 201075.000 et magasin S033 correspondent à l'article et au magasin de la ligne 20.

  Les conditions de planification et de logistique sont extraites du niveau de recherche 3, parce que les attributs de recherche groupe d'articles GWS et magasin S033 de ce niveau correspondent au groupe d'articles et au magasin de la ligne 10.

  Les conditions de facturation sont extraites du niveau de recherche 4 parce que l'attribut du recherche tiers facturant GWABC correspond au tiers facturant de la ligne de commande.

- **Ligne de commande 30**
  Les conditions de commande sont extraites du niveau de recherche 2, parce que les attributs de recherche article 201080.000 et magasin S034 correspondent à l'article et au magasin de la ligne 20.

  Les conditions de facturation sont extraites du niveau de recherche 4 parce que l'attribut du recherche tiers facturant GWABC correspond au tiers facturant de la ligne de commande.

- **Ligne de commande 40**
  Les conditions de facturation sont extraites du niveau de recherche 4 parce que l'attribut du recherche tiers facturant GWABC correspond au tiers facturant de la ligne de commande.

Les conditions de commande sont extraites du niveau de recherche 5. Comme aucun attribut de recherche n'est défini pour le niveau 5, ces conditions s'appliquent à toutes les combinaisons d'attributs de recherche. Les conditions de commande sont aussi définies pour le niveau de recherche 2. Cependant, elles ne s'appliquent pas à la ligne 40 parce que les attributs de recherche au niveau 2 ne correspondent pas à l'article ni au magasin de la ligne 40.

Annexe A
Glossaire

A

accord sur les conditions

Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées.

L'accord comprend les informations suivantes :

- un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
- des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
- une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ;
- des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes.

adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

attribut de recherche de conditions

Elément (champ) sélectionné au niveau de la recherche de conditions et indiqué et recherché sur la ligne de conditions.

contrat de vente

Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

- un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
- une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.

contrat d’achat

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

- un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
- Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
- Détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un site spécifique (magasin) d'une société multisite. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

groupe d'attributs de conditions

Groupe qui rassemble des attributs de recherche appartenant au même type de condition pour les appliquer aux différents niveaux de recherche de conditions.

Les attributs de recherche qui ne sont pas liés au groupe d'attributs ne peuvent pas être affectés au type de condition dans l'accord sur les conditions.

groupe de conditions

Regroupe les conditions détaillées relatives aux programmes, aux commandes, à la planification, à la logistique, à la facturation ou au rattachement de demandes pour la ligne de conditions.

groupe de magasins

Groupe de magasins ayant des caractéristiques semblables. Un magasin peut appartenir un groupe particulier.

groupe de séries

Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

- codes Tiers,
- Contrats d'achat
- commandes clients,
- ordres de fabrication,
- ordres de service,
- ordres magasin,
- ordres de transport.

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

ligne de conditions

Contient les valeurs des attributs de recherche d'un niveau de recherche de conditions. Par conséquent, elle indique les champs auxquels s'appliquent les conditions détaillées, enregistrées dans les groupes de conditions.

magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'Infor LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

modèle de conditions

Accord par défaut sur les conditions, représentant un processus, sans tiers associé. Le niveau de détail des données du modèle peut être défini par les utilisateurs.

A partir d'un modèle, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- générer de nouveaux accords sur les conditions pour des tiers ;
- mettre à jour les accords existants sur les conditions ;
- valider des accords sur les conditions.

niveau de recherche de conditions

Niveau de priorité pour la recherche et la sélection d'une ligne de conditions. Les niveaux de recherche comprennent une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés.

relation interunités

Identifie la relation entre deux unités d'entreprise dans une entreprise multisite.

réservation

Réservation du stock en fonction d'une demande avant le processus de sortie.

Vous pouvez affecter une quantité du stock à un tiers ou un ordre de demande spécifique.

Remarque

La documentation indique parfois qu'un objet de demande spécifique, tel qu'une commande client, est *affecté à* un tiers, un ordre ou une référence. Cette expression indique que Infor LN doit remplir l'objet de demande avec l'*approvisionnement affecté* au tiers, à l'ordre ou à la référence spécifique.

série

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

sous-traitance

Autoriser une autre société (le sous-traitant) à effectuer des tâches sur un article. Les tâches peuvent être liées à l'intégralité du processus de production ou à seulement une ou plusieurs opérations du processus de production.

stock géré par le fournisseur (VMI)

Avec la méthode du stock géré par le fournisseur, c'est généralement le fournisseur qui gère le stock de son client ou de son sous-traitant. Il arrive aussi que le fournisseur gère la planification de l'approvisionnement. Le client peut également gérer le stock, mais le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement. La gestion ou la planification des stocks peuvent aussi être sous-traitées à un prestataire de services logistiques (LSP).

Le fournisseur ou le client peuvent posséder le stock livré par le fournisseur. Il arrive souvent que la propriété du stock soit transférée du fournisseur au client lorsque ce dernier consomme le stock, mais d'autres cas de transfert de propriété sont fixés par contrat.

La méthode du stock géré par le fournisseur permet de réduire les coûts internes liés à la planification et à l'achat des matières, et permet au fournisseur de mieux gérer son stock grâce à une meilleure visibilité de la chaîne logistique.

tiers

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

- le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
- la langue et la devise utilisées,
- les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

tiers interne

Tiers qui représente une unité d'entreprise de la même société logistique. L'utilisation de tiers internes permet de modéliser le flux des marchandises entre des unités d'entreprise et les relations financières correspondantes, telles que celles liées aux accords de facturation et de tarification. Vous devez définir tous les rôles de tiers d'un tiers interne.

type de conditions

Définit le type d'accord sur les conditions ou de modèle de conditions et est lié à un groupe d'attributs de recherche. Chaque type de conditions possède ses propres attributs de recherche.

Les types de conditions suivants sont disponibles :

- **Achat**
  Les accords sur les conditions d'achat peuvent être liés à des contrats d'achat.
- **Ventes**
  Les accords sur les conditions de vente peuvent être liés à des contrats de vente.
- **Interne**
  Les accords sur les conditions internes peuvent être liés à des relations interunités.

Index

accord sur les conditions, 25
adresse, 25
attribut de recherche de conditions, 25
Conditions
    définition, 9
    extraction, 17
    modèles, 13
    vue générale, 7
Configuration
    conditions, 9
contrat de vente, 26
contrat d’achat, 26
groupe d'attributs de conditions, 26
groupe de conditions, 26
groupe de magasins, 26
groupe de séries, 27
ligne de conditions, 27
magasin, 27
menu approprié, 27
modèle de conditions, 27
Modèles
    conditions, 13
niveau de recherche de conditions, 28
relation interunités, 28
réservation, 28
série, 28
sous-traitance, 28
stock géré par le fournisseur (VMI), 28
tiers, 29
tiers interne, 29
type de conditions, 29