



Infor LN Magasin - Guide de l'utilisateur - Blocage du stock

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	UwhblockingugA FR
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction.....	7
Blocage et déblocage.....	7
Blocage des points de stockage.....	7
Blocage du stock rattaché au projet.....	8
Blocs multiples pour les mêmes points de stockage.....	8
Blocage des transactions.....	8
Blocage des magasins pour les transactions d'entrée et de sortie.....	9
Blocage des transactions pour les zones, emplacements, lots et points de stockage.....	9
Chapitre 2 Blocage de zones et d'emplacements.....	11
Blocage ou déblocage de zones et d'emplacements.....	11
Chapitre 3 Blocage de lots.....	13
Blocage ou déblocage de lots.....	13
Chapitre 4 Blocage de points de stockage.....	15
Pour bloquer ou débloquer des points de stockage et articles sérialisés.....	15
Génère le rapport de non-conformité pour les points de stockage bloqués.....	16
Chapitre 5 Blocage d'unités de manutention.....	17
Blocage ou déblocage des unités de manutention.....	17
Chapitre 6 Blocage de rattachements de projet.....	19
Blocage manuel et stock rattaché au projet.....	19
Chapitre 7 incluant ou excluant l'application Planification d'entreprise.....	21
Blocage de stock incluant ou excluant l'application Planification d'entreprise.....	21
Chapitre 8 Blocage du contrôle qualité des stocks et de l'inventaire tournant.....	23
Blocage du contrôle qualité des stocks et de l'inventaire tournant.....	23

Chapitre 9 Blocages de transactions pour les magasins.....	25
Blocage ou déblocage des magasins.....	25
Configuration.....	26
Le blocage de magasin affecte les zones et emplacements.....	26
Création d'ordres magasin.....	27
Annexe A Glossaire.....	29

Index

A propos de ce document

Objectifs

Ce guide explique la fonction et l'utilisation du blocage de stock.

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour le blocage du stock. Utiliser les éditions en cours de ces documents pour les informations qui ne sont pas couvertes dans ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Magasins*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en entrée en stock (U9788 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en sortie en stock et expéditions (U9794 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Contrôles magasin (U9875 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Unités de manutention (U8938 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Rattachement de projet (U9777 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Inventaire tournant et ordres de correction (U9789 FR)*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne.

Texte en italiques suivi d'un numéro de page représentant un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés sont des liens vers une définition de glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin de ce même document.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacteur Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Blocage et déblocage

Vous pouvez bloquer les mouvements d'entrée en stock, de sortie de stock, de transfert (réception, sortie) ou l'assemblage des articles des façons suivantes :

- Par blocage des points de stockage
- Par blocage des types de transactions entrantes et sortantes.

Blocage des points de stockage

Un blocage de point de stockage bloque les types de transactions des points de stockage concernés :

- Mouvement d'entrée
- Mouvement de sortie
- Transfert (réception, sortie)
- Assemblage

De même, un blocage de point de stockage augmente la quantité du stock bloqué et réduit la quantité de stock disponible.

Lorsque vous imposez un blocage de point de stockage, vous devez indiquer l'un des codes de motif suivants :

- **Stock bloqué EP exclus**
Planification d'entreprise peut ignorer le blocage et considérer les points de stockage bloqués comme du stock disponible.
- **Stock bloqué EP inclus**
Les points de stockage bloqués ne sont pas disponibles pour la planification.

Pour imposer des blocages de points de stockage, vous pouvez bloquer l'un des objets suivants :

- **Zone**
Les points de stockage stockés dans les emplacements de cette zone sont bloqués.
- **Emplacement**
Les points de stockage de l'emplacement sont bloqués.

- **Lot**
Les points de stockage du lot sont bloqués.
- **Point de stockage**
Le point de stockage et, si disponibles, les numéros de série du point de stockage sont bloqués.
- **Article sérialisé**
Les numéros de série spécifiques de certains points de stockage partiellement bloqués sont bloqués.
- **Unité de manutention**
Les points de stockage contenus dans l'unité de manutention sont bloqués. Si les unités de manutention incluent des unités de manutention enfant, LN bloque les unités de manutention enfant et les points de stockage contenus dans les unités de manutention enfant.

Après avoir bloqué une zone, un emplacement, un lot, une unité de manutention, ou un point de stockage, les points de stockage bloqués qui en résultent s'affichent dans la session Points stockage bloqués (whwmd6550m000).

Blocage du stock rattaché au projet

Si vous bloquez une zone, un emplacement, un lot, une unité de manutention ou un point de stockage, le stock rattaché au projet contenu dans ces objets est également bloqué. Voir *Blocage manuel et stock rattaché au projet* (p. 19).

Blocs multiples pour les mêmes points de stockage

Divers blocages peuvent avoir une incidence sur les mêmes points de stockage. Dans de tels cas, la quantité de point de stockage bloqué la plus élevée prévaut.

Exemple

Un utilisateur bloque manuellement un emplacement. Parmi plusieurs articles différents, cet emplacement comprend 6 pièces d'un lot particulier. Un autre utilisateur bloque alors le lot, dont la quantité totale est de 25. Parmi les quantités bloquées du lot, 25 est la valeur la plus élevée. Par conséquent, LN attribue la valeur 25 à la quantité bloquée de points de stockage pour le lot.

Blocage des transactions

Un blocage de transactions est un blocage imposé sur les transactions des types suivants :

- Mouvement d'entrée
- Mouvement de sortie
- Transfert (réception, sortie)
- Assemblage

Si vous bloquez des types spécifiques de transactions, le stock bloqué des articles affectés n'augmente pas. Le stock n'est bloqué que pour les entrées en stock, les sorties de stock, l'assemblage ou le transfert.

Avec les blocs de transactions, aucun point de stockage individuel n'est bloqué et il n'y a aucun impact sur les niveaux de stock ou dans Planification d'entreprise.

Vous pouvez imposer des blocs de transactions dans les objets suivants :

- [Magasin](#)
- [Zone](#)
- [Emplacement](#)
- [Lot](#)
- [Point de stockage](#)

Blocage des magasins pour les transactions d'entrée et de sortie

Vous pouvez bloquer un magasin pour toutes les transactions d'entrée, pour les transactions de sortie ou les deux. Le blocage d'un magasin est complet ou interactif. Un blocage complet signifie qu'aucune transaction n'est autorisée. Interactif signifie que l'utilisateur peut remplacer manuellement certains des blocs sur les transactions entrantes ou sortantes.

Blocage des transactions pour les zones, emplacements, lots et points de stockage

Les zones, les emplacements, les lots et les points de stockage permettent d'imposer un blocage de transactions pour chaque type de transaction. Pour ces objets, les blocages interactifs ne sont pas disponibles.

Un blocage interactif ou complet dans un magasin s'applique également aux zones ou emplacements du magasin. Si le magasin est bloqué pour des transactions d'entrée, les zones et les emplacements du magasin qui prennent en compte le statut sont également bloqués. De façon similaire, un blocage magasin sur des transactions sortantes bloque les zones ou les emplacements des transactions de sortie.

Si un magasin n'est pas bloqué pour les transactions d'entrée, vous pouvez imposer des blocs d'entrée dans les zones et emplacements du magasin, et si un magasin n'est pas bloqué pour des transactions de sortie, vous pouvez imposer des blocs de sortie dans les zones et emplacements.

De même, les blocages ou les types de zones remplacent ceux définis pour les emplacements. Si une zone est bloquée pour un type de transaction, les emplacements de cette zone sont également bloqués pour ce type de transaction.

Blocage ou déblocage de zones et d'emplacements

Vous pouvez imposer des blocs de points de stockage dans les zones et les emplacements de la session Blocage de zone/emplacement (whwmd6110m000). Cette session permet de bloquer, bloquer partiellement ou débloquer le stock magasin.

La session Blocage d'emplacement par transaction (whwmd6111m000) permet de bloquer ou de débloquer des transactions particulières dans tout ou partie d'un emplacement. La session Blocage de zone par transaction (whwmd6112m000) permet de bloquer ou de débloquer les types de transactions au niveau de la zone.

Vous pouvez également utiliser les sessions Magasin - Zones de stockage (whwmd3110s000) et Magasin - Emplacement (whwmd3100s000) pour bloquer ou débloquer des types de transactions spécifiques pour les zones et les emplacements.

La session Blocage de zone/emplacement global (whwmd6210m000) permet de bloquer ou de débloquer une plage de zones ou d'emplacements en même temps pour un ou plusieurs types de transactions ou tous les types de transactions.

Si une zone est bloquée pour un type de transaction, les emplacements de cette zone sont également bloqués pour ce type de transaction. Les champs d'emplacement correspondants sont mis à jour. Par exemple, si une zone est bloquée pour des transactions d'entrée, la case **Bloqué** de la session Magasin - Emplacement (whwmd3100s000) et la case **Entrée en stockbloquée** de la session Blocage d'emplacement par transaction (whwmd6111m000) sont cochées.

Remarque

Si un magasin est bloqué pour des transactions entrantes ou sortantes, les champs correspondants pour les zones et les emplacements ne sont pas mis à jour.

Blocage ou déblocage de lots

La session Blocage de lot (whwmd6120m000) permet de bloquer ou de débloquer des lots pour toutes les transactions.

Pour bloquer ou débloquer des types de transactions pour les lots, utilisez la session Blocage de lot par transaction (whwmd6121m000).

Vous pouvez bloquer ou débloquer une plage de lots par transaction à partir de la session Blocage de lot global (whwmd6220m000).

Chapitre 4

Blocage de points de stockage

4

Pour bloquer ou débloquer des points de stockage et articles sérialisés

La session Blocage de point de stockage (whwmd6130m000) permet de bloquer (partiellement) ou de débloquent des points de stockage pour toutes les transactions.

La session Blocage de point de stockage par transaction (whwmd6131m000) permet de bloquer ou de débloquent des types de transaction pour points de stockage.

Vous pouvez bloquer ou débloquent une plage de points de stockage par transaction à partir de la session Blocage de point de stockage global (whwmd6230m000).

Pour bloquer ou débloquent des articles sérialisés spécifiques en cas de point de stockage partiellement bloqué, employez la session Blocage de n° série (whwmd6135m000).

La session Blocage de n°série par transaction (whwmd6136m000) permet de bloquer ou débloquent des types de transactions pour des articles sérialisés.

Conseil

Pour bloquer les marchandises se trouvant à un emplacement de réception ou à un emplacement de quarantaine (ne prenant ni l'un ni l'autre en charge les points de stockage), accédez à l'onglet **Ecritures** de la session Magasin - Emplacement (whwmd3100s000) puis cochez la case **Bloqué** en regard du type de transaction approprié.

Génère le rapport de non-conformité pour les points de stockage bloqués

LN vous permet de générer un rapport de non-conformité pour les points de stockage bloqués dans la session Blocage de point de stockage (whwmd6130m000).

L'option **Etat** de cette session est activée uniquement si la case **Non-conformité mise en oeuvre** est cochée dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Cette option permet de lancer la session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000) qui :

- Vous permet de créer un nouveau rapport de non-conformité pour un point de stockage.
- Affiche le rapport de non-conformité existant pour un point de stockage.

Si un rapport de non-conformité existe pour un point de stockage, le champ **Etat des produits non-conformes** est vérifié par LN.

Si le **Statut** du rapport de non-conformité est **Ouvert**, vous pouvez vérifier la quantité ou l'unité dans la session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000). Cela s'applique aussi aux données de blocage associées au rapport de non-conformité. Lorsque le **Statut** du rapport de non-conformité est **Ouvert** et que les numéros de séries sont ajoutés ou retirés de la session Blocage de n° série (whwmd6135m000), LN modifie le rapport correspondant.

LN autorise l'utilisateur à générer un rapport de non-conformité bloqué par d'autres utilisateurs. Vous pouvez également bloquer les points de stockage pour un tiers spécifique.

Lorsqu'un point de stockage est bloqué, que l'article est sérialisé dans le stock et que les numéros de série ne peuvent pas tous être bloqués, le point de stockage ne peut être bloqué que partiellement pour la quantité blocable.

Lorsque de nombreux points de stockage sont bloqués pour le même magasin, emplacement et article, mais pour différents lots, LN groupe les points de stockage/lots dans un seul rapport de non-conformité.

Blocage ou déblocage des unités de manutention

La session Blocage d'unité de manutention (whwmd6140m000) permet de bloquer, de bloquer partiellement ou de débloquer des unités de manutention pour toutes les transactions.

Pour afficher les points de stockage bloqués d'une unité de manutention parent, sélectionnez la ligne contenant l'unité de manutention parent bloquée dans la session Blocage d'unité de manutention (whwmd6140m000) puis, dans le menu approprié, sélectionnez **Points stockage bloqués** pour lancer la session Points stockage bloqués (whwmd6550m000).

La session Points stockage bloqués (whwmd6550m000) affiche les points de stockage contenus dans l'unité de manutention bloquée. Si l'unité de manutention bloquée est associée à des unités de manutention enfant, ces unités de manutention enfant sont affichées avec les points de stockage bloqués qui y sont contenus.

S'il existe des détails relatifs au rattachement de projet ou à la propriété pour le stock bloqué contenu dans les unités de manutention, consultez et gérez ces détails dans la session Détails de point de stockage bloqué (whwmd6152m000). Vous pouvez lancer cette session depuis la session Points stockage bloqués (whwmd6550m000).

Blocage manuel et stock rattaché au projet

Vous pouvez bloquer manuellement un(e) :

- Zone
- Emplacement
- Lot
- Point de stockage
- Article sérialisé
- Unité de manutention

Si le stock contenu dans ces éléments inclut le stock rattaché au projet, LN utilise cette séquence pour déterminer les rattachements devant être bloqués :

1. Blocage du stock non rattaché.
2. Blocage du stock rattaché avec excédent et blocage (total ou partiel) de la quantité en excédent, ordre alphabétique.
3. Blocage du stock rattaché avec disponible-pour-transfert et blocage (total ou partiel) de la quantité disponible-pour-transfert, par ordre alphabétique.
4. Blocage du stock rattaché sans excédent et sans disponible-pour-transfert (tri sur la date demandée au plus tard).

Le rattachement de projet bloqué et les informations de propriété sont affichés dans la session Détails de point de stockage bloqué (whwmd6152m000). Cette session permet de corriger manuellement les blocages de rattachement projet générés par LN.

Lorsque vous fermez la session Détails de point de stockage bloqué (whwmd6152m000) après avoir corrigé les détails du rattachement de projet bloqué, LN vérifie si la quantité bloquée totale des rattachements est égale à la quantité bloquée du rattachement manuel de type zone/emplacement, lot, unité de manutention ou point de stockage effectué précédemment.

Par exemple, si vous spécifiez un blocage manuel de type lot dans la session Blocage de lot (whwmd6120m000) et corrigez les quantités rattachées au projet dans la session Détails de point de

stockage bloqué (whwmd6152m000), les quantités bloquées dans la session Détails de point de stockage bloqué (whwmd6152m000) ne peuvent pas excéder les quantités bloquées résultant du lot bloqué dans la session Blocage de lot (whwmd6120m000).

LN vous permet également de bloquer le stock du projet géré dans un magasin du projet. Vous devez attribuer manuellement le stock bloqué à des rattachements. En conséquence, vous pouvez saisir des quantités bloquées uniquement depuis la répartition du rattachement. La quantité bloquée ne peut être spécifiée au niveau de l'en-tête. Selon le type de motif, la quantité bloquée est également corrigée dans la session Stock rattaché au projet (whwmd2560m000).

LN vous permet de bloquer des quantités pour de multiples raisons et pour plusieurs utilisateurs. Le nombre maximum de quantités bloquées manuellement ou et automatiquement est affiché dans la session Stock rattaché au projet (whwmd2560m000). Par exemple, un utilisateur bloque un rattachement pour une quantité de 3 et un autre utilisateur bloque le même rattachement pour une quantité de 4. La quantité de 4 s'affiche en tant que quantité bloquée pour le rattachement.

Chapitre 7

incluant ou excluant l'application Planification d'entreprise

7

Blocage de stock incluant ou excluant l'application Planification d'entreprise

L'application Planification d'entreprise peut demander des informations concernant le stock bloqué.

Par exemple, si vous avez bloqué un lot pour effectuer un contrôle rapide des matières d'emballage et que vous envisagez de lever bientôt ce blocage, cette information n'est pas nécessaire à Planification d'entreprise. Si, par contre, vous envisagez de retirer le lot du stock, vous devez informer Planification d'entreprise que celui-ci ne fait plus partie du stock disponible.

Dans le premier cas, vous devez sélectionner un code Motif de type **Stock bloqué EP exclus**. Par conséquent, l'application Planification d'entreprise ignore ce type de blocage et considère le stock bloqué comme du stock disponible. Dans le dernier cas, vous devez sélectionner un code Motif de type **Stock bloqué EP inclus**.

Remarque

Vous pouvez utiliser n'importe quel type de code Motif pour ces articles :

- **Système de commande Planifié**
- Utilisés comme articles d'approvisionnement ou pièces de nomenclature pour les articles planifiés par Planification d'entreprise.

Chapitre 8

Blocage du contrôle qualité des stocks et de l'inventaire tournant

8

Blocage du contrôle qualité des stocks et de l'inventaire tournant

Vous pouvez bloquer le stock résultant de :

- **Pour des ordres de contrôle qualité**
Vous pouvez bloquer le stock si les articles sont en attente de contrôle.
- **Pour des ordres d'inventaire tournant**
Vous pouvez bloquer le stock si les articles figurent sur un ordre d'inventaire tournant. Lorsque vous traitez une liste d'inventaire, LN débloque le stock bloqué pour inventaire.

Remarque

Lorsque LN imprime les listes d'inventaires tournants, les lignes de stock imprimées sont automatiquement bloquées, afin d'empêcher toute modification des quantités pendant l'inventaire. Lorsque les listes d'inventaire sont traitées, LN débloque les lignes.

Blocage ou déblocage des magasins

Il est possible de bloquer un magasin pour les procédures d'entrée, les procédures de sortie ou les deux à la fois.

Par exemple, vous pouvez bloquer temporairement de procédures d'entrée et de sortie pour un magasin si ce dernier doit être clôturé temporairement en vue d'un contrôle qualité.

Vous pouvez imposer des types de blocages :

- **Blocage complet**
Blocage complet des procédures magasin.
- **Blocage Interactif**
Le blocage de remplacement est autorisé sauf pour les expéditions ou réceptions confirmées.

Si vous décidez d'avoir un blocage total sur les procédures d'entrée, les procédures de réception et de contrôle d'entrée ne sont pas autorisées pour le magasin.

Si vous prévoyez un blocage total sur les procédures de sortie, les procédures de sortie, de contrôle de sortie et d'expédition ne sont pas autorisées pour le magasin.

Un blocage interactif se basant sur les procédures d'entrée bloque l'étape de confirmation de la réception. Pour les autres étapes d'entrée (concernant les marchandises déjà reçues), un avertissement s'affiche et vous êtes invité à annuler la procédure ou à continuer.

Les autres étapes d'entrée sont les suivantes :

- Génération et validation de propositions d'entrée en stock
- Impression et confirmation des listes de stockage
- Traitement du stock

Si vous exécutez les étapes de sortie d'un transfert magasin et qu'un blocage entrant de magasin interactif s'applique au magasin destinataire, vous êtes averti que le magasin de réception est bloqué.

Un blocage interactif sur les procédures de sortie bloque l'étape d'expédition. Pour les étapes de sortie de stock et d'expédition restantes, un avertissement s'affiche et l'utilisateur est invité à annuler la procédure ou à continuer. L'assemblage, les transferts de stock internes et les corrections de stock sont également autorisés.

Configuration

Les blocages de magasin sont spécifiés dans la session Magasins (whwmd2500m000).

Pour imposer un blocage d'entrée, sélectionnez l'une des valeurs suivantes pour le champ **Bloqué pour entrée en stock**:

- **Oui** = blocage complet.
- **Interactif** = blocage interactif.

Pour appliquer un blocage de sortie, sélectionnez l'une des valeurs suivantes pour le champ **Bloqué pour sortie de stock**:

- **Oui** = blocage complet.
- **Interactif** = blocage interactif.

Si vous indiquez un blocage entrant ou interactif ou un blocage sortant, un avertissement s'affiche s'il existe des procédures inachevées pour le magasin. Vous devez indiquer ou annuler le blocage. Par exemple, si vous imposez un blocage entrant interactif et qu'il existe des réceptions non confirmées pour le magasin, un message d'avertissement s'affiche.

Le blocage de magasin affecte les zones et emplacements

Un blocage de sortie ou d'entrée indiqué pour un magasin influe sur les zones et emplacements du magasin. Un blocage de magasin d'entrée bloque également les zones et emplacements du magasin qui composent le mouvement d'entrée, même si aucun blocage transaction n'est indiqué pour les zones ou les emplacements. De même, un blocage de sortie bloque également la zone et les emplacements des magasins de sortie.

Remarque

Si un blocage d'entrée ou de sortie est défini pour un magasin, le blocage des cases du magasin pour les zones et les emplacements du magasin ne sont pas mis à jour dans les sessions suivantes :

- Magasin - Emplacement (whwmd3100s000)
- Magasin - Zones de stockage (whwmd3110s000)
- Blocage d'emplacement par transaction (whwmd6111m000)
- Blocage de zone par transaction (whwmd6112m000)

Création d'ordres magasin

Si un magasin est bloqué pour les procédures de contrôle et de contrôle d'entrée, vous ne pouvez pas créer d'ordres magasin d'entrée manuels pour le magasin. Si un blocage total s'applique aux procédures de sortie et d'expédition, vous ne pouvez pas créer d'ordres magasin de sortie manuels.

Vous pouvez créer des ordres magasin manuellement pour les magasins qui ont un blocage interactif, mais la confirmation de réceptions pour des ordres entrants ou d'expéditions pour des ordres sortants n'est pas autorisée.

Les ordres magasin pour les magasins bloqués peuvent être générés à partir des commandes fournisseurs ou des commandes clients, par exemple.

Si le magasin est entièrement bloqué, le processus s'arrête après l'étape initiale de la procédure magasin.

Si le blocage est interactif et que la procédure magasin est automatique, un message indique qu'un blocage s'applique, mais la procédure magasin est exécutée et s'arrête à la confirmation de la réception (entrée en stock) ou de confirmation de l'expédition (sortie de stock).

Dans les deux cas, vous pouvez attendre que le blocage soit levé ou annuler les ordres magasin et créer des ordres magasin à l'aide de magasins débloqués.

Annexe A

Glossaire



A

article sérialisé

Occurrence physique d'un article standard à laquelle est attribué un numéro de série définitif unique. Ce numéro vous permet de suivre l'article tout au long de sa durée de vie, par exemple au cours des phases de conception, de fabrication, de test, d'installation et de maintenance. Un article sérialisé peut comporter d'autres composants sérialisés.

Par exemple, les articles sérialisés peuvent être des voitures ou des avions (numéros d'immatriculation), des PC ou d'autres équipements électroniques (numéros de série).

emplacement

Endroit spécifique du magasin dans lequel sont stockées les marchandises.

Vous pouvez diviser le magasin en emplacements afin de faciliter la gestion de l'espace disponible et la recherche des marchandises stockées. Il est possible d'appliquer des blocages et des conditions de stockage à des emplacements donnés.

emplacement de quarantaine

Type d'emplacement de magasin dans lequel les marchandises initialement rejetées lors du contrôle en magasin ou pendant la production sont stockés pour être plus précisément examinés afin de déterminer la correction nécessaire.

emplacement de réception

Emplacement dans lequel les marchandises reçues sont placées en attendant la génération d'une proposition d'entrée en stock.

Voir : proposition d'entrée en stock

lot

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

magasin projet

Magasin qui ne stocke que les marchandises utilisées pour les projets. Contrairement à un magasin normal, les marchandises sont gérées pour un projet et ses détails. Les marchandises présentes dans le magasin de projet par défaut représentent la valeur du stock. La valeur du stock d'un magasin de projet ne fait pas partie des coûts du projet. Lorsque les biens sont transférés au projet, ils s'ajoutent aux coûts du projet. Un magasin de projet peut être utilisé par un ou plusieurs projet(s).

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

nomenclature

Listes des pièces, des matières brutes et des sous-ensembles entrant dans la composition d'un article fabriqué, dans laquelle est indiquée également la quantité de chaque composant nécessaire à la fabrication de l'article. Une nomenclature représente la structure mononiveau d'un article fabriqué.

point de stockage

Niveau de stock le plus bas qui peut être enregistré dans LN.

Le point de stockage est défini par les données suivantes :

- Magasin
- Emplacement : seulement s'il existe des emplacements
- Article
- Date de stock : importante si vous utilisez la méthode LIFO ou FIFO
- Lot seulement si l'article est géré par lot à volume faible

rapport de non-conformité (NCR)

Rapport qui identifie la non-conformité des matières lors du contrôle Qualité/Magasin ou lors du mouvement des matières et/ou lorsque les matières sont en stock.

rattachement

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

stock bloqué

Quantité de marchandises bloquée. Le stock peut être bloqué lorsque l'emplacement, le lot, la zone ou le point de stockage est bloqué. Vous pouvez bloquer un stock pour plusieurs raisons, par exemple, pour contrôle qualité ou inventaire tournant.

Si un emplacement est bloqué pour tous les types de transactions, la quantité bloquée est égale au stock physique. Vous ne pouvez pas bloquer partiellement le stock à un emplacement.

Synonyme : stock bloqué

stock bloqué

Voir : *stock bloqué* (p. 31)

unité de manutention

Unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Unité de manutention qui peut contenir des articles. Une unité de manutention possède une structure d'emballages servant à emballer des articles, ou fait partie d'une structure de ce type.

Une unité de manutention comprend les attributs suivants :

- Code d'identification
- Emballage (facultatif)
- Quantité d'emballages (facultatif)

Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé à l'aide de cette unité. L'emballage désigne le type de conteneur qui compose l'unité de manutention. Par exemple, en définissant un emballage tel que Caisse en bois pour une unité de manutention, vous indiquez que cette unité est une caisse en bois.

Voir : hiérarchie d'emballage

zone

Partie d'un magasin qui peut être affectée à des employés ou à des véhicules spécifiques. Chaque emplacement peut être affecté à une zone.

Index

article sérialisé, 29

Blocage et déblocage, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25

Blocage manuel

stock, 7, 11, 13, 15, 17, 23

Blocage

contrôle qualité des stocks, 23

emplacements, 11, 25

inventaire tournant, 23

lots, 13

magasin, 25

point de stockage, 15

rattachement, 19

rattachement de projet, 19

stock, 21

unité de manutention, 17

zones, 11, 25

emplacement, 29

emplacement de quarantaine, 29

emplacement de réception, 29

lot, 29

magasin, 30

magasin projet, 30

menu approprié, 30

Mouvement de stock

blocage, 7

nomenclature, 30

point de stockage, 30

rapport de non-conformité (NCR), 30

Rapport de non-conformité

Point de stockage bloqué, 16

rattachement, 30

Rattachement

blocage, 19

Rattachement de projet

blocage, 19

Sans inclure

Planification d'entreprise, 21

Stock

blocage, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 23

stock bloqué, 31

Transaction

blocage, 7

unité de manutention, 31

Y-compris

Planification d'entreprise, 21

zone, 31
