



Infor LN Magasin - Guide de l'utilisateur - Procédures magasin

© Copyright 2021 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci-joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant ("Objectif").

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	UwhprocugA FR
Release	10.7 (10.7)
Publié le	8 août 2022

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction.....	7
Procédures d'entrée en stock et de sortie de stock.....	7
Traitement des marchandises durant les entrée/sorties de stock.....	7
Chapitre 2 Définition des procédures magasin.....	9
Définition de procédures magasin.....	9
Liaison des procédures magasin à l'entrée en stock et à la sortie de stock des marchandises.....	9
Exécution automatique ou manuelle des activités.....	9
Définition d'une procédure magasin.....	10
Exemples de procédures magasin.....	11
Procédure de réception.....	12
Procédure de sortie de stock.....	12
Chapitre 3 Définition des types d'ordres magasin.....	13
Définition de types d'ordre magasin.....	13
Définition de types d'ordre magasin.....	13
Chapitre 4 Paramètres de l'activité.....	15
Activités par défaut par procédure.....	15
Procédure de réception.....	15
Procédure de contrôle.....	15
Procédure de sortie de stock.....	16
Procédure d'expédition.....	16
Paramètres de l'activité de réception.....	16
Procédure de réception.....	17
Paramètres de l'activité de contrôle qualité.....	20
Procédure de contrôle.....	21
Paramètres de l'activité de sortie de stock.....	22
Procédure de sortie de stock.....	23

Paramètres de l'activité d'expédition.....	26
Procédure d'expédition.....	26
Valeurs par défaut des activités de ligne d'ordre.....	29
Procédure de réception.....	29
Procédure de contrôle.....	29
Procédure de sortie de stock.....	29
Procédure d'expédition.....	29
Chapitre 5 Paramètres de l'activité de modification.....	31
Modification d'activités par ligne d'ordre.....	31
Modification des activités de ligne d'ordre pour la procédure de réception.....	31
Modification des activités de ligne d'ordre pour la procédure de contrôle qualité.....	34
Modification des activités de ligne d'ordre pour la procédure de sortie de stock.....	37
Modification des activités pour la procédure d'expédition.....	39
Chapitre 6 Statut planifié.....	41
Définition de modèles d'enregistrement de numéros de lot et de série.....	41
Annexe A Glossaire.....	43
Index	

A propos de ce document

Objectifs

Ce guide explique la fonction et l'utilisation des procédures magasin.

Références

Utiliser ce guide à titre de référence principale pour les procédures magasin. Utiliser les éditions en cours de ces documents pour les informations qui ne sont pas couvertes dans ce guide :

- *Guide de l'utilisateur - Magasins*
- *Guide de l'utilisateur - Ordres magasin*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en entrée en stock (U9788 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Flux de marchandises en sortie en stock et expéditions (U9794 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Contrôles magasin (U9875 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Gestion de quarantaine (U9876 FR)*
- *Guide de l'utilisateur - Multisite*

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne.

Texte en italiques suivi d'un numéro de page représentant un hyperlien vers une autre section de ce document.

Les termes soulignés sont des liens vers une définition de glossaire. Si vous consultez ce document en ligne, le fait de cliquer sur un terme souligné vous renvoie à la définition du glossaire qui se trouve à la fin de ce même document.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com.

Référez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacteur Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme.

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Procédures d'entrée en stock et de sortie de stock

Dans LN, des procédures magasin pouvant être définies par l'utilisateur contrôlent les flux d'entrée en stock, de stockage et de sortie de stock de marchandises dans votre magasin.

Une procédure magasin comprend diverses activités qui déterminent le mode de traitement des marchandises dans le magasin.

Le flux d'entrée en stock magasin comprend les procédures par défaut suivantes :

- **Procédure de réception**
- **Procédure de contrôle**

Le flux de sortie de stock magasin comprend les procédures par défaut suivantes :

- **Procédure de sortie de stock**
- **Procédure d'expédition**

La procédure de sortie de stock peut comprendre des contrôles de sortie de stock, si nécessaire.

Traitement des marchandises durant les entrée/sorties de stock

Pour traiter les marchandises dans LN, vous pouvez exécuter l'une des étapes suivantes :

- **Traitement des lignes d'ordre magasin qui répertorient les marchandises**
Si vous traitez les lignes d'ordre magasin, par défaut, LN traite les marchandises conformément à la procédure magasin qui est liée au type de l'ordre magasin dont dépendent les lignes. Pour chaque ordre ou ligne d'ordre magasin, vous pouvez modifier la procédure magasin par défaut. Pour plus d'informations sur la définition et la modification des procédures magasin, reportez-vous aux sections *Définition de procédures magasin (p. 9)* et *Modification de procédures magasin*.
- **Traitement des unités de manutention qui contiennent les marchandises**
Pour pouvoir être traitée, une unité de manutention doit être liée à une ligne d'ordre magasin. Si vous traitez une unité de manutention, la procédure de la ligne d'ordre magasin lui est appliquée. A chaque étape de la procédure qui est appliquée à une unité de manutention, les lignes d'ordre sont mises à jour en arrière-plan.

Les marchandises entrées sont répertoriées sur les lignes d'ordre d'entrée en stock, tandis que les marchandises sorties figurent sur les lignes d'ordre de sortie de stock. Les lignes d'ordre d'entrée en stock et de sortie de stock sont générées à partir d'ordres provenant d'autres applications LN ou sont créées manuellement dans Magasin. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres magasin.

Selon la configuration de vos données, des unités de manutention peuvent être générées automatiquement pour les marchandises entrées ou sorties, ou vous pouvez en créer manuellement durant les étapes du flux d'entrée en stock ou de sortie de stock de marchandises.

Vous pouvez surveiller la progression des lignes d'ordre ou unités de manutention au cours de la procédure magasin dans les sessions suivantes :

- Vue gén. statut de ligne d'entrée en stock (whinh2119m000)
- Vue générale du statut de la ligne de sortie (whinh2129m000)
- Entrée en stock par unité manutention (whinh2113m000)
- Sortie de stock par unité de manutention (whinh2123m000)

Ces sessions montrent les activités qui ont été exécutées pour les lignes d'ordre ou unités de manutention et indiquent l'activité suivante à effectuer. Par ailleurs, ces sessions permettent d'exécuter des activités qui doivent être lancées manuellement.

Définition de procédures magasin

Pour modéliser les flux d'entrée en stock, de stockage et de sortie de stock des marchandises dans votre magasin, vous pouvez définir des procédures magasin dans LN. Une procédure magasin comprend diverses étapes appelées activités qui contrôlent le traitement des ordres magasin et/ou des unités de manutention. Une activité est exécutée par le biais d'une session LN particulière.

Liaison des procédures magasin à l'entrée en stock et à la sortie de stock des marchandises

Vous commencez par définir une procédure magasin, avant de la lier à un type d'ordre magasin particulier. La procédure magasin est donc la procédure par défaut pour les ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé et les marchandises sont traitées en fonction de la procédure de l'ordre dans lequel elles sont répertoriées.

Si vous utilisez des unités de manutention pour entrer et/ou sortir les marchandises vers/depuis le magasin, ces marchandises sont traitées conformément à la procédure des ordres magasin répertoriant les marchandises contenues dans ces unités de manutention.

Vous pouvez corriger la procédure par défaut pour chaque ordre magasin et pour les lignes de ce type d'ordre. Si vous corrigez la procédure par défaut pour un ordre magasin individuel de ce type d'ordre, la procédure ajustée s'applique aux lignes d'ordre d'entrée en stock et/ou de sortie de stock de cet ordre magasin. Vous pouvez également corriger la procédure magasin pour chaque ligne d'ordre d'entrée en stock ou de sortie de stock.

Exécution automatique ou manuelle des activités

Vous pouvez définir si une activité de procédure magasin doit être exécutée manuellement ou automatiquement. Manuellement signifie que l'utilisateur doit effectuer l'activité à partir de la session liée à cette activité. Automatiquement signifie que l'activité est exécutée automatiquement une fois que

l'activité précédente est terminée. Si la première activité est automatique pour les ordres magasin générés à partir d'ordres provenant d'autres applications, cette activité est exécutée dès que l'ordre magasin est généré.

Cependant, pour déclencher une procédure magasin concernant des ordres magasin dont la première activité est définie comme un traitement automatique, et qui ont été créés manuellement ou générés depuis l'application Projet, vous devez cliquer sur Traiter.

La commande Traiter est accessible dans les sessions suivantes :

- Ordres magasin (whinh2100m000)
- Ordre magasin (whinh2100m100)
- Tableau de bord Magasin (WH) (whinh2300m000)
- Ordres assemblage magasin (whinh2101m000)
- Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000)
- Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000)

Définition d'une procédure magasin

Etape 1: Définition de la procédure

Dans la session Procédures magasin (whinh0105m000), définissez le code d'identification, la description et le type de la procédure magasin. Les différents types de procédures magasin sont les suivants :

- **Procédure de réception**
Cette procédure contrôle la réception des marchandises.
- **Procédure de contrôle**
Cette procédure gère le contrôle qualité des marchandises reçues en magasin.
- **Procédure de sortie de stock**
Cette procédure contrôle la sortie des marchandises. Elle peut comprendre des contrôles de sortie de stock.
- **Procédure d'expédition**
Cette procédure contrôle le stockage temporaire et l'expédition des marchandises.

Etape 2: Ajout d'activités à la procédure

Une fois la procédure magasin créée, ajoutez des activités à cette dernière. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans le champ Activités par procédure (whinh0106m000) de la session **Procédure magasin**, sélectionnez la procédure à laquelle vous souhaitez ajouter des activités. LN affiche alors les activités disponibles liées au type de la procédure magasin que vous venez de sélectionner. Par exemple, si vous avez défini une procédure de réception dans la session Procédures magasin (whinh0105m000) et que vous sélectionnez cette procédure dans la session Activités par procédure (whinh0106m000), LN affiche les activités de réception disponibles.

2. Pour ajouter une activité à la procédure, cochez la case **Applicable** en regard de l'activité. Notez que la plupart des procédures comportent quelques activités obligatoires, telles que Réception magasin (whinh3512m000) dans la **Procédure de réception** ou Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000) dans la **Procédure de sortie de stock**. Les activités obligatoires sont présélectionnées par LN et accessibles en lecture seule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Applicable**.
3. Pour indiquer que l'activité ajoutée doit être exécutée automatiquement, cochez la case **Automatique**. Si vous ne cochez pas cette case, l'utilisateur doit déclencher manuellement l'activité.
4. Pour les activités impliquant l'impression de documents, tels que des listes de stockage ou des documents d'expédition, sélectionnez dans le champ **Périphérique de sortie** l'un des périphériques de sortie disponibles dans votre organisation.

Etape 3: Liaison de la procédure à Type d'ordre magasin

Pour lier la procédure magasin à des ordres magasin, dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000), liez-la à un [type d'ordre magasin](#). La procédure magasin devient alors la procédure par défaut pour les ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé.

Etape 4: Liaison du Type d'ordre magasin à l'Origine de l'ordre

Pour lier le type d'ordre magasin à des origines d'ordres dans la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000), liez-le à une origine d'ordre. Le type d'ordre magasin devient alors le type d'ordre magasin par défaut pour les ordres magasin générés depuis des ordres dont l'origine est liée à ce type d'ordre.

Aspects relatifs aux performances

La conservation des activités liées aux lignes d'ordre magasin dans votre système après la clôture de ces ordres entraîne une augmentation importante du volume de données. Si vous ne voulez pas supprimer les ordres magasin dont le statut est **Fermé**, une autre manière de réduire le nombre d'enregistrements stockés sur votre système est d'enlever les activités des lignes de ces ordres. A cette fin, cochez la case Suppression des ordres magasins (whinh2250m000) de la session **Activités des lignes d'ordres fermés**.

Exemples de procédures magasin

Cette rubrique donne quelques exemples de procédures que vous pouvez définir pour répondre aux besoins de votre magasin.

Procédure de réception

La procédure de réception la plus simple comprend uniquement les activités obligatoires, que vous pouvez par ailleurs demander à LN d'exécuter automatiquement :

- Réception magasin (whinh3512m000) Si cette activité est exécutée automatiquement, LN crée et confirme l'enregistrement de réception.
- Générer la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000)
- Traitement de la proposition d'entrée en stock (whinh3203m000) (cette activité est obligatoire si vous ne sélectionnez pas l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000)).

La mise en place de procédures de réception plus complexes dans votre magasin peut vous obliger à sélectionner un plus grand nombre des activités disponibles de la session Activités par procédure (whinh0106m000) et à définir une exécution manuelle de ces activités pour permettre aux utilisateurs d'enregistrer les éventuelles modifications des quantités reçues, des quantités stockées, des emplacements de stock, etc.

Bien entendu, si vos flux d'entrée en stock de marchandises prévoient des contrôles qualité, vous pouvez aussi sélectionner la **Procédure de contrôle**.

Procédure de sortie de stock

La procédure de sortie de stock la plus simple ne comprend que les activités obligatoires, que vous pouvez par ailleurs demander à LN d'exécuter automatiquement :

- Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000) (obligatoire)
- Lancement de proposition de sortie de stock (whinh4202m000) (obligatoire)

La mise en place de procédures de sortie de stock plus complexes dans votre magasin peut vous obliger à sélectionner un plus grand nombre des activités disponibles de la session Activités par procédure (whinh0106m000) et à définir une exécution manuelle de ces activités pour permettre aux utilisateurs d'enregistrer les éventuelles modifications des quantités sorties, des emplacements de prélèvement, etc.

Remarque

Dans la session Activités par procédure (whinh0106m000), cochez la case **Automatique** pour qu'LN exécute ces activités automatiquement.

Définition de types d'ordre magasin

Les types d'ordre magasin déterminent le mode de traitement des ordres. Les types d'ordre magasin sont classés par type de transaction de stock. Le type de transaction de stock que vous ajoutez à un type d'ordre magasin détermine le type de la procédure magasin que vous pouvez lier au type d'ordre magasin. Les activités qui doivent être effectuées pour gérer les ordres magasin sont, par défaut, déterminées par les procédures magasin liées aux types d'ordres magasin.

Les types d'ordre magasin sont liés aux ordres magasin lorsque des ces ordres sont générés à partir d'autres applications ou lorsque vous les créez manuellement dans la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Définition de types d'ordre magasin

Dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000), vous pouvez spécifier les types d'ordres magasin pour les types de transaction suivants:

- **Réception**
Employez un type d'ordre magasin correspondant au type de transaction de stock **Réception** pour recevoir les marchandises dans un magasin. Vous pouvez lier une **Procédure de réception** et, éventuellement, une **Procédure de contrôle** à un type d'ordre magasin correspondant au type de transaction de stock **Réception**.
- **Sortie**
Utilisez un type d'ordre magasin correspondant au type de transaction de stock **Sortie** pour sortir des marchandises d'un magasin. Vous pouvez lier une **Procédure de sortie de stock** et une **Procédure d'expédition** à un type d'ordre magasin de type transaction de stock **Sortie**.
Remarque: LN vous permet de modifier les données de ligne d'ordre de sortie de stock en fonction de la valeur à laquelle le champ **Autorisation de m. à j. lignes d'ordre de sortie de stock jusqu'à** est défini dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

- **Transfert**

Utilisez un type d'ordre magasin correspondant au type de transaction de stock **Transfert** pour transférer des marchandises entre des magasins, des emplacements, des tiers, des projets ou des centres de charge.

Vous devez lier les procédures suivantes à un type d'ordre magasin de type transaction de stock **Transfert**:

- **Procédure de réception**
- **Procédure de contrôle**
- **Procédure de sortie de stock**
- **Procédure d'expédition**

Le transfert concerne un ou deux magasins. Si des articles sont transférés entre deux magasins différents, toutes les activités des procédures magasin doivent être effectuées. Cependant, si un transfert intervient entre deux emplacements du même magasin, les activités de réception ne sont pas effectuées. Vous pouvez utiliser les ordres de transfert pour définir un système de réapprovisionnement au sein d'un magasin. Ce système contrôle le réapprovisionnement à partir du stockage de masse vers les emplacements de prélèvement. Remarque: LN vous permet de modifier les données de ligne d'ordre de sortie de stock sur la base de la valeur du champ **Autorisation de m. à j. lignes d'ordre de sortie de stock jusqu'à** qui est défini dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

- Les contrôles dans LN Qualité sont possibles pour les ordres magasin dont l'origine de commande est **Transfert (manuel)**, uniquement si le paramètre QM implémenté est sélectionné pour le type d'ordre **Transfert entre magasins** dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000).
- **Transfert d'en-cours**

Employez un type d'ordre magasin correspondant au type de transaction de stock **Transfert d'en-cours** pour transférer l'activité d'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre.

Activités par défaut par procédure

Pour chaque type de procédure magasin, diverses activités sont disponibles. Pour chaque type de procédure magasin, la liste suivante répertorie les activités disponibles.

Procédure de réception

- Impression des réceptions (whinh3412m000)
- Réception magasin (whinh3512m000) (obligatoire) Si cette activité est exécutée automatiquement, LN crée et confirme l'enregistrement de réception.
- Générer la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000) (obligatoire)
- Génération de la liste de stockage (whinh3415m000)
- Liste de stockage (whinh3525m100) Si cette activité est exécutée automatiquement, LN ajoute les marchandises répertoriées dans la liste de stockage.
- Traitement de la proposition d'entrée en stock (whinh3203m000) (cette activité est obligatoire si vous ne sélectionnez pas l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000)).

Remarque

Les activités Générer la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000), Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) et Liste de stockage (whinh3525m100) ne sont pas disponibles pour les magasins sans emplacement. Pour les magasins non gérés par emplacement, LN ignore ces activités et traite les marchandises après confirmation de leur réception.

Procédure de contrôle

- Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000) (obligatoire)
- Générer la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000) (obligatoire)
- Génération de la liste de stockage (whinh3415m000)

- Liste de stockage (whinh3525m100) Si cette activité est exécutée automatiquement, LN ajoute les marchandises répertoriées dans la liste de stockage.
- Traitement de la proposition d'entrée en stock (whinh3203m000)

Procédure de sortie de stock

- Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000) (obligatoire)
- Lancement de proposition de sortie de stock (whinh4202m000) (obligatoire)
- Générer liste de prélèvement (whinh4415m000)
- Liste de prélèvement (whinh4525m100) Si cette activité est exécutée automatiquement, LN confirme le prélèvement des marchandises figurant dans la liste de prélèvement.
- Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000)

Procédure d'expédition

- Blocage/conf. des expéditions/chargements (whinh4275m000) (obligatoire)
- Impression des bons d'expédition (whinh4470m000)
- Impression des bons de livraison (whinh4475m000)
- Impression des listes de colisage (whinh4476m000)
- Impression des notes de livraison (whinh4477m000)
- Impression du manifeste (whinh4478m000)

Paramètres de l'activité de réception

Les tableaux suivants indiquent les paramètres par défaut des cases **Applicable** et **Automatique** dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000).

Procédure de réception

Activité : Impression des réceptions (whinh3412m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000)
(whinh2104m000)

Appli- cable	Automatique	Appli- cable	Automa- tique	Conditions
Sélection- née	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	Pour les articles de coût ou de service, qui ne s'impriment en principe pas sur un bon de réception.
Sélection- née	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	Pour les articles physiques, de coût ou de service que vous devez imprimer sur un bon de réception.
Désacti- vée	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	

Activité : Réception magasin (whinh3512m000)

Les paramètres de l'activité de la session Réception magasin (whinh3512m000) ne sont pas modifiés lorsque celle-ci est copiée de la session Activités par ordre magasin (whinh2104m000) vers la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000).

Activité : Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000)**Activités par ordre magasin** Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000) (whinh2104m000)

Appli- cable	Automatique	Appli- cable	Automa- tique	Conditions
Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Sélectionnée	Sélection- née	Sélection- née	L'article et le magasin sont gérés par emplace- ment.
Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Sélectionnée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par em- placement.
Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	L'article et le magasin sont gérés par emplace- ment.
Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par em- placement.

Activité : Traitement de la proposition d'entrée en stock (whinh3203m000)**Activités par ordre magasin** Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000) (whinh2104m000)

Appli- cable	Automatique	Appli- cable	Automa- tique	Conditions
-----------------	-------------	-----------------	------------------	------------

Sélection- née	Sélectionnée	Sélection- née	Sélection- née	L'article et le magasin sont gérés par emplacement.
Sélection- née	Sélectionnée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par emplacement.
Sélection- née	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	L'article et le magasin sont gérés par emplacement.
Sélection- née	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par emplacement.
Désacti- vée	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	

Activité : Génération de la liste de stockage (whinh3415m000)

Activités par ordre magasin (whinh2104m000) Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000)

Appli- cable	Automatique	Appli- cable	Automa- tique	Conditions
Sélection- née	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	L'article et le magasin sont gérés par emplacement.
Sélection- née	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par emplacement.
Désacti- vée	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	
Sélection- née	Sélectionnée	Sélection- née	Sélection- née	L'article et le magasin sont gérés par emplacement.
Sélection- née	Sélectionnée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par emplacement.

Activité : Liste de stockage (whinh3525m100)**Activités par ordre magasin** Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000)
(whinh2104m000)

Appli- cable	Automatique	Appli- cable	Automa- tique	Conditions
Sélection- née	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	L'article et le magasin sont gérés par emplacement.
Sélection- née	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par emplacement.
Désacti- vée	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	
Sélection- née	Sélectionnée	Sélection- née	Sélection- née	L'article et le magasin sont gérés par emplacement.
Sélection- née	Sélectionnée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par emplacement.

Si la case **Applicable** n'est pas cochée, la case **Automatique** est désactivée. Si vous cochez la case **Applicable**, la case **Automatique** est activée.

Paramètres de l'activité de contrôle qualité

Les tableaux suivants indiquent les paramètres par défaut des cases **Applicable** et **Automatique** dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000).

Procédure de contrôle

Activité Traitement de la proposition d'entrée en stock (whinh3203m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000)
(whinh2104m000)

Appli- cable	Automatique	Appli- cable	Automa- tique	Conditions
Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	L'article et le magasin sont gérés par emplace- ment.

Activité Traitement de la proposition d'entrée en stock (whinh3203m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000)
(whinh2104m000)

Appli- cable	Automatique	Appli- cable	Automa- tique	Conditions
Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Sélectionnée	Sélection- née	Sélection- née	L'article et le magasin sont gérés par emplace- ment.
Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Sélectionnée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par em- placement.
Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	L'article et le magasin sont gérés par emplace- ment.

Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	L'article ou le magasin n'est pas géré par em- placement.
---	------------	-----------------	------------	--

Désacti- vée	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée
-----------------	------------	-----------------	------------

Remarque

Pour les activités Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000), Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) et Liste de stockage (whinh3525m100), reportez-vous à la rubrique *Paramètres de l'activité de réception* (p. 16).

Paramètres de l'activité de sortie de stock

Les tableaux suivants indiquent les paramètres par défaut des cases **Applicable** et **Automatique** dans la session Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000).

Procédure de sortie de stock

Activité Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000) (whinh2104m000)

Appli-cable	Automatique	Appli-cable	Automa-tique	Conditions
Cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Sélectionnée	Sélectionnée	Sélectionnée	Article physique.
Cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Désactivée	Sélectionnée	Désactivée	Article physique.
Cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Article de coût ou de service.

Activité Lancement de proposition de sortie de stock (whinh4202m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000) (whinh2104m000)

Appli-cable	Automatique	Appli-cable	Automa-tique	Conditions
Cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Sélectionnée	Sélectionnée	Sélectionnée	Article physique.

Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	Article physique.
---	------------	-------------------	------------	-------------------

Cochée ; ce para- mètre est en lecture seule.	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	Article de coût ou de service.
---	------------	-----------------	------------	--------------------------------

Activité Génération de la liste de prélèvement (whinh4415m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000)
(whinh2104m000)

Appli- cable	Automatique	Appli- cable	Automa- tique	Conditions
Sélection- née	Sélectionnée	Sélection- née	Sélectionnée	Article physique et marchandises rejetées non retournées pour les magasins qui ne sont pas gérés par WMS.
Sélection- née	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	Article physique et marchandises rejetées non retournées pour les magasins qui ne sont pas gérés par WMS.
Sélection- née	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	Article de coût ou de service ou marchandises rejetées à retourner pour les magasins qui ne sont pas gérés par WMS.

Activité Liste de prélèvement (whinh4525m100)

Activités par ordre magasin (whinh2104m000) Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000)

Appliable	Automatique	Appliable	Automatique	Conditions
Sélectionnée	Sélectionnée	Sélectionnée	Sélectionnée	Article physique et marchandises rejetées non retournées pour les magasins qui ne sont pas gérés par WMS.
Sélectionnée	Désactivée	Sélectionnée	Désactivée	Article physique et marchandises rejetées non retournées pour les magasins qui ne sont pas gérés par WMS.
Sélectionnée	Désactivée	Désactivée	Désactivée	Article de coût ou de service ou marchandises rejetées à retourner pour les magasins qui ne sont pas gérés par WMS.
Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée	

Activité Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000)

Activités par ordre magasin (whinh2104m000) Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000)

Appliable	Automatique	Appliable	Automatique	Conditions
Sélectionnée	Non cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Sélectionnée	Désactivée	Article physique et marchandises rejetées non retournées pour les magasins qui ne sont pas gérés par WMS.
Sélectionnée	Non cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Désactivée	Désactivée	Article de coût ou de service ou marchandises rejetées à retourner pour les magasins qui ne sont pas gérés par WMS.
Désactivée	Désactivée	Désactivée	Désactivée	La case Retour stock quarant. à payer au fournisseur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée.

Paramètres de l'activité d'expédition

Les tableaux suivants indiquent les paramètres par défaut des cases **Applicable** et **Automatique** dans la session Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000).

Procédure d'expédition

Activité Blocage/conf. des expéditions/chargements (whinh4275m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000) (whinh2104m000)

Applicable	Automatique	Applicable	Automatique	Conditions
Cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Sélectionnée	Sélectionnée	Sélectionnée	L'expédition est applicable.
Cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Sélectionnée	Désactivée	Désactivée	L'expédition n'est pas applicable. Voir la remarque suivante.
Cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Désactivée	Sélectionnée	Désactivée	L'expédition est applicable.
Cochée ; ce paramètre est en lecture seule.	Désactivée	Désactivée	Désactivée	L'expédition n'est pas applicable. Voir la remarque suivante.

Remarque

L'expédition n'est pas applicable dans les situations suivantes :

- Les marchandises sont transférées à un centre de charge par le biais d'un ordre de fabrication, d'assemblage ou de maintenance.
- Les marchandises sont transférées d'un emplacement à un autre dans le même magasin par le biais d'un ordre de transfert interne.

Activité Impression des bons d'expédition (whinh4470m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000) (whinh2104m000)

Appli-cable	Automatique	Appli-cable	Automa-tique	Conditions
Sélection-née	Sélectionnée	Sélection-née	Sélection-née	
Sélection-née	Désactivée	Sélection-née	Désactivée	
Désacti-vée	Désactivée	Désacti-vée	Désactivée	

Activité Impression des listes de colisage (whinh4476m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000) (whinh2104m000)

Appli-cable	Automatique	Appli-cable	Automa-tique	Conditions
Sélection-née	Sélectionnée	Sélection-née	Sélection-née	
Sélection-née	Désactivée	Sélection-née	Désactivée	
Désacti-vée	Désactivée	Désacti-vée	Désactivée	

Activité Impression des bons de livraison (whinh4475m000)

Activités par ordre magasin Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000) (whinh2104m000)

Appli- cable	Automatique	Appli- cable	Automa- tique	Conditions
Sélection- née	Sélectionnée	Sélection- née	Sélection- née	
Sélection- née	Désactivée	Sélection- née	Désactivée	
Désacti- vée	Désactivée	Désacti- vée	Désactivée	

Valeurs par défaut des activités de ligne d'ordre

Les tableaux suivants montrent les états des cases à cocher **Applicable** et **Automatique** pour chaque activité dans la session Activités par ordre magasin (whinh2104m000) ainsi que dans les sessions d'activités des lignes d'ordre Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000) et Activités par ligne d'ordre de sortie de stock (whinh2124m000). Pour chaque état indiqué dans la session Activités par ordre magasin (whinh2104m000), ERP LN 6.1 fournit un état par défaut dans la session d'activités des lignes appropriée lors de la copie des activités de la session Activités par ordre magasin (whinh2104m000) vers la session d'activités des lignes d'ordre concernée.

Procédure de réception

Paramètres de l'activité de réception (p. 16)

Procédure de contrôle

Paramètres de l'activité de contrôle qualité (p. 20)

Procédure de sortie de stock

Paramètres de l'activité de sortie de stock (p. 22)

Procédure d'expédition

Paramètres de l'activité d'expédition (p. 26)

Modification d'activités par ligne d'ordre

Pour chaque activité d'une ligne d'ordre d'entrée en stock ou de sortie de stock, une ou plusieurs conditions déterminent si vous pouvez modifier les paramètres des champs **Applicable** et **Automatique**, et lesquels.

Modification des activités de ligne d'ordre pour la procédure de réception

Les tableaux suivants répertorient les conditions qui déterminent si vous pouvez modifier les paramètres des champs **Applicable** et **Automatique**, et lesquels, pour les activités de la procédure de réception des lignes d'ordre d'entrée en stock.

Activité **Impression des réceptions (whinh3412m000)**

Case à cocher	Changer de	A	Condition/informations
---------------	------------	---	------------------------

Applicable	Désactivée	Sélectionnée	Seulement si le statut de la ligne d'ordre d'entrée en stock est Ouvert .
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement si le statut de la ligne d'ordre d'entrée en stock est Ouvert et le bon de réception n'a pas encore été imprimé.

Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement si le statut de la ligne d'ordre d'entrée en stock est Ouvert .
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement si le statut de la ligne d'ordre d'entrée en stock est Ouvert et le bon de réception n'a pas encore été imprimé.

Activité Réception magasin (whinh3512m000)

Case à cocher **Changer de A** **Condition/informations**

Applicable	Désactivée	Sélectionnée	La session Réception magasin (whinh3512m000) est obligatoire pour la Procédure de réception . Cette case est donc cochée et en lecture seule.
	Sélectionnée	Désactivée	Voir la condition précédente.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de réception.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de réception.

Activité Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000)

Case à cocher **Changer de A** **Condition/informations**

Applicable	Désactivée	Sélectionnée	La session Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000) est obligatoire pour la Procédure de réception . Cette case est donc cochée et en lecture seule.
	Sélectionnée	Désactivée	Voir la condition précédente.

Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de réception confirmée.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de réception confirmée.

Activité Traitement de la proposition d'entrée en stock (whinh3203m000)

Case à cocher	Changer de	A	Condition/informations
---------------	------------	---	------------------------

Applicable	Désactivée	Sélectionnée	Cette case est automatiquement non cochée et en lecture seule si l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) est définie comme non applicable.
	Sélectionnée	Désactivée	Cette case est automatiquement cochée et en lecture seule si l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) est définie comme applicable.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.

Activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000)

Case à cocher	Changer de	A	Condition/informations
---------------	------------	---	------------------------

Applicable	Désactivée	Sélectionnée	Seulement si la ligne d'ordre d'entrée en stock n'a pas dépassé le statut Reçu .
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement si la ligne d'ordre d'entrée en stock n'a pas dépassé le statut Reçu .

Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.

Activité Liste de stockage (whinh3525m100)

Case à cocher **Changer de A** **Condition/informations**

Applicable	Désactivée	Sélectionnée	Cette case est automatiquement non cochée et en lecture seule si l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) est définie comme applicable.
	Sélectionnée	Désactivée	Cette case est automatiquement cochée et en lecture seule si l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) est définie comme non applicable.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.

Modification des activités de ligne d'ordre pour la procédure de contrôle qualité

Les tableaux suivants répertorient les conditions qui déterminent si vous pouvez modifier les paramètres des champs **Applicable** et **Automatique**, et lesquels, pour les activités de la procédure de contrôle qualité des lignes d'ordre d'entrée en stock.

Activité Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000)

Case à cocher **Changer de A** **Condition/informations**

Appliable	Désactivée	Sélectionnée	La session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000) est sélectionnée par défaut. Par conséquent, vous ne pouvez pas cocher cette case si elle ne l'est pas.
	Sélectionnée	Désactivée	L'activité Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000) est obligatoire pour la Procédure de contrôle . Si vous désélectionnez cette case, les autres activités de la Procédure de contrôle ne sont plus cochées et passent en lecture seule (ce qui signifie que la procédure de contrôle n'est pas utilisée pour la ligne d'ordre sélectionnée).
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Cette case n'est ni cochée ni disponible.
	Sélectionnée	Désactivée	Voir l'explication précédente.

Activité Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000)

Case à cocher **Changer de A** **Condition/informations**

Appliable	Désactivée	Sélectionnée	La session Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000) est obligatoire pour la Procédure de contrôle . Cette case est donc cochée et en lecture seule.
	Sélectionnée	Désactivée	Voir la condition précédente.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de contrôle qualité.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de contrôle qualité.

Activité Traitement de la proposition d'entrée en stock (whinh3203m000)

Case à cocher **Changer de A** **Condition/informations**

Appliable	Désactivée	Sélectionnée	Cette case est automatiquement non cochée et en lecture seule si l'article et le magasin sont tous deux gérés par emplacement et l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) est définie comme non applicable.
	Sélectionnée	Désactivée	Cette case est automatiquement cochée et en lecture seule si l'article et le magasin sont tous deux gérés par emplacement et l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) est définie comme applicable.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de contrôle qualité.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de contrôle qualité.

Activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000)

Case à cocher	Changer de A	Condition/informations
Appliable	Désactivée	Sélectionnée Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.
	Sélectionnée	Désactivée Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.
	Sélectionnée	Désactivée Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.

Activité Liste de stockage (whinh3525m100)

Case à cocher	Changer de A	Condition/informations
----------------------	---------------------	-------------------------------

Appl- cable	Désactivée	Sélection- née	Cette case est automatiquement non cochée et en lecture seule si l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) est définie comme applicable.
	Sélectionnée	Désacti- vée	Cette case est automatiquement cochée et en lecture seule si l'activité Génération de la liste de stockage (whinh3415m000) est définie comme non applicable.
Automa- tique	Désactivée	Sélection- née	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.
	Sélectionnée	Désacti- vée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition d'entrée en stock.

Modification des activités de ligne d'ordre pour la procédure de sortie de stock

Les tableaux suivants répertorient les conditions qui déterminent si vous pouvez modifier les paramètres des champs **Applicable** et **Automatique**, et lesquels, pour les activités de la procédure de sortie de stock des lignes d'ordre de sortie de stock.

Activité Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000)

Case à cocher	Changer de	A	Condition/informations
Appl- cable	Désactivée	Sélection- née	La session Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000) est obligatoire pour la Procédure de sortie de stock . Cette case est donc cochée et en lecture seule.
	Sélectionnée	Désacti- vée	Voir la condition précédente.
Automa- tique	Désactivée	Sélection- née	Voir la condition précédente.
	Sélectionnée	Désacti- vée	Voir la condition précédente.

Activité Lancement de proposition de sortie de stock (whinh4202m000)

Case à cocher	Changer de	A	Condition/informations
---------------	------------	---	------------------------

Appliable	Désactivée	Sélectionnée	La session Lancement de proposition de sortie de stock (whinh4202m000) est obligatoire pour la Procédure de sortie de stock . Cette case est donc cochée et en lecture seule.
	Sélectionnée	Désactivée	Voir la condition précédente.

Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition de sortie de stock.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition de sortie de stock.

Activité Génération de la liste de prélèvement (whinh4415m000)

Case à cocher	Changer de	A	Condition/informations
---------------	------------	---	------------------------

Appliable	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition de sortie de stock.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition de sortie de stock.

Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition de sortie de stock.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition de sortie de stock.

Activité Liste de prélèvement (whinh4525m100)

Case à cocher	Changer de	A	Condition/informations
---------------	------------	---	------------------------

Appliable	Désactivée	Sélectionnée	Cette case est automatiquement non cochée et en lecture seule si l'activité Génération de la liste de prélèvement (whinh4415m000) est définie comme applicable.
	Sélectionnée	Désactivée	Cette case est automatiquement cochée et en lecture seule si l'activité Génération de la liste de prélèvement (whinh4415m000) est définie comme non applicable.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition de sortie de stock.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne de proposition de sortie de stock.

Activité **Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000)**

Case à cocher	Changer de A	Condition/informations
---------------	--------------	------------------------

Appliable	Désactivée	Sélectionnée	La session Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000) est obligatoire pour la Procédure de sortie de stock . Cette case est donc cochée et en lecture seule.
	Sélectionnée	Désactivée	Voir la condition précédente.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Voir la condition précédente.
	Sélectionnée	Désactivée	Voir la condition précédente.

Modification des activités pour la procédure d'expédition

Les tableaux suivants répertorient les conditions qui déterminent si vous pouvez modifier les paramètres des champs **Appliable** et **Automatique**, et lesquels, pour les activités de la procédure d'expédition des lignes d'ordre de sortie de stock.

Activité Blocage/conf. des expéditions/chargements (whinh4275m000)

Case à cocher	Changer de	A	Condition/informations
---------------	------------	---	------------------------

Appliable	Désactivée	Sélectionnée	La session Blocage/conf. des expéditions/chargements (whinh4275m000) est obligatoire pour la Procédure d'expédition . Cette case est donc cochée et en lecture seule.
	Sélectionnée	Désactivée	La session Blocage/conf. des expéditions/chargements (whinh4275m000) est obligatoire pour la Procédure d'expédition . Cette case est donc cochée et en lecture seule.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne d'expédition.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne d'expédition.

- Activité**
- **Impression des bons d'expédition (whinh4470m000)**
 - **Impression des listes de colisage (whinh4476m000)**
 - **Impression des bons de livraison (whinh4475m000)**
 - **Impression des notes de livraison (whinh4477m000)**

Case à cocher	Changer de	A	Condition/informations
---------------	------------	---	------------------------

Appliable	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne d'expédition confirmée ou bloquée.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne d'expédition confirmée ou bloquée.
Automatique	Désactivée	Sélectionnée	Seulement s'il n'existe aucune ligne d'expédition confirmée ou bloquée.
	Sélectionnée	Désactivée	Seulement s'il n'existe aucune ligne d'expédition confirmée ou bloquée.

Définition de modèles d'enregistrement de numéros de lot et de série

Les modèles d'enregistrement des numéros de lot et de série servent à désigner les origines des ordres et les types de transaction pour lesquels l'enregistrement des numéros de lot et/ou de série doit avoir lieu.

Pour définir des modèles d'enregistrement des numéros de lot et de série, procédez comme suit :

1. Dans la session Modèles enregistrement lots et n° série (whwmd4102m000), saisissez un code d'identification et une description pour le modèle d'enregistrement de numéros de lot et de série.
2. Mettez en évidence le code d'identification et la description que vous avez saisi à l'étape précédente puis, dans le menu Vues, Références, Actions, sélectionnez **Enreg. lots et numéros de série par origine d'ordre**. La session Enreg. lots et numéros de série par origine d'ordre (whwmd4103m000) démarre alors. Le code d'identification et la description du modèle d'enregistrement mis en évidence sont affichés dans la section d'en-tête.
3. Dans la session Enreg. lots et numéros de série par origine d'ordre (whwmd4103m000), cliquez sur .
4. Dans le champ **Origine de l'ordre**, sélectionnez l'origine des ordres pour laquelle l'enregistrement des numéros de lot et/ou de série doit avoir lieu.
5. Dans le champ **Type de transaction**, sélectionnez le type de transaction de stock pour lequel l'enregistrement des numéros de lot et/ou de série doit avoir lieu.
6. Cochez la case **Enregistrement du lot** si l'enregistrement des lots doit avoir lieu pour l'origine d'ordre et le type de transaction sélectionnés.
7. Cochez la case **Enregistrement de la série** si l'enregistrement des numéros de série doit avoir lieu pour l'origine d'ordre et le type de transaction sélectionnés.
8. Enregistrez les paramètres définis aux étapes précédentes.

9. Le cas échéant, répétez ces étapes pour indiquer d'autres combinaisons d'origine des ordres et de type de transaction pour lesquelles l'enregistrement des numéros de lot et/ou de série doit avoir lieu.

Important

Vous pouvez également utiliser des modèles d'enregistrement des numéros de lot et de série pour exclure les origines des ordres et les types de transaction de l'enregistrement des numéros de lot et/ou de série. Si un paramètre général d'enregistrement des numéros de lot et/ou de série est défini dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000) et que vous ne souhaitez pas procéder à cet enregistrement pour une origine des ordres et un type de transaction particuliers, sélectionnez l'origine et le type de transaction comme indiqué aux étapes 4 et 5 et désélectionnez les cases à cocher **Enregistrement du lot** et/ou **Enregistrement de la série**.

Annexe A

Glossaire



A

activité

Etape d'une procédure magasin. Une activité correspond à une session de l'application Magasin. Par exemple, l'activité d'entrée en stock Génération de la proposition d'entrée en stock est effectuée par le biais de la session Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000).

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

procédure magasin

Procédure de gestion des ordres magasin et des unités de manutention. Une procédure magasin comprend les diverses étapes, également appelées activités, par lesquelles doit passer un ordre magasin ou une unité de manutention pour pouvoir faire l'objet d'une réception, d'un stockage, d'un contrôle qualité ou d'une sortie. Une procédure magasin est liée à un type d'ordre magasin qui est lui-même réservé à des ordres magasin.

type d'ordre magasin

Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre.

type de transaction de stock

Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock.

Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants :

- **Sortie**
D'un magasin vers une entité autre que magasin.
- **Réception**
D'une entité autre que magasin vers un magasin.
- **Transfert**
D'un magasin à un autre.
- **Transfert d'en-cours**
D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre.

unité de manutention

Unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Unité de manutention qui peut contenir des articles. Une unité de manutention possède une structure d'emballages servant à emballer des articles, ou fait partie d'une structure de ce type.

Une unité de manutention comprend les attributs suivants :

- Code d'identification
- Emballage (facultatif)
- Quantité d'emballages (facultatif)

Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé à l'aide de cette unité. L'emballage désigne le type de conteneur qui compose l'unité de manutention. Par exemple, en définissant un emballage tel que Caisse en bois pour une unité de manutention, vous indiquez que cette unité est une caisse en bois.

Voir : hiérarchie d'emballage

Index

activité, 15, 29, 43

Activité

automatique ou manuel, 9

procédure, 9

Procédure magasin, 9

activités, 16, 20, 22, 26, 31, 31, 34, 37, 39

Activités

performances, 11

contrôle qualité, 20

Définir

procédures magasin, 9

définition de types d'ordre magasin, 13

Enregistrement, 41

entrée en stock, 7

expédition, 26

Lot, 41

menu approprié, 43

Modèle, 41

Modèle d'enregistrement

numéro de lot et de série, 41

Numéro de série, 41

procédure, 11, 15, 20, 22, 26, 31, 31, 34, 37, 39

Procédure

activité, 9

procédure de réception, 16

procédure magasin, 11, 29, 31, 31, 34, 37, 39, 43

Procédure magasin

activité, 9

définir, 10

performances, 11

Procédures magasin

définir, 9

sortie de stock, 7, 22

type d'ordre magasin, 13, 43

type de transaction de stock, 44

unité de manutention, 7, 44
