



# Infor LN Guida utente

## Conformità commercio globale

---

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

## Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

## Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Informazioni sulla pubblicazione

---

<b>Codice documento</b>	comgtcug (Ugtcug)
-------------------------	-------------------

---

<b>Rilascio</b>	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

---

<b>Data di pubblicazione</b>	9 agosto 2022
------------------------------	---------------

---

---

# Sommario

## Informazioni sul documento

<b>Capitolo 1 Introduzione.....</b>	<b>7</b>
<b>Capitolo 2 Verifica di conformità.....</b>	<b>9</b>
Verifica di conformità esportazione.....	9
Verifica di conformità esportazione interna.....	10
Verifica di conformità esportazione interna.....	10
Verifica di conformità importazione.....	10
Verifica di conformità importazione interna.....	11
Verifica di conformità importazione interna.....	11
Risultati delle verifica di conformità.....	11
Approvazione risultati verifica di conformità.....	12
Sovrascrittura o eliminazione risultati verifica di conformità.....	12
Eliminazione dei risultati della verifica di conformità.....	13
<b>Capitolo 3 Licenze GTC.....</b>	<b>15</b>
Panoramica licenze di esportazione.....	15
Verifica Licenze di esportazione.....	18
Consumi licenze di esportazione.....	20
Eliminazione delle licenze di conformità esportazione.....	20
Panoramica licenze di importazione.....	21
Verifica licenze di importazione.....	24
Consumi licenze di importazione.....	26
Eliminazione delle licenze di conformità importazione.....	26
<b>Capitolo 4 Processi di GTC.....</b>	<b>29</b>
Conformità esportazione per ordini di vendita.....	29
Righe ordine di vendita.....	29
Componenti.....	30
Verifica di conformità esportazione.....	30

---

---

Conformità importazione per gli ordini di acquisto.....	31
Righe di ordine di acquisto.....	32
Componenti.....	32
Verifica di conformità importazione.....	33
Conformità commercio globale in Magazzino.....	33

---

---

## Informazioni sul documento

In questo manuale viene illustrata la funzionalità Conformità commercio globale utilizzata per verificare la possibilità di esportare specifici articoli in un determinato paese o consegnarli a uno specifico Business Partner.

### Prerequisiti

Benché la lettura di questo manuale non richieda una conoscenza specifica del software LN, una conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN può essere di aiuto nella comprensione.

### Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per la conformità commercio globale. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Lettere di credito*
- *Guida utente per Ordini di vendita U9845 IT*
- *Guida utente per Ordini di acquisto U9824 IT*
- *Guida utente per Flusso merci in ingresso U9788 IT*
- *Guida utente per Flusso merci in uscita U9794 IT*

### Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpando alcuni argomenti della Guida in linea.

Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al presente manuale.

### Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

### Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Conformità commercio globale

È possibile utilizzare la funzionalità di Conformità commercio globale per verificare se è possibile esportare articoli specifici in un determinato Paese oppure 'da o a' un determinato Business Partner.

Questa funzionalità viene utilizzata per:

- Eseguire verifiche interne, esterne o di entrambi i tipi. Le verifiche interne vengono eseguite in Infor LN, mentre le verifiche esterne vengono eseguite mediante un'applicazione esterna.
- Creare e gestire licenze export. Queste informazioni vengono utilizzate durante la verifica di conformità interna.

In caso di verifica esterna, vengono specificati i dati di conformità all'importazione e all'esportazione per ciascun articolo. I dati possono essere inviati ad un'applicazione esterna e utilizzati come input per la verifica di conformità. Se la verifica ha esito negativo, l'esportazione o importazione delle merci viene bloccata. Un utente autorizzato può tuttavia ignorare gli esiti negativi delle verifiche di conformità per i documenti, ignorando di conseguenza il blocco all'esportazione o importazione.

Per l'implementazione di questa funzionalità, vedere *Implementazione GTC (pag. 7)*.

## Implementazione GTC

Per implementare questa funzionalità:

### Istruzione 1:

La casella di controllo **Conformità commercio globale** deve essere selezionata nella scheda **Concetti (Dati logistici)** della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

### Istruzione 2:

La casella di controllo **Conformità commercio vendite** deve essere selezionata nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000).

### Istruzione 3:

La casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** deve essere selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

### Istruzione 4:

È possibile specificare ulteriori dati sulla conformità commercio globale a livello di documenti esportazione.  
È possibile stampare queste informazioni nei report Esportazione.

### Nota

Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo **Conformità commercio globale**, diventa disponibile la sessione Parametri finanziari conformità commercio globale (tcgtc9199m000), nella quale è possibile impostare la funzionalità Lettere di credito (L/C).

## Verifica di conformità esportazione

Le verifiche di conformità esportazione vengono eseguite solo per gli scenari di esportazione, ossia quando il Paese 'Destinazione spedizione' è diverso dal Paese 'Origine spedizione' relativo alla spedizione specificato in Magazzino.

Le verifiche di conformità esportazione vengono applicate per i seguenti documenti:

- Righe ordine di vendita (pre-spedizione), vedere *Conformità esportazione per ordini di vendita (pag. 29)*.
- Deliverable contratto (pre-spedizione), vedere Verifica di conformità per le esportazioni per i Deliverable di contratto.
- Righe spedizione magazzino (spedizione effettiva)

### Eccezioni per le verifiche di conformità esportazione

Le verifiche di conformità non sono applicabili per:


- Righe ordine di reso vendita e ordini di vendita fatturazione in conto deposito.
- Le spedizioni non collegate a Magazzino (ad esempio, articoli di costo o consegna diretta).

Per le spedizioni magazzino, le verifiche di conformità non sono applicabili per gli ordini con le seguenti origini:

- (Trasferimento) ordine di vendita
- (Trasferimento) programma vendite
- Manuale vendite
- Deliverable di contratto
- (Trasferimento) ordine di assistenza
- Assistenza manuale
- Ordine di assistenza postvendita
- Manuale assistenza postvendita
- (Trasferimento) progetto
- Manuale progetto
- Trasferimento

■ Manuale trasferimento

Il diagramma descrive la relazione tra la conformità commercio globale e i documenti esportazione (documenti di vendita):



## Verifica di conformità esportazione interna

### Verifica di conformità esportazione interna

Le verifiche interne sull'esportazione vengono eseguite solo per gli scenari di esportazione, ossia quando il Paese 'Destinazione spedizione' è diverso dal Paese 'Origine spedizione' relativo alla spedizione specificato in Magazzino. Tale procedura viene eseguita in base alle licenze e alle eccezioni impostate in Infor LN

La verifica di conformità esportazione interna viene attivata solo se sono selezionate la casella di controllo **Conformità commercio vendite** nella scheda **Generale** e la casella di controllo **Verifica interna** nella scheda **Conformità esportazione** della sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). È inoltre necessario inserire le informazioni richieste nei campi **Gruppo numeri per licenze** e **Serie per licenze**.

## Verifica di conformità importazione

Le verifiche di conformità importazione vengono eseguite soltanto per gli scenari di importazione, ossia quando il Paese 'Origine spedizione' è diverso dal Paese 'Destinazione spedizione' relativo al ricevimento specificato in Magazzino.

L'opzione Simulazione verifiche conformità commercio acquisti (tcgtc1200m100) può essere utilizzata anche in assenza di attività pianificate per la verifica di conformità importazione. La verifica si basa su valori specificati in modo che l'utente possa eseguire verifiche di conformità interna.

Le verifiche di conformità importazione vengono applicate per i seguenti documenti:

- Righe ordini di acquisto (prima del ricevimento)
- Righe di ricevimento in magazzino (ricevimento effettivo)
- Preavvisi di spedizione, se applicabili (un preavviso di spedizione viene ricevuto prima che la spedizione e la verifica di conformità vengano eseguite per il record).

### Eccezioni per la verifica di conformità importazione

Le verifiche di conformità non sono applicabili per:

- Righe ordine di reso acquisto e ordini di acquisto pagamento scorte in conto deposito.
- Ricevimenti non collegati a Magazzino (per esempio, articoli di costo o consegna diretta).
- Ricevimenti reso di vendita.

Per i ricevimenti di magazzino, le verifiche di conformità sono applicabili a tutte le origini.

## Verifica di conformità importazione interna

### Verifica di conformità importazione interna

La verifica importazione interna viene eseguita solo per gli scenari di importazione basati sulle licenze e le eccezioni impostate in Infor LN.

La verifica di conformità importazione interna viene attivata soltanto se sono selezionate la casella di controllo **Conformità commercio acquisti** nella scheda **Generale** e la casella di controllo **Verifica interna** nella scheda **Conformità importazione** della sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). È inoltre necessario inserire le informazioni richieste nei campi **Gruppo numeri per licenze** e **Serie per licenze**.

La serie di Licenze viene utilizzata per creare nuovi numeri di licenze importazione da registrare, che serviranno alla registrazione di una licenza separata per un articolo specifico e altri attributi.

## Risultati delle verifica di conformità

Quando viene effettuata una verifica di conformità documento, i risultati vengono visualizzati nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000).

Se nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000) è selezionata la casella di controllo **Registra storico**, viene registrato un record storico del risultato della verifica nella sessione Storico risultati verifica conformità documento (tcgtc1560m000).

### Nota

- Non è possibile specificare, gestire o eliminare manualmente i risultati della verifica di conformità. È invece possibile aggiungere ulteriori dati, utilizzando le note che vengono collegate ai risultati.
- Se una verifica di conformità ha esito negativo, non è possibile proseguire nella procedura relativa al documento. Quando la verifica di conformità ha avuto esito negativo, viene bloccata la riga ordine per le righe ordine di vendita e ordine di acquisto. Inoltre, non è possibile confermare le spedizioni e i ricevimenti. Quando la verifica di conformità ha esito positivo, è possibile continuare la procedura riga ordine e confermare la spedizione o il ricevimento.

## Approvazione risultati verifica di conformità

L'elaborazione di una verifica di conformità con esito positivo per le righe di spedizione dà origine a una riga di spedizione confermata. L'utente può controllare la conferma delle righe di spedizione tramite il campo **Approvazione risultato verifica di conformità vendite** della sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000).

Se il campo **Approvazione risultato verifica di conformità vendite** è impostato su:

- **Sì**, Infor LN non conferma le righe di spedizione nemmeno dopo l'esito positivo di una verifica di conformità. È necessario approvare manualmente le righe tramite la sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000).
- **Sì** ed esiste un'eccezione, è necessario approvare la verifica manualmente.
- **No**, Infor LN approva l'elaborazione della verifica di conformità.
- **Mediante Eccezioni**, viene effettuata una ricerca nella sessione Eccezioni documento esportazione (tcgtc0130m000) per individuare un'eccezione valida. Se non sono disponibili eccezioni Infor LN approva la verifica di conformità con esito positivo.

### Nota

Per approvare i risultati positivi della conformità spedizione è inoltre possibile implementare un flusso di lavoro.

## Sovrascrittura o eliminazione risultati verifica di conformità

Gli utenti autorizzati possono sovrascrivere una verifica di conformità con esito negativo ed elaborare con successo la verifica. Quando la verifica di conformità ha esito negativo, l'utente può ancora confermare una riga spedizione o inviare una riga ordine bloccata sovrascrivendo la verifica di conformità con esito negativo.

Per sovrascrivere il risultato di una verifica di conformità effettuare le seguenti operazioni:

- Selezionare un record esito negativo e fare clic su **Sovrascrittura risultati verifica conformità documento** nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m400).
- È necessario specificare un codice motivo di sovrascrittura.
- Vengono salvati i dettagli dell'utente che sovrascrive l'esito negativo della verifica.

#### Nota

- L'utente non può sovrascrivere il risultato negativo di una verifica per le verifiche di conformità correlate alla riga spedizione.
- Gli utenti autorizzati possono anche annullare la sovrascrittura dell'esito negativo di una verifica mediante l'opzione **Annullamento sovrascr. risultati verifica conformità doc..** I dati relativi alla sovrascrittura vengono eliminati dal risultato della verifica di conformità e viene ripristinato lo stato del documento.

Tutte le modifiche apportate ai risultati della verifica di conformità, inclusi i dati relativi alla sovrascrittura, vengono salvati nella sessione Storico risultati verifica conformità documento (tcgtc1560m000).

Per l'eliminazione dei risultati della verifica di conformità, vedere *Eliminazione dei risultati della verifica di conformità* (pag. 13).

## Eliminazione dei risultati della verifica di conformità

Per eliminare i risultati della verifica di conformità:

### Istruzione 1:

È possibile eliminare i risultati della verifica di conformità mediante la sessione Eliminazione risultati verifica conformità documento (tcgtc1210m000).

### Istruzione 2:

È possibile eliminare i dati in base all' **Intervallo di selezione** oppure utilizzare il campo **Fino alla data** nella casella di gruppo **Impostazioni** per eliminare i dati fino a una particolare data.

### Istruzione 3:

È possibile eliminare lo storico delle licenze mediante la sessione Eliminazione storico licenze esportazione (tcgtc0270m000).

#### Nota

Non è possibile eliminare i risultati della verifica di conformità non approvati.



## Panoramica licenze di esportazione

Le licenze di esportazione contengono informazioni quali tipo di licenza, numero di licenza, codice screening e limitazioni di quantità o di valore (se applicabili). È possibile utilizzare anche la sessione Licenze di esportazione (tcgtc0120m000) per creare e gestire i dati relativi alle licenze export. È possibile definire le licenze di esportazione in vari livelli nella sessione Licenze di esportazione (tcgtc0620m200):

- Temporaneo
- Set Paesi
- Paese
- Set Business Partner
- Business Partner 'Destinazione vendita'
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
- Origine documento
- Società documento
- Documento
- Articolo

Le regole di priorità di ricerca sono basate sulle informazioni specificate nei seguenti campi:

Indirizzo 'Destinazione spedizione'	Business Partner 'Destinazione vendita'	Business Partner 'Destinazione spedizione'
Indirizzo 'Destinazione spedizione'	Business Partner 'Destinazione spedizione'	
Indirizzo 'Destinazione spedizione'	Business Partner 'Destinazione vendita'	
Indirizzo 'Destinazione spedizione'		
Paese	Business Partner 'Destinazione vendita'	Business Partner 'Destinazione spedizione'
Paese	Business Partner 'Destinazione spedizione'	
Paese	Business Partner 'Destinazione vendita'	
Set Paesi	Business Partner 'Destinazione vendita'	Business Partner 'Destinazione spedizione'
Set Paesi	Business Partner 'Destinazione spedizione'	
Set Paesi	Business Partner 'Destinazione vendita'	
Business Partner 'Destinazione vendita'	Business Partner 'Destinazione spedizione'	
Business Partner 'Destinazione spedizione'		
Business Partner 'Destinazione vendita'		
Paese	Set Business Partner	
Set Paesi	Set Business Partner	

---

Set Business Partner

---

Paese

---

Set Paesi

---

La priorità di ricerca basata su Business Partner, Indirizzo e Paesi:

- Quando viene specificato un set di Paesi o di Business Partner, vengono verificati tutti i set in cui sono disponibili il Paese o il Business Partner. È possibile collegare un Paese e un Business Partner a più set di Paesi e di Business Partner rispettivamente.
- Quando il BP 'Destinazione vendita' è diverso dal BP 'Destinazione spedizione' è possibile collegare entrambi a set di Business Partner diversi. Di conseguenza, vengono cercati innanzitutto i set dei BP 'Destinazione spedizione' e successivamente i set dei BP 'Destinazione vendita'. Il set di BP 'Destinazione spedizione' ha quindi priorità più elevata rispetto al set di BP 'Destinazione vendita'. Lo stesso vale per il BP 'Origine vendita' e per il BP 'Origine spedizione'.

#### Nota

- È possibile specificare ulteriori informazioni in merito alle licenze o alle modifiche delle licenze utilizzando l'opzione **Note** nella sessione Licenze di esportazione (tcgtc0120m000), collegate alla licenza di esportazione.
- Dalle verifiche di conformità è possibile escludere alcuni documenti, quali ad esempio uno specifico Paese o un determinato Business Partner.

Per le regole di priorità o logica di ricerca delle licenze, vedere *Ricerca regole di priorità o logica per le licenze (pag. 17)*.

## Ricerca regole di priorità o logica per le licenze

Infor LN individua una licenza valida applicabile al documento, utilizzando la logica di ricerca illustrata di seguito:

### Istruzione 1:

Una licenza con almeno uno di questi campi specificati: **Indirizzo 'Destinazione spedizione'**, **Paese**, **Business Partner 'Destinazione vendita'** e **Articolo**.

### Istruzione 2:

Viene creato un documento specifico con i dati relativi all'Origine e alla Società documento. È possibile specificare i dati soltanto in combinazione con il campo **Documento**.

### Istruzione 3:

Viene specificato solo il documento e alla licenza di esportazione collegata viene assegnata la massima priorità.

## Verifica Licenze di esportazione

Infor LN esegue una verifica delle licenze di esportazione per un documento. La ricerca è effettuata in base a una logica specifica per le licenze di esportazione collegate a un documento.

Se per il documento non sono state specificate eccezioni nella sessione Eccezioni documento esportazione (tcgtc0130m000), la ricerca si basa su **Tipo di documento**, **Paese**, **Business Partner 'Destinazione vendita'**, **Business Partner 'Destinazione spedizione'**, **Tipo ordine di vendita** e data di ricerca:

- Il valore specificato nel campo dell'indirizzo 'Destinazione spedizione' viene utilizzato come Paese.
- Per le righe ordine, la data di consegna pianificata viene utilizzata come data di ricerca.
- Per le righe di spedizione viene utilizzata la data corrente come data di ricerca.

### Nota

- Quando è presente un'eccezione esportazione, la ricerca della licenza di esportazione e la ricerca interna non vengono eseguite.
- Quando una licenza non viene individuata, non è possibile effettuare una ricerca interna in quanto non sono disponibili i dati validi. Nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) viene registrato l'esito negativo di una verifica di conformità con il codice motivo del risultato.

Per informazioni sui tipi di verifica e gli esiti negativi delle verifiche di conformità, vedere

- *Tipi di verifiche (pag. 18)*
- *Esito negativo della verifica di conformità (pag. 19)*

## Tipi di verifiche

Se viene individuata una licenza di esportazione, vengono effettuati due tipi di ricerche.

La verifica della quantità eseguita:

- Per una riga ordine di vendita viene utilizzata la quantità ordinata convertita in unità di misura scorte.
- Per un riga di spedizione viene utilizzata la quantità da spedire (in unità di misura scorte).

La verifica del valore eseguita:

- Per una riga ordine di vendita viene utilizzata la formula (importo netto della riga ordine - importo di sconto ordine - importo ordine di vendita).
- Per una riga ordine, il valore corrisponde al valore della quantità da spedire. Questo valore si basa sul prezzo commerciale nell'ordine di vendita, nella riga consegna programma o in entrambe. Il prezzo corretto del materiale viene specificato anche nella riga di spedizione.
- Gli importi vengono convertiti nella valuta della licenza utilizzando i tassi di cambio interni.
- Per le righe spedizione con origine diversa da Ordine di vendita o Programma vendite, è necessario determinare il valore della quantità da spedire in base al prezzo commerciale dell'articolo. In alternativa è possibile utilizzare il valore agli effetti doganali, se applicabile.
- Quando la casella di controllo **Quantità limitata** è selezionata nella sessione Licenze di esportazione (tcgtc0120m000), viene effettuata una verifica per accertare che sia possibile spedire il valore della riga spedizione in base al **Valore riga spedizione limitato**. Per questa verifica è necessario determinare il valore della riga di spedizione.

### Nota

Se il valore della riga di spedizione è maggiore del **Valore riga spedizione limitato** della licenza, la verifica di conformità ha esito negativo. Nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1610m000) viene registrato l'esito negativo di una verifica di conformità e il **Codice motivo esito negativo** è impostato su **Problema operativo**.

## Esito negativo della verifica di conformità

Viene registrato un esito negativo della verifica in assenza delle seguenti informazioni:

- Se non viene specificato il valore del campo **Numero di licenza**, la verifica di conformità ha esito negativo. *Eccezione: Quando il **Codice screening** è impostato su **Nessuna licenza richiesta** non è necessario specificare il Numero di licenza.*
- Se non vengono specificati i dati della licenza, viene registrato l'esito negativo di una verifica di conformità con il **Codice motivo esito negativo** impostato su **Dati principali mancanti**.
- Quando la casella di controllo **Per quantità limitata** o **Quantità limitata** della sessione Licenze di esportazione (tcgtc0120m000) è selezionata, viene effettuata una verifica per accertare che sia possibile spedire la quantità o il valore del documento. Se la quantità o il valore rimanenti nella licenza di esportazione individuata sono inferiori alla quantità o al valore del documento, la verifica di conformità ha esito negativo. L'esito negativo di una verifica di conformità viene registrato con il **Codice motivo esito negativo** impostato su **Problema operativo** nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000).

### Nota

Viene effettuata anche una ricerca per convalidare la disponibilità dei Dati conformità per l'articolo e il Paese del documento. Nel caso in cui i dati dell'articolo non siano disponibili, l'esito negativo di una verifica di conformità viene registrato con il **Codice motivo esito negativo** impostato su **Dati conformità articolo mancanti** nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000).

## Consumi licenze di esportazione

Quando viene implementata la verifica di conformità interna vengono specificati i consumi per le licenze di esportazione. Questo vale soltanto quando nella sessione Licenze di esportazione (tcgtc0120m000) la casella di controllo **Per quantità limitata** o **Per valore limitato** relativa alla licenza di esportazione è selezionata. Durante la conferma della spedizione viene generata una riga consumi nella sessione Consumi licenze di esportazione (tcgtc1520m000). La quantità spedita viene specificata nell'unità di misura scorte dell'articolo quando la Quantità limitata è applicabile. Quando è applicabile il Valore limitato, l'importo della spedizione viene convertito nella valuta della licenza (con tassi di cambio interni) e viene salvato come consumo. Il valore è l'importo esentasse, privo di costi aggiuntivi o logistici.

Per le righe ordine di vendita per le quali non viene richiesto il pagamento, è necessario utilizzare il valore doganale al posto del prezzo della riga ordine. Quando vengono modificati il prezzo e gli sconti di una riga consegna, l'importo modificato corrispondente non viene visualizzato come parte dei consumi licenze.

Inoltre, quando viene confermato il ricevimento per una riga ordine reso vendita collegata a una spedizione, non è necessario sottrarre la quantità o il valore dalla quantità o dal valore consumati della licenza di esportazione correlata.

I consumi licenze di esportazione vengono registrati nelle sessioni dello storico soltanto se la casella di controllo **Registra storico** nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000) è selezionata.

## Eliminazione delle licenze di conformità esportazione

È possibile eliminare le licenze di conformità mediante l'opzione standard **Eliminazione risultati verifica conformità documento**.

### Nota

Non è possibile eliminare le licenze se nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) è specificato l' **ID licenza**.

Quando viene eliminata una licenza e la data di scadenza è successiva alla data corrente, viene visualizzato il messaggio 'L'ID licenza xy non è ancora scaduto. Continuare?'

Eliminazione dello storico licenze di conformità esportazione:

È possibile eliminare lo storico delle licenze mediante la sessione Eliminazione storico licenze esportazione (tcgtc0270m000). È possibile eliminare i dati in base all' **Intervallo di selezione di ID licenza**. Opzionalmente è possibile utilizzare il campo **Fino alla data** nella casella di gruppo **Impostazioni** per eliminare i dati fino alla data specificata. Viene eliminato lo storico delle licenze con data di transazione uguale o precedente a questa data.

## Panoramica licenze di importazione

Le licenze di importazione contengono informazioni quali tipo di licenza, numero di licenza, codice screening e limitazioni di quantità o di valore (se applicabili). È possibile utilizzare la sessione Licenze di importazione (tcgtc0120m100) per creare e gestire i dati relativi alle licenze import. È possibile definire le licenze di importazione in vari livelli nella sessione Licenze di importazione (tcgtc0620m100):

- Set Paesi
- Paese
- Set Business Partner
- Business Partner 'Origine vendita'
- Business Partner 'Origine spedizione'
- Indirizzo 'Origine spedizione'
- Origine documento
- Società documento
- Documento
- Articolo

Le regole di priorità di ricerca sono basate sulle informazioni specificate nei seguenti campi:

Indirizzo 'Origine spedizione'	Business Partner 'Origine vendita'	Business Partner 'Origine spedizione'
Indirizzo 'Origine spedizione'	Business Partner 'Origine spedizione'	
Indirizzo 'Origine spedizione'	Business Partner 'Origine vendita'	
Indirizzo 'Origine spedizione'		
Paese	Business Partner 'Origine vendita'	Business Partner 'Origine spedizione'
Paese	Business Partner 'Origine spedizione'	
Paese	Business Partner 'Origine vendita'	
Set Paesi	Business Partner 'Origine vendita'	Business Partner 'Origine spedizione'
Set Paesi	Business Partner 'Destinazione spedizione'	
Set Paesi	Business Partner 'Origine vendita'	
Business Partner 'Origine vendita'	Business Partner 'Origine spedizione'	
Business Partner 'Origine spedizione'		
Business Partner 'Origine vendita'		
Paese	Set Business Partner	
Set Paesi	Set Business Partner	

---

Set Business Partner

---

Paese

---

Set Paesi

---

La priorità di ricerca basata su Business Partner, Indirizzo e Paesi:

- Quando viene specificato un set di Paesi o di Business Partner, vengono verificati tutti i set in cui sono disponibili il Paese o il Business Partner. È possibile collegare un Paese e un Business Partner a più set di Paesi e di Business Partner rispettivamente.
- Quando il BP 'Origine vendita' è diverso dal BP 'Origine spedizione' è possibile collegare entrambi a set di Business Partner diversi. Di conseguenza, vengono cercati innanzitutto i set dei BP 'Origine spedizione' e successivamente i set dei BP 'Origine vendita'. Il set di BP 'Origine spedizione' ha quindi priorità più elevata rispetto al set di BP 'Origine vendita'.

#### Nota

- È possibile specificare ulteriori informazioni in merito alle licenze o alle modifiche delle licenze utilizzando l'opzione **Note** nella sessione Licenze di importazione (tcgtc0120m100), collegate alla licenza di importazione.
- Dalle verifiche di conformità è possibile escludere alcuni documenti, quali ad esempio uno specifico Paese o un determinato Business Partner.

Per le regole di priorità o logica di ricerca delle licenze, vedere *Ricerca regole di priorità o logica per le licenze* (pag. 23).

## Ricerca regole di priorità o logica per le licenze

Infor LN individua una licenza valida applicabile al documento, utilizzando la logica di ricerca illustrata di seguito:

### Istruzione 1:

Licenza con almeno uno di questi campi specificati: **Indirizzo 'Origine spedizione'**, **Paese**, **Business Partner 'Origine vendita'** o **Articolo**.

### Istruzione 2:

Licenza con numero parte produttore (MPN) specificato. Di conseguenza, alla licenza di importazione con numero parte produttore specificato viene assegnata la massima priorità.

**Istruzione 3:**

Viene creato un documento specifico con i dati relativi all'Origine e alla Società documento. È possibile specificare i dati soltanto in combinazione con il campo **Documento**.

**Istruzione 4:**

Viene specificato solo il documento e alla licenza di importazione collegata viene assegnata la massima priorità.

## Verifica licenze di importazione

Infor LN effettua la ricerca in base a una logica specifica per le licenze di importazione collegate a un documento.

Se per il documento non sono state specificate eccezioni nella sessione Eccezioni documento importazione (tcgtc0130m100), la ricerca si basa su **Tipo di documento**, **Paese**, **Business Partner 'Origine vendita'**, **Business Partner 'Origine spedizione'**, **Tipo ordine di acquisto** e data di ricerca.

- Il valore specificato nel campo dell'indirizzo 'Origine spedizione' viene utilizzato come Paese.
- Per le righe ordine, la data di ricevimento pianificata viene utilizzata come Data di ricerca.
- Per le righe di ricevimento viene utilizzata la data corrente come Data di ricerca.
- Preavvisi di spedizione, se applicabili (un preavviso di spedizione viene ricevuto prima che la spedizione e la verifica di conformità vengano eseguite per il record).

**Nota**

- Quando è presente un'eccezione importazione, la ricerca della licenza di importazione e la ricerca interna non vengono eseguite.
- Quando una licenza non viene individuata, non è possibile effettuare una ricerca interna in quanto non sono disponibili i dati validi. Nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) viene registrato l'esito negativo di una verifica di conformità con il codice motivo del risultato. L'ID della licenza è vuoto nel record del risultato.

Per informazioni sui tipi di verifica e gli esiti negativi delle verifiche di conformità, vedere

- *Tipi di verifiche (pag. 24)*
- *Esito negativo della verifica di conformità (pag. 25)*

## Tipi di verifiche

Se viene individuata una licenza di importazione, vengono effettuati due tipi di verifiche:

## Nota

Queste verifiche vengono eseguite solo quando sono selezionate le opzioni **Per quantità limitata** e **Per valore limitato** sulla licenza utilizzata.

La verifica della quantità eseguita:

- Per la riga di ordine acquisto, viene utilizzata la quantità ordinata, convertita in un'unità di misura scorte.
- Per la riga di ricevimento, viene utilizzata la quantità da ricevere (nell'unità di misura scorte).
- Preavvisi di spedizione, se applicabili (un preavviso di spedizione viene ricevuto prima che la spedizione e la verifica di conformità vengano eseguite per il record).

La verifica del valore eseguita:

- Per una riga ordine di acquisto viene utilizzato il calcolo (importo netto della riga ordine - importo di sconto ordine) illustrato di seguito.
- Per la riga di ricevimento, il valore è uguale a quello della quantità che deve essere ricevuta. Questo valore si basa sul prezzo commerciale nell'ordine di acquisto, nella riga consegna programma o in entrambe. Il prezzo corretto del materiale viene specificato anche nella riga ricevimento.
- Gli importi vengono convertiti nella valuta della licenza utilizzando i tassi di cambio interni.
- Per le righe ricevimento con origine diversa da Ordine di acquisto o Programma acquisti, è necessario determinare il valore della quantità da ricevere in base al prezzo commerciale dell'articolo. In alternativa è possibile utilizzare il valore agli effetti doganali, se applicabile.

## Esito negativo della verifica di conformità

Se non vengono specificate tutte le informazioni pertinenti, la verifica di conformità ha esito negativo:

- Se non viene specificato il valore del campo **Numero di licenza**, la verifica di conformità ha esito negativo. *Eccezione: Quando il **Codice screening** è impostato su **Nessuna licenza richiesta** non è necessario specificare il Numero di licenza.*
- Se non vengono specificati i dati della licenza, viene registrato l'esito negativo di una verifica di conformità con il **Codice motivo esito negativo** impostato su **Dati principali mancanti**.
- Quando la casella di controllo **Per quantità limitata** o **Per valore limitato** della sessione Licenze di importazione (tcgtc0120m100) è selezionata, viene effettuata una verifica per accertare che sia possibile convalidare la quantità o il valore del documento. Se la quantità o il valore rimanenti specificati per la licenza di importazione individuata sono inferiori alla quantità o al valore del documento, la verifica di conformità ha esito negativo. L'esito negativo di una verifica di conformità viene registrato con il **Codice motivo esito negativo** impostato su **Problema operativo**.

## Nota

Viene effettuata anche una ricerca per convalidare la disponibilità dei Dati conformità per l'articolo e il Paese del documento. Nel caso in cui i dati dell'articolo non siano disponibili, l'esito negativo di una

verifica di conformità viene registrato con il **Codice motivo esito negativo** impostato su **Dati conformità articolo mancanti**.

## Consumi licenze di importazione

Con l'implementazione della verifica di conformità importazione interna, vengono specificati i consumi per le licenze di importazione. Questo vale soltanto quando nella sessione Licenze di importazione (tcgtc0120m100) la casella di controllo **Per quantità limitata** o **Per valore limitato** relativa alla licenza di importazione è selezionata. Durante la conferma del ricevimento viene generata una riga consumi nella sessione Consumi licenze di importazione (tcgtc1520m100). La quantità ricevuta viene specificata nell'unità di misura scorte dell'articolo quando la Quantità limitata è applicabile. Quando è applicabile il Valore limitato, l'importo del ricevimento viene convertito nella valuta della licenza (con tassi di cambio interni) e viene salvato come consumo. Il valore è l'importo esentasse, privo di costi aggiuntivi o logistici.

Per le righe ordine di acquisto per le quali non viene richiesto il pagamento, è necessario utilizzare il prezzo commerciale (uguale a zero). Quando vengono modificati il prezzo e gli sconti di una riga consegna, l'importo modificato corrispondente non viene visualizzato come parte dei consumi licenze.

Inoltre, quando viene confermata la spedizione per una riga ordine reso acquisto collegata a una spedizione, non è necessario sottrarre la quantità o il valore dalla quantità o dal valore consumati della licenza di importazione correlata.

I consumi licenze di importazione vengono registrati nelle sessioni dello storico soltanto se la casella di controllo **Registra storico** nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000) è selezionata.

## Eliminazione delle licenze di conformità importazione

È possibile eliminare le licenze di conformità mediante l'opzione standard **Eliminazione risultati verifica conformità documento**.

### Nota

Non è possibile eliminare le licenze se nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) è specificato l' **ID licenza**.

Quando viene eliminata una licenza e la data di scadenza è successiva alla data corrente, viene visualizzato il messaggio 'L'ID licenza xy non è ancora scaduto. Continuare?'

Eliminazione storico licenze di conformità importazione:

È possibile eliminare lo storico delle licenze mediante la sessione Eliminazione storico licenze di importazione (tcgtc0270m100). È possibile eliminare i dati in base all' **Intervallo di selezione di ID licenza**. Opzionalmente è possibile utilizzare il campo **Fino alla data** nella casella di gruppo **Impostazioni**

per eliminare i dati fino alla data specificata. Viene eliminato lo storico delle licenze con data di transazione uguale o precedente a questa data.



## Conformità esportazione per ordini di vendita

Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo **Conformità commercio globale** e nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000) è selezionata la casella di controllo **Conformità commercio vendite**, è possibile impostare le informazioni di un articolo per cui è applicabile la conformità dell'esportazione.

Quando un articolo è soggetto alla conformità commercio globale, vengono eseguite verifiche interne per accertare che le informazioni relative alla conformità esportazione siano valide e le licenze richieste siano disponibili. Tale operazione viene effettuata durante l'inserimento della riga ordine di vendita, l'attivazione del deliverable di contratto, il blocco della spedizione o la conferma.

Quando una riga ordine di vendita è stata verificata per la conformità esportazione, vengono registrati i dati relativi all'esito positivo o negativo della verifica. Se la verifica di conformità esportazione ha esito negativo, la riga ordine di vendita viene bloccata.

È possibile specificare le eccezioni documenti per consentire l'esclusione dei documenti dalle verifiche di conformità esportazione. Ad esempio, è possibile specificare le eccezioni in base al Business Partner, al Paese e al tipo di documento.

## Righe ordine di vendita

Quando viene specificata una riga ordine di vendita nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900), viene eseguita una verifica di conformità esportazione se si applicano le seguenti condizioni:

- La casella di controllo **Verifica interna** è selezionata nella scheda **Conformità esportazione** della sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000)
- Il tipo di ordine non viene utilizzato per la restituzione delle scorte, la fatturazione retroattiva o la fatturazione merci in conto deposito
- Viene specificato il magazzino
- La quantità ordinata o l'importo dell'ordine sono superiori a zero
- La casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** relativa all'articolo è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000)

- Il Paese dell'indirizzo 'Destinazione spedizione' è diverso dal Paese dell'indirizzo 'Origine spedizione'

Se queste condizioni sono soddisfatte e non viene rilevata alcuna eccezione nella sessione Eccezioni documento esportazione (tcgtc0130m000), viene eseguita una verifica di conformità interna per la riga ordine di vendita. Per questa verifica interna l'applicazione controlla la disponibilità e la validità di una licenza di esportazione nella sessione Licenze di esportazione (tcgtc0120m000), nonché la disponibilità e la validità dei dati di conformità dell'esportazione per la combinazione Articolo/Paese 'Destinazione spedizione' nella sessione Dati conformità vendite articoli (tcgtc0110m000).

I limiti di quantità o di valore vengono verificati se nella sessione Licenze di esportazione (tcgtc0120m000) è selezionata la casella di controllo **Per quantità limitata** o **Per valore limitato** relativa alla licenza di esportazione. A questo scopo vengono utilizzate la quantità ordinata della riga ordine di vendita nell'unità di misura scorte e la riga ordine netto nella valuta dell'ordine. Durante la fase di conferma della spedizione, i consumi relativi alla licenza di esportazione vengono registrati nella sessione Consumi licenze di esportazione (tcgtc1520m000).

#### Nota

Se alla riga ordine di vendita si applica la conformità commercio globale, la casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** relativa alla riga è selezionata.

## Componenti

Se il campo **Gestione componenti** è impostato su **Distinta base vendite** o **Righe componente** nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), i componenti vengono collegati alla riga ordine di vendita. La verifica di conformità relativa all'esportazione viene eseguita soltanto per i componenti spediti e non per l'articolo principale. Di conseguenza, i risultati della verifica di conformità vengono registrati per riga componente.

Tali righe vengono bloccate se un componente non supera la verifica di conformità:

- **Distinta base vendite**  
La riga dell'ordine è bloccata. È possibile che diversi componenti non superino la verifica, ma nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000) viene generato soltanto un record di blocco riga ordine di vendita. Non è possibile sbloccare la riga ordine prima di aver rimosso tutti gli esiti negativi per le righe componente.
- **Righe componente**  
Al posto della riga ordine, nella sessione Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000) viene bloccata la riga componente ordine.

## Verifica di conformità esportazione

La verifica di conformità può avere un esito positivo o negativo, che è possibile visualizzare nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000).

In caso di esito positivo, la riga (componente) ordine di vendita viene salvata ed è possibile avviare la procedura dell'ordine. Il risultato della verifica di conformità viene approvato automaticamente.

In caso di esito negativo, la riga viene salvata e impostata su Bloccato. Di conseguenza, la casella di controllo **Bloccato** relativa alla riga viene selezionata e la riga viene visualizzata nella sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000) con il **Motivo blocco** recuperato dal campo **Motivo di blocco predefinito - Controllo conformità commercio globale** della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Non è possibile utilizzare la sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000) per inviare le righe se la categoria del motivo di blocco è impostata su **Verifica di conformità**. Per sbloccare la riga è necessario aggiornare i dati richiesti ed eseguire nuovamente la verifica di conformità dell'esportazione, oppure una persona autorizzata può rimuovere manualmente il blocco dell'esportazione mediante le sessioni Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) o Sovr. risultati verifica conform. - Pannello di controllo (tcgtc1610m100).

### Nota

Nel menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni di diverse sessioni di vendita è possibile utilizzare i seguenti comandi:

- **Informazioni su conformità esportazione** per visualizzare e gestire le informazioni relative al commercio globale per i documenti di vendita nella sessione Informazioni documento conformità commercio globale (tcgtc1100m000).
- **Verifica conformità documento** per forzare l'esecuzione della verifica della conformità di esportazione

## Conformità importazione per gli ordini di acquisto

Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo **Conformità commercio globale** e nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000) è selezionata la casella di controllo **Conformità commercio acquisti**, è possibile impostare le informazioni di un articolo per cui è applicabile la conformità importazione.

Quando un articolo è soggetto alla conformità commercio globale, vengono eseguite verifiche interne per accertare che le informazioni relative alla conformità importazione siano valide e le licenze richieste siano disponibili. Questa verifica viene fatta durante l'inserimento della riga ordine acquisto, la programmazione della riga di preavviso di spedizione e la conferma della riga di ricevimento magazzino.

Quando una riga ordine di acquisto è stata verificata per la conformità importazione, vengono registrati i dati relativi all'esito positivo o negativo della verifica. Se la verifica di conformità importazione ha esito negativo, la riga ordine di acquisto viene bloccata.

È possibile specificare delle eccezioni per consentire l'esclusione di documenti dalle verifiche di conformità importazione. Ad esempio, è possibile specificare le eccezioni in base al Business Partner, al Paese e al tipo di documento.

## Righe di ordine di acquisto

Quando viene specificata una riga di ordine di acquisto nella sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900), viene eseguita una verifica di conformità importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Nella scheda **Conformità importazione** della sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000) è selezionata casella di controllo **Verifica interna**
- Il tipo di ordine non viene utilizzato per la restituzione delle scorte, la restituzione di merci rifiutate o il pagamento merci in conto deposito
- Viene specificato il magazzino
- La quantità ordinata o l'importo dell'ordine sono superiori a zero
- La casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** relativa all'articolo è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000)
- Il Paese dell'indirizzo 'Origine spedizione' è diverso dal Paese dell'indirizzo di ricevimento

Se queste condizioni sono soddisfatte e non viene rilevata alcuna eccezione nella sessione Eccezioni documento importazione (tcgtc0130m100), viene eseguita una verifica di conformità interna per la riga ordine di acquisto. Per la verifica interna, LN ricerca una licenza di importazione valida nella sessione Licenze di importazione (tcgtc0120m100). Nella sessione Dati conformità acquisti articoli (tcgtc0110m100) viene anche verificata la disponibilità e la validità dei dati di conformità importazione per la combinazione Articolo/Paese 'Origine spedizione'

I limiti di quantità o di valore vengono verificati se nella sessione Licenze di importazione (tcgtc0120m100) è selezionata la casella di controllo **Per quantità limitata** o **Per valore limitato** relativa alla licenza di importazione. Per verificare i limiti di quantità o di valore vengono utilizzate la quantità ordinata della riga ordine di acquisto nell'unità di misura scorte e l'importo netto della riga ordine nella valuta dell'ordine. Durante la fase di conferma ricevimento, i consumi licenza di importazione vengono registrati nella sessione Consumi licenze di importazione (tcgtc1520m100).

### Nota

Se per l'articolo della riga ordine di acquisto è applicabile la conformità di commercio globale, la casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** è selezionata.

## Componenti

Se il campo **Gestione scorte** è impostato su **Per Componente** nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), i componenti vengono collegati alla riga ordine di acquisto. Le verifiche di conformità importazione vengono eseguite soltanto per i componenti ricevuti e non per l'articolo principale. Di conseguenza, i risultati della verifica di conformità vengono registrati per riga componente.

La riga ordine viene bloccata se un componente non supera la verifica di conformità. Nel caso in cui diversi componenti non superino la verifica, viene generato soltanto un record di blocco riga ordine di acquisto nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000). Non è possibile sbloccare la riga ordine prima di aver rimosso tutti gli esiti negativi per le righe componente.

## Verifica di conformità importazione

L'esito positivo o negativo della verifica di conformità importazione è visualizzabile nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000).

In caso di esito positivo, la riga (componente) ordine di acquisto viene salvata ed è possibile avviare la procedura dell'ordine. Il risultato della verifica di conformità viene approvato automaticamente.

In caso di esito negativo, la riga viene salvata e bloccata. Per la riga è selezionata la casella di controllo **Bloccato**. I dati della riga vengono visualizzati nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000) e il valore del campo **Motivo blocco** viene ricavato dal campo **Conformità commercio - Motivo di blocco** nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Per sbloccare la riga è necessario aggiornare i dati richiesti ed eseguire nuovamente la verifica di conformità importazione, oppure una persona autorizzata può rimuovere manualmente il blocco importazione mediante le sessioni Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000) o Sovr. risultati verifica conform. - Pannello di controllo (tcgtc1610m100).

### Nota

Nel menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni di diverse sessioni del package Approvvigionamento è presente l'opzione **Verifica conformità documento**, che consente di forzare l'esecuzione della verifica di conformità importazione.

## Conformità commercio globale in Magazzino

In Magazzino la verifica di conformità commercio globale è un passaggio facoltativo che è possibile aggiungere al flusso in ingresso o in uscita. Si tratta di un processo che consente di verificare che vengano soddisfatti specifici requisiti di importazione o esportazione.

A questo scopo, nell'ambito del flusso in ingresso questo processo effettua varie verifiche di conformità dell'importazione sui ricevimenti. Se sono utilizzati preavvisi di spedizione, le verifiche di conformità dell'importazione vengono effettuate anche su di essi.

Nell'ambito del flusso in uscita questo processo effettua varie verifiche di conformità dell'esportazione sulle righe di spedizione.

Verifica ad esempio se sono disponibili le licenze necessarie per l'esportazione dell'articolo nel Paese di destinazione o se un preavviso di spedizione soddisfa le licenze di importazione applicabili.

Se in seguito all'esecuzione di una verifica di conformità di importazione o esportazione vengono restituiti errori di convalida, è necessario correggerli prima di poter effettuare le seguenti operazioni:

- Ricevere l'ASN.
- Confermare i ricevimenti.
- Completare il processo di spedizione.

Le licenze e altri dati di conformità commercio vengono impostati mediante la funzionalità Conformità commercio globale del package Dati comuni. Le verifiche di conformità di importazione e di esportazione vengono eseguite tramite la funzionalità Conformità commercio globale del package Dati comuni.

## Conformità dell'importazione in Magazzino

Le righe ASN e di ricevimento sono soggette alle verifiche di conformità se si verificano le seguenti condizioni:

- La casella di controllo **Conformità commercio acquisti** è selezionata nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000).
- Gli indirizzi (di ricevimento) 'Origine spedizione' e 'Destinazione spedizione' si trovano in Paesi diversi.
- La casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
- L'ordine non è un ordine di reso di acquisto.
- L'ordine non è di tipo consegna diretta.
- L'articolo è di tipo diverso da:
  - **Assistenza in conto lavoro**
  - **Attrezzatura**
  - **Elenco**

Se si applicano queste condizioni, lo stato iniziale di una riga ASN o di ricevimento è impostato su **Da convalidare**.

Se non si applica una qualsiasi di queste condizioni, non sono applicabili le verifiche di conformità commerciale e lo stato della conformità è impostato su **Non applicabile**.

Il campo **Stato conformità documento** di queste sessioni mostra l'avanzamento e i risultati delle verifiche di conformità dell'importazione:

- Note di spedizione (whinh3100m000)
- Nota spedizione (whinh3600m000)
- Nota di spedizione - Righe (whinh3101m000)
- Ricevimento magazzino (whinh3512m000)
- Panoramica ricevimenti magazzino (whinh3110m000)
- Righe ricevimento (whinh3112s000)
- Righe ricevimento magazzino (whinh3512m100)
- Righe ricevimento magazzino (whinh3512m600)

## Verifica di conformità dell'importazione per righe ASN

Le verifiche di conformità relative alle righe ASN vengono eseguite quando si verificano le seguenti condizioni:

1. **Note di spedizione programmate**  
Il preavviso di spedizione è creato da EDI. Il preavviso di spedizione può essere ricevuto se tutte le righe ASN sono convalidate correttamente.

## 2. Progr. manualmente

Il preavviso di spedizione è programmato manualmente dall'utente tramite l'opzione **Programma** disponibile nel menu appropriato della sessione Note di spedizione (whinh3100m000) o Nota spedizione (whinh3600m000).

Se vengono riscontrati errori di convalida è necessario correggere gli errori di conformità e riprogrammare il preavviso di spedizione.

Se il preavviso di spedizione viene modificato, ad esempio in relazione alla quantità ordinata, il suo stato viene impostato su **In fase di revisione** e lo stato della conformità commerciale viene reimpostato su **Da convalidare**. L'utente deve avviare manualmente le verifiche di conformità o riprogrammare il preavviso di spedizione (che avvia tali verifiche) e correggere tutti gli eventuali errori di convalida poiché è possibile collegare a ricevimenti solo i preavvisi di spedizione per i quali la convalida è riuscita.

### Nota

- Per la gestione degli errori di convalida, vedere *Gestione degli errori di convalida per le verifiche di conformità dell'importazione (pag. 36)*.
- Le informazioni relative alla verifica di conformità possono essere visualizzate nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000).

Se un preavviso di spedizione è **Annullato** o **Sostituito**, vengono rimossi i risultati della verifica di conformità commerciale relativi alle righe ASN. Vengono eseguite nuove verifiche di conformità per il nuovo preavviso di spedizione, che sostituisce quello **Sostituito**, avente stato **Note di spedizione programmate**.

### Collegamento di righe ASN a ricevimento

Se la funzionalità di conformità commercio globale è implementata, è possibile collegare la riga ASN a un ricevimento solo se lo stato di conformità commerciale è **Convalidato** o **Non applicabile**.

Di conseguenza se si specifica un numero ASN nelle seguenti sessioni, verranno collegate a un ricevimento solo le righe ASN con stato **Convalidato** o **Non applicabile**.

- Note di spedizione (whinh3100m000)
- Nota spedizione (whinh3600m000)
- Ricevimento magazzino (whinh3512m000):
  - Il Filtro di ricevimenti
  - L'opzione Ricevi nel menu appropriato.

Nella sessione Spedizioni previste (whinh3821m000) sono visualizzate le righe ASN con stato **Convalidato** o **Non applicabile**.

### Collegamento di righe ordine a ricevimento

È possibile collegare righe ordine a un ricevimento nelle seguenti sessioni:

- Ordini previsti (whinh3822m000)

- Ricevimento magazzino (whinh3512m000):
  - L'opzione Righe ricevimento nel menu appropriato.
- Righe ordine di ingresso (whinh2110m000)
- Panoramica stato riga ordine di ingresso (whinh2119m000)

Se la funzionalità conformità commercio globale è implementata e sono presenti righe ASN per la riga dell'ordine da collegare, viene visualizzato il seguente messaggio: "Ricevere la riga ordine in base a questo o a un altro avviso?"

Se si seleziona:

- **Sì**  
È possibile ricevere la riga ordine solo se lo stato di convalida di conformità delle righe ASN è **Convalidato**.
- **No**  
È possibile ricevere la riga ordine, ma la riga di ricevimento non avrà alcun riferimento al preavviso di spedizione.

## Gestione degli errori di convalida per le verifiche di conformità dell'importazione

Se una verifica di conformità commercio globale relativa a una riga ASN o di ricevimento restituisce lo stato **Errore di convalida**, è necessario correggere gli errori di conformità dell'importazione ed eseguire nuovamente le verifiche di conformità. Se in seguito alle correzioni la convalida ha esito positivo, è possibile proseguire l'elaborazione del preavviso di spedizione o del ricevimento.

In caso contrario è possibile sovrascrivere gli errori di convalida. È necessario correggere o sovrascrivere gli errori, altrimenti non potranno essere completati i processi in ingresso relativi ai preavvisi di spedizione o ai ricevimenti per l'immagazzinamento delle merci nelle scorte.

Gli errori di conformità possono essere corretti o sovrascritti tramite la funzionalità Conformità commercio globale del package Dati comuni.

Se le verifiche di conformità sono eseguite ma richiedono approvazione, viene visualizzato lo stato **Convalida....**

### Ricevimento con quantità zero, reso al fornitore

A volte quando si verifica un errore di convalida relativo a un ricevimento può essere preferibile restituire le merci al fornitore immediatamente, senza prima correggere l'errore di conformità o riceverle nelle scorte. In questi casi, la restituzione deve essere predisposta esternamente a LN. Per dismettere le righe ordine coinvolte in LN, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Annullare il collegamento della riga di ricevimento tramite Annulla righe ordine collegate al ricevimento dal menu appropriato della sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) ed eliminare la riga ordine di ingresso.
- Specificare una quantità di articolo pari a zero e confermare la riga di ricevimento. Se sono applicabili ordini a saldo, è necessario annullarli.

## Approvazione

Se le verifiche di conformità per una riga ASN o di ricevimento hanno esito positivo ma richiedono approvazione, lo stato di convalida è impostato su **Convalida...**. Dopo l'approvazione delle verifiche di conformità all'interno della sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000), lo stato di convalida della riga ASN o di ricevimento viene impostato su **Convalidato**.

## Sovrascrivere errori di convalida

Le verifiche di conformità di una riga ASN o di ricevimento con esito negativo possono essere sovrascritte da un utente autorizzato nella sessione Sovr. risultati verifica conform. - Pannello di controllo (tcgtc1610m100). Conseguentemente, lo stato **Errore di convalida** della riga ASN o di ricevimento verrà modificato in **Convalidato**.

Per le righe ASN, la sovrascrittura viene annullata se si esegue nuovamente una verifica di conformità che genera un errore di convalida. La sovrascrittura relativa ai ricevimenti è definitiva.

## Verifica di conformità dell'importazione per ricevimenti

LN esegue le verifiche di conformità commerciale delle righe di ricevimento quando tali righe vengono confermate.

È inoltre possibile avviare manualmente le verifiche di conformità tramite l'opzione Verifica conformità documento disponibile nel menu appropriato delle sessioni relative ai ricevimenti o alle righe di ricevimento.

### Nota

Durante la conferma vengono sempre eseguite le verifiche di conformità delle righe di ricevimento, anche quando gli articoli ricevuti sono stati convalidati in precedenza.

Se la convalida delle righe di ricevimento ha esito positivo, le righe di ricevimento sono confermate e viene registrato un record dei consumi nella sessione Consumi licenze di importazione (tcgtc1520m100).

Se viene restituito lo stato **Convalida...** o **Errore di convalida**, le righe di ricevimento non possono essere confermate fino a quando la quantità di articolo ricevuta non sia ridotta a zero. Per ulteriori informazioni, consultare *Gestione degli errori di convalida per le verifiche di conformità dell'importazione* (pag. 36).

## Modifica delle righe di ricevimento

Se viene modificata la quantità di articolo di riga di ricevimento o se per tale riga si utilizza una qualsiasi delle opzioni riportate di seguito, lo stato relativo alla conformità viene modificato in **Da convalidare** ed è necessario eseguire nuovamente le verifiche di conformità:

- Dividi riga per numeri di serie
- Genera numeri di serie
- Dividi

## Correzioni del ricevimento

È possibile utilizzare la sessione Correzione ricevimento (whinh3121s000) per correggere la quantità ricevuta di una riga di ricevimento. La sessione viene avviata tramite l'opzione **Correggi riga ricevimento...** disponibile nel menu appropriato della sessione Righe ricevimento magazzino (whinh3512m100).

Se la correzione è positiva (la quantità ricevuta viene aumentata) è necessario eseguire nuovamente la verifica di conformità poiché potrebbe essere applicato un limite di valore all'articolo ricevuto. Se la verifica di conformità ha esito positivo, nella sessione Consumi licenze di importazione (tcgtc1520m100) vengono aggiornati i consumi licenze. Se tale verifica ha esito negativo, non è consentito correggere il ricevimento e viene visualizzato un messaggio.

Per le correzioni negative relative al ricevimento non è necessario eseguire nuovamente le verifiche di conformità, ma i consumi licenze vengono aggiornati.

Per le righe di ricevimento gestite per componente non sono consentite correzioni diverse dalla modifica dell'impostazione **Ricevimento finale**. Ciò non influisce sui consumi licenze.

## Verifica di conformità dell'importazione per articoli distinta base

Se la gestione delle scorte delle righe ordine di ingresso si fonda sull'articolo principale, le verifiche di conformità sono eseguite in base a quest'ultimo. Se la gestione delle scorte avviene per componente, vengono eseguite verifiche di conformità per ciascun componente soggetto alla conformità commerciale.

Per le righe ASN non vengono visualizzate le informazioni relative al componente Distinta di base. Se la gestione delle scorte delle riga ordine dell'ASN avviene per componente e la convalida non ha esito positivo per tutti i componenti, nella riga ASN viene visualizzato il primo stato di conformità relativo ad essi. Se la convalida ha esito positivo per tutti i componenti, la riga ASN viene convalidata.

Quando una riga di ricevimento la cui gestione scorte avviene per componente è confermata, viene creato un record dei consumi licenze per ciascun componente convalidato. Se si elimina una riga ricevimento con righe distinta base (o si elimina il collegamento dall'intestazione del ricevimento) e la riga di ricevimento viene convalidata, i record dei consumi vengono rimossi dalla sessione Consumi licenze di importazione (tcgtc1520m100).

## Conformità dell'esportazione in Magazzino

Una riga di spedizione è soggetta a verifiche di conformità esportazione se:

- La casella di controllo **Conformità commercio vendite** è selezionata nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000).
- I magazzini 'Origine spedizione' e 'Destinazione spedizione' si trovano in Paesi diversi.
- La casella di controllo **Soggetto a conformità commercio** è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
- L'ordine non è un ordine di reso di acquisto.
- L'articolo è di tipo diverso da:
  - **Assistenza in conto lavoro**

- **Attrezzatura**
- **Elenco**

Se non si applica una qualsiasi di queste condizioni, non sono applicabili le verifiche di conformità commerciale e lo stato della conformità è impostato su **Non applicabile**.

Il campo **Stato conformità documento** delle sessioni Spedizioni (whinh4130m000) e Righe spedizione (whinh4131m000) mostra l'avanzamento e i risultati delle verifiche di conformità esportazione.

Le verifiche di conformità esportazione vengono eseguite durante la fase di blocco e quella di conferma. Anche se vengono completate con esito positivo nella fase di blocco, vengono comunque rieseguite nella fase di conferma. Lo stato delle spedizioni e delle righe di spedizione per le quali la convalida ha avuto esito positivo è **Convalidato**.

Se la procedura di spedizione non prevede una fase di blocco, le verifiche di conformità esportazione vengono eseguite solo nella fase di conferma.

### Nota

La fase di blocco non è un'attività prevista nell'ambito di una procedura di magazzinaggio, ma è possibile attivarla per un tipo di ordine di magazzino selezionando **Blocco obbligatorio** nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).

È possibile confermare una riga di spedizione solo se le verifiche di conformità hanno avuto esito positivo o se le verifiche con esito negativo sono state ignorate da un utente autorizzato.

È comunque possibile confermare le righe di spedizione con stato **Convalida...** o **Errore di convalida** e quantità di articoli pari a zero. Ciò può rendersi necessario se le merci devono essere ritrasferite in magazzino per essere disponibili per altre domande prima del completamento delle verifiche di conformità. A questo scopo, occorre impostare l'intera quantità come **Non spedita** e confermare la riga di spedizione.

Quando lo stato di convalida di tutte le righe di spedizione di una spedizione viene impostato su **Convalidato**, anche lo stato di conformità commercio della spedizione viene impostato su **Convalidato**. È possibile confermare una spedizione soltanto se la convalida di conformità commercio di tutte le righe di spedizione ha esito positivo. Se si tenta di confermare una spedizione con righe di spedizione non convalidate, solo le righe convalidate verranno confermate, mentre la spedizione rimarrà non confermata.

Le informazioni relative alla verifica di conformità possono essere visualizzate nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000). È possibile accedere a questa sessione dal menu appropriato delle sessioni Spedizioni (whinh4130m000) e Righe spedizione (whinh4131m000).

### Errori di convalida

Se viene restituito lo stato **Errore di convalida** dopo il blocco o la conferma di una riga di spedizione, è necessario correggere gli errori di conformità esportazione.

### Correzione degli errori di convalida per righe di spedizione con stato **Bloccato**

Durante la correzione di dati di conformità articolo come le licenze, lo stato della riga di spedizione rimane **Bloccato** e lo stato di conformità commercio rimane **Errore di convalida**. Dopo il completamento delle correzioni è necessario confermare la riga di spedizione o utilizzare l'opzione Verifica conformità

documento disponibile nel menu appropriato della sessione Righe spedizione (whinh4131m000). Lo stato di conformità viene quindi modificato in **Convalidato**.

Per correggere dati relativi a una riga di spedizione, ad esempio quantità articoli o altri dettagli relativi al punto di magazzinaggio, oppure per comporre unità di gestione, è necessario riaprire la riga di spedizione. Lo stato della riga di spedizione viene ripristinato su **Aperto** e lo stato di convalida diventa **Da convalidare**. Dopo il completamento delle correzioni, è necessario bloccare di nuovo la riga di spedizione. Lo stato di conformità viene quindi modificato in **Convalidato** ed è possibile confermare la riga di spedizione.

Se lo stato visualizzato è **Convalida...** invece di **Convalidato**, le verifiche di conformità vengono eseguite ma devono essere approvate.

## Approvazione

Se le verifiche di conformità per una riga di spedizione hanno esito positivo ma necessitano di approvazione, lo stato di convalida diventa **Convalida...** Dopo l'approvazione delle verifiche di conformità nella sessione Risultati verifica conformità documento (tcgtc1510m000), lo stato di convalida della riga di spedizione diventa **Convalidato**.

## Correzione degli errori di convalida dopo la conferma di una riga di spedizione

Durante la correzione di dati di conformità articolo come le licenze, lo stato della riga di spedizione rimane **Aperto** e lo stato di conformità commercio rimane **Errore di convalida**. Dopo il completamento delle correzioni, è necessario confermare la riga di spedizione. Lo stato di conformità viene quindi modificato in **Convalidato**.

Se si correggono dati relativi a una riga di spedizione, ad esempio quantità articolo o altri dettagli di punto di magazzinaggio o si compongono unità di gestione, lo stato della riga di spedizione rimane **Aperto** e lo stato di convalida diventa **Da convalidare**. Dopo il completamento delle correzioni relative alla riga di spedizione è necessario confermare tale riga, che a sua volta avvierà le verifiche di conformità. Lo stato di conformità viene quindi impostato su **Convalidato**.

### Nota

È possibile che venga restituito lo stato **Errore di convalida** quando si conferma una riga di spedizione, anche dopo che la riga di spedizione è stata convalidata durante il blocco. Questo può verificarsi, ad esempio, se i requisiti di conformità sono cambiati da quando è avvenuta la convalida nella fase di blocco.

## Ignorare l'esito negativo di conformità

Un utente autorizzato può ignorare le verifiche di conformità con esito negativo per una riga di spedizione nella sessione Sovr. risultati verifica conform. - Pannello di controllo (tcgtc1610m100). Dopo tale operazione, lo stato **Errore di convalida** della riga di spedizione viene modificato in **Convalidato**.

## Documento di trasporto

Se è impostata la funzionalità conformità commercio globale, sul documento di trasporto vengono stampate le seguenti informazioni:

- **Categoria USML**
- **ECCN**
- **Tipo di licenza**
- **Numero di licenza**

Sul documento di trasporto delle spedizioni in partenza dagli Stati Uniti che soddisfano determinati criteri viene stampato il seguente testo di piè di pagina:

“Questi beni, tecnologie o software sono stati esportati dagli Stati Uniti ai sensi dell'EAR (Export Administration Regulations). Non sono ammesse deviazioni contrarie alle legge statunitense.”

I criteri sono i seguenti:

- L'articolo di almeno una delle righe di spedizione è gestito per esportazioni.
- Per l'articolo di almeno una delle righe di spedizione è specificato il campo **Categoria USML** o **ECCN** nella sessione Dati conformità vendite articoli (tcgctc0110m000).
- La spedizione è in partenza dagli Stati Uniti.

