



# Anael Paie iSeries Mode de calcul 03

Salaire débiteur et net à payer

---

## © Copyright 2019 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Avertissement important**

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

### **Reconnaissance des marques**

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

### **Informations de publication**

Version : Anael Paie iSeries V6R0

Auteur : R&D

Date de publication : mars 11, 2019

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Principe .....</b>	<b>7</b>
<b>Chapitre 2 Calcul.....</b>	<b>9</b>
<b>Chapitre 3 Paramétrage.....</b>	<b>11</b>



---

## À propos de ce manuel

Ce document complète le document relatif aux rubriques de paie. Les différents modes de calcul standard pouvant être associés à une rubrique de paie sont expliqués.

Chaque document sur un mode de calcul comporte ces trois chapitres :

### 1 Principe

La règle de paie est expliquée sur le plan fonctionnel et éventuellement illustrée d'exemples.

### 2 Calcul

La mise en œuvre de la règle de paie est décrite. Les instructions passées au programme de calcul pour l'obtention des résultats finaux sont expliquées.

### 3 Paramétrage

La définition des paramètres nécessaires pour l'exécution de la règle de paie est décrite.

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Anael Paie iSeries

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
01	11 juillet 2017	R&D	Création du document

## Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

---

## Chapitre 1 Principe

Le net à payer est calculé par addition de ces valeurs :

- Somme des montants à retenir
- Somme des montants à payer

Si le résultat est négatif, alors un complément à zéro est généré automatiquement. Ce complément, appelé **salaire débiteur**, est mémorisé dans une valeur d'une rubrique cumul. Le salaire débiteur est ensuite retenu sur la paie suivante et la valeur de la rubrique cumul est alors **remise à zéro**.

La retenue et la remise à zéro de la rubrique cumul doivent s'effectuer par l'intermédiaire d'une autre rubrique de paie **Retenue salaire débiteur**.

### Exemple

#### Paie en cours

Rubrique	A payer	A retenir
Salaire		
...		
BRUT	1200,00	
S.S. maladie		
...		
COTISATIONS SALARIALES		245,00-
Acompte		1000,00-
Retenue salaire débiteur		
	TOTAL	1200,00
		1245,00-
<b>Salaire débiteur</b>	<b>45,00</b>	
<b>Net à payer</b>	<b>0,00</b>	

Principe

---

**Paie suivante**

Rubrique	A payer	A retenir
Salaire		
...		
BRUT	1200,00	
S.S. maladie		
...		
COTISATIONS SALARIALES		245,00-
Acompte		
Retenue salaire débiteur		<b>45,00-</b>
	TOTAL	1200,00
		290,00-
<b>Salaire débiteur</b>		
<b>Net à payer</b>	<b>910,00</b>	



---

## Chapitre 2 Calcul

### Calcul du net à payer

Le net à payer **NAP** est calculé par addition des montants à payer **A1** et des montants à retenir **A2**.

$$\mathbf{NAP = A1 + A2}$$

- 1 Si le montant restant à payer **NAP** est supérieur à zéro, alors ces opérations sont effectuées :
  - a Ce montant est transféré vers la valeur **V4** de la rubrique de paie.  
 $\mathbf{V4 = NAP}$
  - b La valeur **V6** de la rubrique de paie est remise à zéro.  
 $\mathbf{V6 = 0}$
  - c Fin du calcul.
- 2 Sinon, les opérations ci-après sont effectuées.

### Calcul du salaire débiteur

- 1 Le montant restant à payer **NAP** est transféré vers la valeur **V6** de la rubrique de paie avec **inversion du signe**.  
 $\mathbf{V6 = - NAP}$
- 2 La valeur **V4** de la rubrique de paie qui contient le net à payer est remise à zéro.  
 $\mathbf{V4 = 0}$

### Mise à jour de la rubrique cumul

Cette mise à jour est effectuée uniquement si la valeur **V6** est différente de zéro.

Si le numéro de la rubrique cumul n'est pas renseigné, c'est le numéro de la rubrique de paie qui est pris en compte :

- 1 Les valeurs cumulés **C1** à **C6** sont recherchées.
- 2 La valeur **V6** de la rubrique est retranchée de la valeur **C6** de la rubrique cumul.  
 $\mathbf{C6 = C6 - V6}$

## Fin du calcul

Si le montant du salaire débiteur **V6** est égal à zéro, aucune rubrique de paie n'est générée en sortie

---

## Chapitre 3 Paramétrage

- **Code test** : aucun.
- **Rubrique cumul** : facultative. Si cette rubrique n'est pas renseignée, alors la rubrique de paie est prise en compte.

Champ	Description
C1	
C2	
C3	
C4	
C5	
C6	Salaire débiteur

- **Paramètres** : aucun.

- **Assiettes** :

Champ	Description
ASS1/A1	Montants à payer
ASS2/A2	Montants à retenir
ASS3/A3	
ASS4/A4	
ASS5/A5	
ASS6/A6	

- Alimentation des zones **V1** à **V6** et **W1** à **W6** : aucune.
- **Rubrique en entrée** : aucune.

- **Rubrique en sortie**

Rubrique du mois		Rubrique cumul	
Champ	Description	Champ	Description
V1		C1	
V2		C2	
V3		C3	
V4	Net à payer	C4	
V5		C5	
V6	Salaire débiteur	C6	Salaire débiteur