



Infor Factory Track para LN: Guía del usuario

Versión 6.00.x

Avisos importantes

El material contenido en esta publicación (incluida cualquier información adicional) constituye y contiene información confidencial y exclusiva de Infor.

Al obtener acceso a la información adjunta, Usted reconoce y acepta que el material (incluida cualquier modificación, traducción o adaptación del mismo), los derechos de propiedad, secretos comerciales y cualquier otro derecho, titularidad o interés que se derive de ellos, son propiedad exclusiva de Infor, y que el usuario no obtendrá derechos, titularidad ni intereses sobre dicho material (incluida la modificación, traducción o adaptación del mismo) en virtud de su revisión, a excepción del derecho no exclusivo a utilizarlo únicamente con relación a la licencia y en apoyo de ésta y del uso del software que Infor puso a disposición de su empresa conforme a un acuerdo independiente cuyas condiciones regirán el uso de este material y de todo el material complementario relacionado con el mismo (en adelante, "el Propósito").

Además, al acceder al material adjunto, reconoce y acepta que deberá mantener dicho material en la más estricta confidencialidad y que el uso que haga del mismo está limitado al Propósito descrito anteriormente. Aunque Infor ha completado las diligencias para garantizar que el material incluido en esta publicación sea preciso y completo, no puede garantizar que la información contenida en esta publicación sea completa, no contenga errores tipográficos o de otro tipo, o que satisfaga sus requisitos específicos. Por consiguiente, Infor no asume y, por lo tanto, rechaza toda responsabilidad por pérdida o daños, consecuenciales o de otro tipo, ocasionados a cualquier persona o entidad por los posibles errores u omisiones de esta publicación y en relación con la misma (incluida la información complementaria), sean dichos errores u omisiones resultado de negligencia, caso fortuito o cualquier otra causa.

Son aplicables, sin limitación alguna, las leyes de control de exportaciones de los EE.UU, así como toda la legislación vigente en materia de exportación e importación que regule el uso adecuado de este material. Queda prohibido exportar directa o indirectamente este material, así como los materiales y la información complementaria relacionados con el mismo, en incumplimiento de las disposiciones de dichas normativas aplicables, y el uso de tales materiales para fines prohibidos por las mismas.

Reconocimiento de marcas registradas

Las marcas denominativas y figurativas mencionadas a continuación son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Infor y/o sus empresas filiales y subsidiarias. Todos los derechos están reservados. Los demás nombres de empresas, de productos, de marcas comerciales o de servicios pueden ser marcas registradas o marcas comerciales registradas de terceros.

Información sobre la publicación

Versión: Infor Factory Track 6.00.x

Fecha de publicación: 18 junio 2018

Código de documento: ft_6.00.x_ftlnug__es-es

Contenido

Acerca de Infor Factory Track.....	7
Ponerse en contacto con Infor.....	9
Capítulo 1: Información general.....	11
Acceso a transacciones de Movilidad de almacén.....	11
Unidades manip.....	11
Información general de Kanban.....	12
Información general de impresión de etiqueta.....	12
Configuración de conexiones de Impresión de etiquetas.....	12
Utilizar el formulario de Resumen de impresión de etiqueta.....	13
Ver los registros de etiquetas impresas.....	13
Reimpresión de etiquetas.....	14
Id. de referencia.....	14
Información general de equipos.....	15
Grupos de Factory Track.....	15
Asignación de acciones a teclas de función.....	17
Módulos con licencia de Factory Track.....	17
Lista de transacciones de Impresión de etiquetas.....	18
Añadir campos adicionales a etiquetas de códigos de barras.....	21
Capítulo 2: Información general de los parámetros.....	23
Configuración de un empleado para el acceso a un kiosco.....	24
Configuración de códigos de barras.....	25
Configurar los Prefijos de códigos de barras.....	25
Configuración de Combinación de códigos de barras.....	26
Configuración de los Valores de referencia cruzada.....	27
Configuración de registros de Empleado.....	28
Crear y modificar Parámetros globales.....	31
Configuración de parámetros globales.....	32
Configuración de parámetros de transacción de Vincular unidad de manipulación.....	32
Configuración de Impresoras.....	33
Configuración de parámetros del sitio.....	34
Crear y modificar Parámetros de usuario.....	37
Configuración de parámetros de Usuario.....	37
Definición de formatos de etiqueta.....	39
Definición de dominios de datos.....	39
Definición de un rol de usuario de Factory Track.....	40
Especificación de etiquetas alternativas.....	40
Capítulo 3: Información general sobre el seguimiento de dispositivos.....	43

Capítulo 4: Procesamiento de las transacciones.....	45
Definición de transacciones.....	45
Creación de tarjetas de identificación.....	48
Modificación de tarjetas de identificación.....	48
Configuración de parámetros de transacción de Asignar liberación.....	48
Configuración de parámetros de transacción de Aprobaciones.....	51
Configuración de parámetros de transacción de Como se creó.....	54
Configuración de parámetros de transacción de Recepción ASN.....	55
Configuración de parámetros de transacción de Cerrar unidad de manipulación.....	59
Configuración de parámetros de transacción de Recepción de consignación.....	60
Configuración de parámetros de Crear unidad de manipulación.....	62
Configuración de parámetros de transacción de Crossdock.....	63
Configuración de los parámetros de transacción de Devoluciones de cliente.....	64
Configuración de parámetros de transacción de Recuento cíclico.....	67
Configuración de parámetros de transacción de Horas transcurridas.....	69
Configuración de parámetros de transacción de Transferencia global.....	71
Configuración de Consulta de unidad de manipulación.....	71
Configuración de parámetros de transacción de Ajuste de inventario.....	72
Configuración de parámetros de transacción de Transferencia de inventario.....	73
Configuración de parámetros de transacción de Pérdida de inventario.....	75
Configuración de parámetros de transacción de Ganancia de inventario.....	76
Configuración de parámetros de transacción de Consulta de artículo.....	77
Configuración de parámetros de transacción de Registro de trabajo.....	78
Configuración de parámetros de transacción de Cancelar Kanban.....	80
Configuración de parámetros de transacción de Crear Kanban.....	81
Configuración de parámetros de transacción de Entrega Kanban.....	81
Configuración de parámetros de transacción de Restaurar Kanban.....	82
Configuración de parámetros de transacción de Solicitud Kanban.....	83
Configuración de parámetros de transacción de Restablecer Kanban.....	83
Configuración de parámetros de transacción de Estado Kanban.....	84
Configuración de parámetros de transacción de Vincular unidad de manipulación.....	84
Configuración de parámetros de transacción de Carga.....	85
Configuración de parámetros de transacción de Consulta de ubicación.....	86
Configuración de parámetros de transacción de Gestionar equipo.....	87
Configuración de parámetros de transacción de Empaquetado por orden.....	87
Configuración de parámetros de transacción de Empaquetado por envío.....	88
Configuración de parámetros de transacción de Consulta de empaquetado.....	89
Configuración de parámetros de transacción de Inventario físico.....	90
Configuración de parámetros de transacción de Devolver desde preparación.....	91
Configuración de parámetros de transacción de Preparación.....	92
Configuración de parámetros de transacción de Almacenamiento.....	95
Configuración de parámetros de transacción de Recepciones.....	99
Configuración de parámetros de transacción de Liberación de salientes.....	103
Configuración de parámetros de transacción de Reempaquetado.....	105

Configuración de parámetros de transacción de Informe de operación.....	106
Configuración de parámetros de transacción de Informe de producción.....	107
Configuración de parámetros de transacción de Restablecer empleado.....	111
Configuración de parámetros de transacción de Devolver material.....	111
Configuración de parámetros de transacción de Sellado.....	114
Configuración de parámetros de transacción de Manipulación de envío.....	115
Configuración de parámetros de transacción de Dividir unidad de manipulación.....	117
Configuración de parámetros de transacción de Iniciar/Detener turno.....	117
Configuración de Tareas.....	118
Configuración de parámetros de transacción de Inicio y fin de descanso TT.....	119
Configuración de parámetros de transacción de Registro de entrada/salida TT.....	120
Configuración de los parámetros de transacción de Reserva de trabajo TT.....	121
Configuración de parámetros de transacción de Comida entrada/salida TT.....	121
Configuración de parámetros de transacción de Puntualidad y asistencia TT.....	122
Configuración de parámetros de transacción de Desvincular unidad de manipulación.....	123
Configuración de parámetros de Salida de material no planeada.....	123
Configuración de parámetros de transacción para tipos de orden específicos.....	124
Configuración de parámetros de transacción para almacenes específicos.....	125

Acerca de Infor Factory Track

Infor Factory Track es un sistema amplio de fabricación, mano de obra y de operaciones de asistencia y administración. La aplicación se integra directamente en su sistema ERP, transmitiendo información actualizada directamente entre el taller. Infor Factory Track consta de dos módulos completamente integrados:

- Infor Seguimiento de tiempo
- Movilidad de almacén de Infor

Ponerse en contacto con Infor

Si tiene cualquier pregunta sobre los productos de Infor, visite el portal Infor Xtreme Support en <http://www.infor.com/infortreme>.

Si se actualiza este documento tras el lanzamiento del producto, publicaremos la nueva versión en este sitio web. Le recomendamos revisar periódicamente este sitio web para comprobar si hay documentación actualizada.

Si tiene algún comentario sobre la documentación de Infor, póngase en contacto con documentation@infor.com.

Este módulo incluye temas que describen las funciones de Infor Factory Track LN para LN y cómo utilizar las transacciones y los formularios.

Acceso a transacciones de Movilidad de almacén

Puede acceder a las transacciones de Movilidad de almacén mediante el navegador web. Utilice estas rutas URL para acceder a las transacciones de estos dos módulos:

- **Menú estándar de Movilidad de almacén:** `http://<utility server name>/wswebclient/Mobile.aspx?page=light&form=WMMenu.mobi`
- **Menú basado en iconos de Movilidad de almacén:**
`http://<utilityservername>/WSWebClient/mobile.aspx?page=light&form=FTICONMenu.mobi`

Nota: Debe actualizar estas rutas URL con el nombre de su servidor de utilidades.

Si está utilizando Movilidad de almacén en un dispositivo de escáner móvil, debe configurar el dispositivo para que se dirija a una de las rutas del menú de Movilidad de almacén: El menú estándar está optimizado para navegar mediante las teclas direccionales de su dispositivo, mientras que el menú basado en iconos está optimizado para navegar mediante entrada táctil.

Unidades manip.

Puede utilizar las unid. de manip. para simplificar la gestión del inventario realizando un seguimiento de los contenedores, tal como cajas y palés, en lugar de artículos individuales. Al asignar una unidad de manip. a un contenedor, el contenido de ese contenedor está vinculado a la unid. de manip. Las transacciones involucradas con la unidad de manip. también afecta al contenido. Por ejemplo, si está transfiriendo una caja que contiene seis ordenadores serializados a una ubicación nueva. Si asigna una unidad de manip. a la caja, solo necesita escanear el código de barras de la unidad de manip. y los seis ordenadores se transferirán a la ubicación nueva en ERP LN. No es necesario abrir la caja y escanear cada ordenador.

Al realizar algunas transacciones puede escanear una unidad de manipulación en el campo **Unidad de manipulación** en lugar de escanear el número de artículo y otra información del punto de stock.

Las unidades de manipulación pueden contener otras unidades de manipulación, lo que permite realizar transacciones con contenedores múltiples. Estas unidades de manip. se denominan

principales y las unidades de manip. que las contienen se denominan secundarios. Las transacciones realizadas en una unidad de manipulación principal también afectan a la unidad de manipulación secundaria.

Información general de Kanban

Utilice las transacciones en el menú Kanban de Movilidad de almacén para gestionar su sistema Kanban. Puede utilizar estas transacciones para crear, seguir, reabastecer y cancelar Kanbans en ERP LN.

Los Kanban siempre tienen un estado para indicar su situación actual en el ciclo de reabastecimiento. Cambian el estado en esta secuencia:

- 1 En stock: los artículos están disponibles.
- 2 Solicitado (opcional): es necesario el reabastecimiento.
- 3 Aprobado: la solicitud de reabastecimiento está aprobada.
- 4 Orden: se crea una orden de producción, compra o transferencia de reabastecimiento.
- 5 Recibida: la orden está rellena.

Los Kanbans que no estén en uso tienen el estado Cancelado.

El ciclo de reabastecimiento que sigue un Kanban es el bucle Kanban. Puede configurar los bucles Kanban en el formulario Bucle Kanban en ERP LN.

Al realizar algunas transacciones puede escanear un número de Kanban en el campo **Kanban** en lugar de escanear el número de artículo y otra información del punto de stock.

Información general de impresión de etiqueta

Muchas transacciones en Infor Factory Track son compatibles con la impresión de etiquetas de códigos de barras. Puede imprimir etiquetas desde los formularios Mongoose de Factory Track y desde las transacciones de escáner móvil.

Para ver una lista de transacciones que son compatibles con la impresión de etiquetas, consulte "Lista de transacciones de impresión de etiquetas" en la página 18.

Consulte "Configuración de Impresión de etiquetas".

Puede ver y volver a imprimir etiquetas en Factory Track mediante el formulario Resumen de impresión de etiquetas.

Consulte "Utilizar el formulario Resumen de impresión de etiquetas" en la página 13.

Configuración de conexiones de Impresión de etiquetas

Utilice el formulario Interfaz de etiqueta para establecer conexiones con el software de impresión de etiquetas. Solo existe un registro disponible para este formulario. Este registro contiene

información de conexión que permite comunicar a Infor Factory Track con el software de impresión de etiquetas BarTender.

- 1 Abra el formulario Interfaz de etiqueta.
- 2 Especifique esta información:

Tipo de interfaz

Si está ejecutando Factory Track en la nube, seleccione Sólo base de datos. Si está ejecutando Factory Track a nivel local, seleccione Archivo.

Ruta archivo

Especifique donde Factory Track debe crear los archivos de datos necesarios para generar etiquetas de códigos de barras. El software de impresión de etiquetas BarTender convierte estos datos en archivos reales.

Separador de campos

Especifique un separador de campos para utilizar con archivos de datos.

Ruta Plantilla de etiquetas

Especifique una ubicación de ruta de archivo de las plantillas de etiquetas. Si está ejecutando Factory Track en la nube, esta ubicación debe estar en el mismo servidor que la utilidad de impresión de la nube.

- 3 Haga clic en Guardar.

Utilizar el formulario de Resumen de impresión de etiqueta

Utilice el formulario de Resumen de impresión de etiqueta para ver registros de etiqueta impresos. También puede volver a imprimir etiquetas en este formulario.

Consulte "Ver registros de etiquetas impresas" en la página 13.

Consulte "Reimpresión de etiquetas" en la página 14.

Ver los registros de etiquetas impresas

- 1 Abra el formulario de Resumen de impresión de etiqueta.
- 2 Para definir los criterios de búsqueda de etiqueta, especifique parte o toda esta información:

Nombre de transacción

Seleccione la transacción cuya etiqueta se imprimió inicialmente.

ID de usuario

Especifique el ID de usuario de la persona que imprimió la etiqueta inicialmente.

ID solicitud

Para buscar una etiqueta por su ID de solicitud, especifique un ID de solicitud inicial y final. Se registra un ID de solicitud por cada etiqueta que se imprima.

Fecha de creación

Para buscar una etiqueta por la fecha en la que se creó, especifique una fecha de inicio y fin.

- 3 Haga clic en el botón **Buscar**. Los Id. de solicitud de etiquetas que coinciden con los criterios de búsqueda especificados anteriormente se enumeran en la cuadrícula.
- 4 Para ver detalles adicionales de cada etiqueta impresa para un Id. de solicitud de etiqueta, haga clic con el botón secundario sobre el Id. de solicitud y seleccione **Detalles**. Se muestra el formulario Detalles de impresión de etiqueta.
- 5 Como opción, para ver los campos adicionales impresos en la etiqueta que su organización ha añadido, haga clic en la ficha **Extensiones de etiqueta**.

Reimpresión de etiquetas

- 1 Abra el formulario de Resumen de impresión de etiqueta.
- 2 Para definir los criterios de búsqueda de etiqueta, especifique parte o toda esta información:

Nombre de transacción

Seleccione la transacción cuya etiqueta se imprimió inicialmente.

ID de usuario

Especifique el ID de usuario de la persona que imprimió la etiqueta inicialmente.

ID solicitud

Para buscar una etiqueta por su ID de solicitud, especifique un ID de solicitud inicial y final. Se registra un ID de solicitud por cada etiqueta que se imprima.

Fecha de creación

Para buscar una etiqueta por la fecha en la que se creó, especifique una fecha de inicio y fin.

- 3 Haga clic en el botón **Buscar**. Los Id. de solicitud de etiquetas que coinciden con los criterios de búsqueda especificados anteriormente se enumeran en la cuadrícula.
- 4 Como opción, para volver a imprimir un Id. de solicitud de etiqueta, selecciónelo desde la cuadrícula y haga clic en **Reimprimir**. Se imprimen todas las etiquetas asociadas a ese Id. de solicitud de etiqueta.

Id. de referencia

Puede utilizar Id. de referencia para realizar transacciones de manera más eficaz. Los id. de referencia son etiquetas de código de barras exclusivos que identifican una combinación de un artículo específico y un punto de stock. En lugar de escanear cada característica del punto de stock, como el número de artículo, ubicación y número de lote, para realizar una transacción puede escanear el Id. de referencia, el cual especificará automáticamente las características del punto de stock. Los Id. de referencia normalmente se escanean al inicio de la transacción.

Algunos ejemplos de Id. de referencia son:

- número de serie y número de artículo
- unidad de manipulación
- número de lote

La composición de su Id. de referencia dependerá de cómo realice el seguimiento y organice el inventario de su organización.

Nota: Sólo puede usar el número de lote como Id. de referencia cuando los números de lote son exclusivos en todos los artículos y no se pueden dividir.

Información general de equipos

Puede utilizar los equipos para optimizar las actividades del empleado. Los miembros del equipo pueden iniciar o detener trabajos para todos los miembros de su equipo en una única transacción. Cuando se realiza una transacción de mano de obra mediante el número de equipo, esa transacción se copia a todos los miembros del equipo. Un supervisor también puede realizar actividades en nombre del equipo que afectarán a todos sus miembros. Por ejemplo, un supervisor puede iniciar un trabajo para el equipo. Todos los miembros del equipo serán asignados al trabajo iniciado. El uso de equipos reduce el número de transacciones que se necesitan realizar, de este modo reduciendo los posibles errores de los empleados, como olvidar iniciar un trabajo.

Nota: Las transacciones de asistencia no se pueden realizar en un equipo. Los empleados deben registrar la entrada y salida individualmente.

Puede crear y gestionar equipos mediante el módulo Time Track.

Siga estos pasos para utilizar equipos:

- 1 En el formulario Equipos, cree equipos.
- 2 En el formulario Equipos, asigne empleados a los equipos.
- 3 Al realizar transacciones de mano de obra como trabajos iniciados o detenidos, utilice el número de equipo en lugar del número de empleado.

Grupos de Factory Track

Estos grupos de autorización están definidos de forma predeterminada en Factory Track:

- **FT-Administrator:** grupo de administradores de Infor Factory Track. Los administradores configuran otros perfiles de usuario y definen su nivel de autorización. Los administradores tienen el nivel más alto de acceso. Tienen acceso completo a todos los formularios. Normalmente, los administradores gestionan y mantienen los parámetros de organización, configuración y seguridad. Los administradores pueden utilizar la Página de inicio del administrador para acceder a los formularios pertinentes del rol del administrador.
- **FT-Supervisor:** grupo de supervisores de Infor Factory Track. Los supervisores gestionan la mano de obra y los datos de asistencia de los empleados. Los supervisores de línea autorizan excepciones, aprueban las hojas de horas, programan ausencias y ajustan turnos. Los supervisores de nóminas procesan los datos de nóminas. Los supervisores pueden utilizar la Página de inicio del supervisor para acceder a los formularios pertinentes del rol del supervisor. Utilizan el formulario Resumen de horas para ver una información general de la mano de obra y datos de asistencia de sus empleados. Los supervisores normalmente están permitidos visualizar los formularios de organización y configuración pero no se les concede ningún privilegio de edición en estos formularios.

- **FT-User:** grupo de usuarios de Infor Factory Track. Los usuarios registran los datos de mano de obra y asistencia ellos mismos. Entre los ejemplos se incluyen el inicio de un trabajo que están apunto de empezar o registrar la salida al final de la jornada de trabajo. Los usuarios tienen acceso a un número limitado de formularios que están directamente relacionados con estas actividades. Los usuarios normalmente tienen permiso para ver, pero no editar, sus propios registros en los formularios Resumen de horas y Detalle de horas. Los usuarios pueden utilizar el formulario Transacciones de panel o el formulario Inicio de navegación del Centro de trabajo para introducir las transacciones de asistencia o mano de obra. Estos privilegios de usuario se controlan mediante configuraciones de parámetros en el registro del empleado.
- **FT-TeamLeader:** grupo de líderes de equipo de Infor Factory Track. Los líderes de equipo gestionan equipos utilizando el módulo del Taller. Están autorizados para crear equipos y para añadir o eliminar miembros del equipo. Los líderes de equipo pueden realizar transacciones en nombre del equipo al completo.
- **FT-TTHomePage:** grupo de página de inicio de Infor Factory Track para Time Track. El grupo TTHomePage utiliza un perfil de usuario para acceder a la Página principal del empleado y sus subformularios en Time Track. No debe asignar el perfil de usuario adjunto a un grupo TTHomePage a un registro de empleado. Utilice este perfil para empezar Factory Track y déjelo abierto en un PC de uso general en el taller. Los usuarios múltiples pueden realizar las transacciones de mano de obra y asistencia sin tener que iniciar y finalizar sesión en Factory Track.
- **FT-WMBase:** grupo WMBase de Infor Factory Track para la interfaz de dispositivos de todos los ERP. El grupo WMBase está autorizado para utilizar transacciones básicas de escáner móvil, tal como cambiar un impresora predeterminada y ejecutar ventanas emergentes en el módulo Movilidad de almacén. Todos los usuarios de Movilidad de almacén de escáner móvil deben asignarse a este grupo.
- **FT-LNWMInv:** el grupo WMLNInv está autorizado a utilizar las transacciones de escáner móvil relacionadas con el inventario.
- **FT-LNWMProd:** el grupo WMLNProd está autorizado a utilizar las transacciones de escáner móvil relacionadas con la producción.
- **FT-TTWMTrans:** el grupo TTWMTrans está autorizado a utilizar las transacciones de escáner móvil que se usan con Time Track.
- **FT-LNWMNonTT:** el grupo LNWMNonTT está autorizado a utilizar las transacciones de escáner móvil que son exclusivas con Movilidad de almacén.
- **FT-LNWMInventory:** inventario de Infor Factory Track para LN. Este grupo se utiliza para las transacciones de WM (escáner) en las implementaciones de LN. Así se garantiza el acceso a las transacciones de inventario del escáner.
- **FT-LNWMNonTT:** transacciones de mano de obra que no son de Time Track en Infor Factory Track para LN. Este grupo se utiliza para las transacciones de WM (escáner) en las implementaciones de LN. Así se garantiza el acceso a las funciones de registro de mano de obra mediante el módulo de tiempo basado en LN. (Si se implementa Time Track, no se asigna).
- **FT-LNWMProduction:** producción de Infor Factory Track para LN. Este grupo se utiliza para las transacciones de WM (escáner) en las implementaciones de LN. Así se garantiza el acceso a las transacciones de soporte de producción del escáner.
- **FT-TTWMTrans:** transacciones de WM de Time Track de Infor Factory Track para SyteLine y LN. Este grupo se utiliza para las transacciones de WM (escáner) cuando se implementa Time Track.
- **Infor-SystemAdministrator:** este grupo se utiliza para añadir usuarios a Factory Track a través de la interfaz Ming.le.

Asignación de acciones a teclas de función

Utilice el formulario Valores de acción de teclas de función para asignar acciones a las teclas de función de los dispositivos de escáner móviles en su sitio.

- 1 Abra el formulario Valores de acción de teclas de función. Se mostrará el tipo de dispositivo.
- 2 Especifique un valor de tecla de su escáner y una descripción de tecla para cada una de estas acciones:
 - **Ir a la página anterior**
 - **Ir al menú principal**
 - **Ir a Ayuda:** actualmente, esta acción no tiene ningún efecto; esta versión de Infor Factory Track no admite abrir archivos de ayuda desde un dispositivo de escáner móvil.
 - **Reimprimir**
 - **Cerrar sesión**
 - **Enviar formulario**
 - **Subir en la lista**
 - **Bajar en la lista**
 - **Seleccionar actual de la lista**
 - **Actualizar lista**
 - **Ejecutar formulario emergente:** abre una lista de opciones de selección para el campo actual; esta acción sólo es compatible con algunos campos.
 - **Valor especial1:** si corresponde, realiza una acción asociada a las personalizaciones realizadas en su sitio.
 - **Valor especial2:** si corresponde, realiza una acción asociada a las personalizaciones realizadas en su sitio.
 - **Valor especial3:** si corresponde, realiza una acción asociada a las personalizaciones realizadas en su sitio.
- 3 Haga clic en **Establecer** para asignar acciones a los valores de tecla especificados.

Módulos con licencia de Factory Track

Módulos con licencia de Factory Track y sus capacidades de acceso disponibles se enumeran aquí:

- **FactoryTrackAuto:** utilizada para Accesos IDO.
- **FactoryTrackBase:** permite acceder a los formularios administrativos de Factory Track incluyendo formularios Mongoose estándar.
- **FactoryTrackCloud:** licencia de nube que permite acceder a todos los formularios que no son formularios de desarrollo.
- **FactoryTrackDev:** permite acceder a los formularios de edición IDO, los formularios de edición de tablas/columnas SQL y los formularios de desarrollo Factory Track.
- **FactoryTrackMetrics:** permite acceder a los formularios de mediciones de transacción.
- **FactoryTrackTimeEntry:** permite acceder a los formularios de hojas de horas de Time Track.

- **FactoryTrackTTTrans:** permite acceder a los formularios que son exclusivamente formularios Time Track.
- **FactoryTrackWMTrans:** permite acceder a los formularios que son exclusivamente formularios Movilidad de almacén.
- **FactoryTrackWMLNInv:** permite acceder a las transacciones de inventario.
- **FactoryTrackWMLNProd:** le permite acceder a las transacciones de producción.
- **FactoryTrackWMTTTrans:** permite acceder a todos los formularios de Movilidad de almacén que se utilizan con Time Track.

Lista de transacciones de Impresión de etiquetas

Se enumeran las transacciones compatibles con la impresión de etiquetas de códigos de barras. Haga clic en una transacción para ver qué tipos de etiquetas se imprimen para esa transacción.

- "Asignar liberación" en la página 18
- "Aprobaciones" en la página 19
- "Recepción de consignación" en la página 19
- "Crear unidad de manipulación" en la página 19
- "Crossdock" en la página 19
- "Devoluciones de cliente" en la página 19
- "Crear Kanban" en la página 19
- "Restaurar Kanban" en la página 19
- "Restablecer Kanban" en la página 19
- "Vincular unidad de manipulación" en la página 19
- "Empaquetado por orden" en la página 20
- "Empaquetado por envío" en la página 20
- "Preparación" en la página 20
- "Almacenamiento" en la página 20
- "Recepción" en la página 20
- "Reempaquetado" en la página 20
- "Informe de operación" en la página 20
- "Informe de producción" en la página 21
- "Dividir unidad de manipulación" en la página 21
- "Transferencia" en la página 21
- "Salida de material no planeada" en la página 21

Asignar liberación

- **Saliente:** este nombre de transacción está incluido en las transacciones de salida. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Asignar liberación.

Aprobaciones

- Unidad de manipulación: a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.
- Entrante: este nombre de transacción está incluido en las transacciones entrantes. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Aprobaciones.

Recepción de consignación

- Entrante: este nombre de transacción está incluido en las transacciones entrantes. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Recepción de consignación.

Crear unidad de manipulación

- Unidad de manipulación: este nombre de transacción está incluido en las transacciones de unidad de manipulación. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Crear unidad de manipulación.

Crossdock

- Saliente: este nombre de transacción está incluido en las transacciones de salida. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Crossdock.

Devoluciones de cliente

- Unidad de manipulación: a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.
- Entrante: este nombre de transacción está incluido en las transacciones entrantes. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Devoluciones de cliente.

Crear Kanban

- Kanban: este nombre de transacción está incluido en las transacciones Kanban. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Crear Kanban.

Restaurar Kanban

- Kanban: este nombre de transacción está incluido en las transacciones Kanban. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Restaurar Kanban.

Restablecer Kanban

- Kanban: este nombre de transacción está incluido en las transacciones Kanban. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Restablecer Kanban.

Vincular unidad de manipulación

- Unidad de manipulación: este nombre de transacción está incluido en las transacciones de unidad de manipulación. a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.

Empaquetado por orden

- Unidad de manipulación: este nombre de transacción está incluido en las transacciones de unidad de manipulación. a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.

Empaquetado por envío

- Unidad de manipulación: este nombre de transacción está incluido en las transacciones de unidad de manipulación. a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.

Preparación

- Kanban: a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.
- Saliente: este nombre de transacción está incluido en las transacciones de salida. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Preparación.

Almacenamiento

- Unidad de manipulación: a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.
- Entrante: este nombre de transacción está incluido en las transacciones entrantes. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Almacenamiento.

Recepción

- Unidad de manipulación: a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.
- Entrante: este nombre de transacción está incluido en las transacciones entrantes. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Recepción.
- Kanban: a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.
- Número de serie: a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.

Reempaquetado

- Unidad de manipulación: a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.

Informe de operación

- Unidad de manipulación: a medida que se procesan los artículos, los valores predeterminados de la transacción imprimen los nombres correspondientes en el proceso de impresión de etiquetas.
- Producción: este nombre de transacción está incluido en las transacciones de producción. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Informe de operación.

Informe de producción

- Unidad de manipulación
- Kanban
- Producción: este nombre de transacción está incluido en las transacciones de producción. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Informe de producción.

Dividir unidad de manipulación

- Unidad de manipulación: este nombre de transacción está incluido en Unidad de manipulación. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Unidad de manipulación.

Transferencia

- Unidad de manipulación
- Entrante: este nombre de transacción está incluido en las transacciones entrantes. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Transferencia.

Salida de material no planeada

- Saliente: este nombre de transacción está incluido en las transacciones de salida. En el proceso de impresión de etiquetas la opción predeterminada es Salida de material no planeada.

Añadir campos adicionales a etiquetas de códigos de barras

Utilice el formulario Extensiones de impresión de etiquetas para añadir campos de información adicional a etiquetas de códigos de barras.

- 1 Abra las Extensiones de impresión de etiquetas
- 2 Haga clic en **Nuevo** o seleccione una línea en blanco de la cuadrícula.
- 3 Especifique esta información:

Id. de solicitud de etiqueta

Seleccione un Id. de solicitud para el campo que va a añadir.

Secuencia de solicitud de etiqueta

Como opción, especifique una orden de secuencia predeterminada en la que imprimir esta etiqueta.

Subsecuencia de solicitud de etiqueta

Como opción, especifique una orden de subsecuencia predeterminada en la que imprimir esta etiqueta.

Nombre de campo

Especifique un nombre para el campo.

Valor del campo

Como opción, especifique un valor predeterminado para este campo. Déjelo en blanco para que los usuarios tengan que especificar un valor.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Utilice los formularios de parámetros de Infor Factory Track para personalizar la aplicación para cumplir con las necesidades específicas de su organización. Existen dos tipos de formularios de parámetros:

- **Formularios de definiciones de parámetros:** Estos formularios sólo los utilizan los programadores que están autorizados a personalizar su aplicación. Definen qué configuración de parámetros de transacción están disponibles.
- **Formularios de configuración de parámetros:** Puede utilizar estos formularios para configurar el comportamiento de la aplicación y sus transacciones individuales.

Formularios de definiciones de parámetros



Precaución: Sólo los programadores que estén autorizados a personalizar su aplicación deben utilizar los formularios de configuración de parámetros. Los cambios realizados en estos formularios pueden causar que su aplicación no funcione correctamente.

Los formularios de configuración de parámetros se utilizan para definir qué transacciones y parámetros están disponibles a los administradores mediante los formularios de configuración de parámetros. El formulario Configuración de parámetros globales se utiliza para definir los parámetros que se van a mostrar y especificar en el formulario Parámetros globales, el cual afecta a todos los formularios y transacciones de Infor Factory Track.

El formulario Configuración de transacciones se utiliza para determinar qué transacciones están disponibles en la aplicación y para definir los parámetros usados por cada transacción. Este formulario se puede utilizar para añadir transacciones personalizadas a su sistema de gestión de parámetros.

El formulario Parámetros de usuario se utiliza para definir los parámetros al nivel de usuario. Estos parámetros se muestran y configuran en el formulario Extensiones de usuario.

Formularios de configuración de parámetros

Utilice los formularios de configuración de parámetros para configurar el comportamiento de la aplicación y sus transacciones individuales. Estos formularios de configuración de parámetros están disponibles para la aplicación:

- "Parámetros globales": puede utilizar este formulario para configurar los parámetros que se aplican a todas las transacciones y formularios de Infor Factory Track.
- "Mantenimiento de grupo de transacciones": utilice este formulario para configurar los parámetros de transacciones individuales. Además puede designar qué tipos de orden están habilitadas para cada transacción y cuál usará valores de parámetros específicos de orden.

- "Transacción Parámetros de impresión de tipo orden de almacén": utilice este formulario para configurar las opciones de impresión de etiquetas para transacciones específicas al nivel de transacción, tipo de orden o almacén.
- "Extensiones de usuario": utilice este formulario para configurar los ajustes de usuarios individuales.
- "Parámetros de almacén": utilice este formulario para configurar los parámetros de transacción que son específicos de un almacén.

Configuración de un empleado para el acceso a un kiosko

Puede establecer una referencia cruzada entre un empleado y un usuario en el formulario Empleados. Ese empleado puede iniciar sesión en Factory Track y realizar transacciones basadas en el tipo de usuario de su usuario de referencia cruzada. Sin embargo, no se necesita una referencia cruzada si se ha asociado un empleado a un usuario.

Para establecer una referencia cruzada:

- 1 Abra el formulario Empleados.
- 2 Seleccione el empleado al que se le concederá el acceso al kiosko.
- 3 En el campo **Nombre de usuario**, seleccione el usuario al que se le hará una referencia cruzada con el empleado seleccionado.
- 4 Especifique esta información:

Mano de obra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el usuario puede editar los registros de mano de obra o insertar registros de intervalo. El usuario debe tener asignados los privilegios de edición necesarios en el formulario Empleado.

Editar ausencias

Si se selecciona esta casilla de verificación, el empleado puede cambiar el estado de una solicitud de ausencia de Solicitado a Denegado. La solicitud se cancela según la actualización de estado.

Nota:

- Si el estado se establece en Aprobado, el empleado no puede modificar el estado a Denegado.
- Los empleados no pueden editar ni eliminar las transacciones de asistencia.

- 5 Guarde el registro del empleado.
- 6 Abra el formulario Extensiones de usuario.
- 7 Seleccione el usuario que especificó en el paso 3.
- 8 Confirme que el Id. y el nombre del empleado se muestran ahora en los campos de **Empleado**.

Configuración de códigos de barras

Puede definir cómo funcionan los códigos de barras en la aplicación modificando los prefijos de los códigos de barras existentes, la combinación de códigos de barras y los valores de referencia cruzada.

Configurar los prefijos de códigos de barras

Puede usar el formulario Tratamiento de prefijos para configurar los prefijos de códigos de barras. Los prefijos de códigos de barras se insertan al principio de los códigos de barras y se utilizan para indicar el tipo de código de barras. Puede establecer prefijos obligatorios para controlar qué tipos de códigos de barras pueden ser escaneados en ciertos tipos de campos. El uso de los prefijos obligatorios puede ayudar a evitar que los usuarios escaneen el código de barras erróneo en un campo.

Consulte "Configuración de Prefijos de códigos de barras" en la página 25.

Configuración de combinación de códigos de barras

La combinación de códigos de barras pueden incrementar la eficacia de las operaciones de su escáner combinando códigos de barras múltiples en una única cadena de código de barras. Utilice el formulario División múltiple de código de barras para configurar la combinación de códigos de barras. Puede definir qué transacciones usarán combinaciones de códigos de barras y definir las propiedades de esas combinaciones de códigos de barras.

Consulte "Configuración de Combinación de códigos de barras" en la página 26.

Configuración de los valores de referencia cruzada

Puede utilizar el formulario Referencia cruzada para establecer referencias cruzadas entre los valores de códigos de barras. Estas referencias cruzadas convierten automáticamente un valor de código de barras en otro cuando se escanea el primer valor. Por ejemplo, imagine que recibe regularmente una pieza de un proveedor con un valor ABC del código de barras del proveedor y que esa misma pieza se reconoce en el sistema como la pieza XYZ. Puede crear una referencia cruzada entre los valores ABC y XYZ, de forma que siempre que se escanee el valor ABC, se leerá como XYZ.

Consulte "Configuración de Valores de referencia cruzada" en la página 27.

Configurar los Prefijos de códigos de barras

Use el formulario Gestión de prefijos para configurar los prefijos de códigos de barras. Los prefijos de códigos de barras se insertan al principio de los códigos de barras y se utilizan para indicar el tipo de código de barras. Puede establecer prefijos obligatorios para controlar qué tipos de códigos de barras pueden ser escaneados en ciertos tipos de campos. El uso de los prefijos obligatorios puede ayudar a evitar que los usuarios escaneen el código de barras erróneo en un campo.

- 1 Abra el formulario Tratamiento de prefijos.
- 2 Para configurar un tipo de campo de prefijo de código de barras nuevo, haga clic en **Nuevo** o seleccione una línea en blanco de la cuadrícula a la izquierda. Para modificar un tipo de campo de prefijo de código de barras existente, selecciónelo de la cuadrícula.

3 Especifique o revise esta información:

Tipo de campo de prefijo

Especifique un nombre para el tipo de campo. Si está modificando un tipo de campo de prefijo de código de barras existente, este campo es de solo lectura.

Prefijo obligatorio

Seleccione esta casilla de verificación para evitar que los códigos de barras que no contienen un prefijo sean escaneados en este tipo de campo.

4 En la cuadrícula de Detalles de prefijo de datos, defina valores de prefijos para este tipo de campo de prefijo. Para definir un valor de prefijo, seleccione una línea en blanco o existente y especifique esta información:

Sec. prefijo

Especifique la secuencia por la que buscar este prefijo. Por ejemplo, especifique 1 para buscar primero este prefijo cuando se escanea un código de barras en este tipo de campo.

Código de prefijo

Especifique un valor de carácter para el prefijo.

5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de Combinación de códigos de barras

La combinación de códigos de barras pueden incrementar la eficacia de las operaciones de su escáner combinando códigos de barras múltiples en una única cadena de código de barras. Utilice el formulario División múltiple de código de barras para configurar la combinación de códigos de barras. Puede definir qué transacciones usarán combinaciones de códigos de barras y definir las propiedades de esas combinaciones de códigos de barras.

1 Abra el formulario División múltiple de código de barras.

2 Para configurar una combinación de código de barras nueva, haga clic en **Nueva** o seleccione una línea en blanco de la cuadrícula a la izquierda. Para modificar una combinación de código de barras existente, selecciónela de la cuadrícula.

3 Especifique esta información:

Nombre de transacción

Especifique el nombre de una transacción. Si está modificando una combinación de código de barras existente, este campo es de solo lectura.

Campo origen

Seleccione este campo en el que el código de barras será escaneado.

Longitud fija

Seleccione para utilizar una longitud de caracteres fija para definir los distintos tipos de información en la combinación de código de barras. Desactive para utilizar un separador de caracteres para definir los distintos tipos de información en la combinación de código de barras.

Separador de asignaciones

Este campo sólo está disponible si **Longitud fija** está desactivada. Especifique un carácter para utilizar como separador.

Número de campos

Especifique cuántos campos incluir en la combinación de código de barras.

- 4 En los campos de **Campo de destino**, seleccione los campos para incluir en la combinación de código de barras.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de los Valores de referencia cruzada

Utilice el formulario Referencias cruzadas para establecer referencias cruzadas entre los valores de códigos de barras. Estas referencias cruzadas convierten automáticamente un valor de código de barras en otro cuando se escanea el primer valor. Por ejemplo, imagine que recibe regularmente una pieza de un proveedor con un valor ABC del código de barras del proveedor y que esa misma pieza se reconoce en el sistema como la pieza XYZ. Puede crear una referencia cruzada entre los valores ABC y XYZ, de forma que siempre que se escanee el valor ABC, se leerá como XYZ.

- 1 Abra el formulario Referencias cruzadas.
- 2 Para configurar un tipo de código de referencia cruzada nuevo, haga clic en **Nuevo** o seleccione una línea en blanco de la cuadrícula a la izquierda. Para modificar un tipo de código de referencia cruzada existente, selecciónelo de la cuadrícula.
- 3 Especifique o revise esta información:

Tipo de código Xref

Especifique un nombre para el tipo de código de referencia cruzada. Si está modificando un tipo de código de referencia cruzada existente, este campo es de solo lectura.

Descripción

Especifique una descripción para el tipo de código de referencia cruzada.

Escribir prioridad

Especifique un número, de 1 hasta 999, para determinar la prioridad para buscar este tipo de código de referencia cruzada. Por ejemplo, especifique 1 para buscar primero este tipo de código cuando se escanea un código de barras.

- 4 En la cuadrícula Valores de ref-X, defina las referencias cruzadas para este tipo de código de referencia cruzada. Para definir una referencia cruzada, seleccione una línea en blanco o existente y especifique esta información:

Tipo campo Xref

Especifique un tipo de campo: C (cliente), A (artículo) o P (proveedor).

Valor de entrada de campo de ref-X

Especifique un valor, tal como un número de artículo, que será escaneado.

Valor de salida de campo Xref

Especifique un valor alternativo, tal como un número de artículo, al que convertir el valor escaneado.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de registros de Empleado

Para configurar los registros de empleado, utilice el formulario Empleados. Si desea conceder acceso al kiosko a un empleado, debe crear un perfil de seguridad Mongoose para el empleado en el formulario Usuarios.

- 1 Abra el formulario Empleados.
- 2 En el formulario Empleados, seleccione una línea en blanco o un registro de empleado existente de la cuadrícula a la izquierda.
- 3 Especifique el número de empleado, el nombre del empleado y el puesto de trabajo.
- 4 Si tiene el módulo Time Track implementado, seleccione la casilla de verificación **Mostrar en modo TT**. Esta casilla de verificación le permite especificar información adicional del empleado necesaria para Time Track.
- 5 En la ficha **General**, especifique el apellido del empleado, el nombre y la inicial del segundo nombre.
- 6 Especifique esta información adicional:

ID de tarjeta de identificación

Especifique un número de tarjeta de identificación. El valor predeterminado es el número de empleado.

ID de nómina

Como opción, especifique el valor de ID de nómina. Esto solo es necesario si la aplicación de nómina necesita un ID único que sea otro que el número de empleado.

Activo

Seleccione para activar el registro de empleado. Los registros de empleados deben estar activos para que aparezcan en los formularios Resumen de horas y Detalle de horas, así como para realizar transacciones según el registro del empleado. Desactive **Activo** para evitar mostrar los registros de empleados y la ejecución de transacciones de este empleado. Por ejemplo, considere un empleado al que se le ha finalizado el contrato. Siempre y cuando el registro de empleado este activo, se mostrarán todas las fechas de informes anteriores a la fecha de finalización del contrato y se podrán realizar o editar las transacciones de esas fechas. Si el registro está desactivado, no se mostrará ningún registro de empleado y no se permitirá ninguna entrada o edición de transacción.

Instalación

Este campo solo se muestra en modo Seguimiento de tiempo. Especifique la instalación en la que trabaja este empleado.

Departamento

Este campo solo se muestra en modo Seguimiento de tiempo. Especifique el departamento.

Grupo de trabajo

Este campo solo se muestra en modo Seguimiento de tiempo. Especifique el grupo de trabajo. Un grupo de trabajo del empleado define el supervisor.

Tipo de empleado

Este campo solo se muestra en modo Seguimiento de tiempo. Especifique el tipo de empleado.

Turno

Este campo solo se muestra en modo Seguimiento de tiempo. Especifique el turno en el que este trabajador trabajará habitualmente. El turno de un empleado define sus normas de registro de entrada y salida.

Cronograma de turnos

Este campo solo se muestra en modo Seguimiento de tiempo. Si procede, especifique un patrón de turno de la lista.

Tarea indirecta

Este campo solo se muestra en modo Seguimiento de tiempo. Como opción, especifique una tarea indirecta de la lista. Esto será la tarea predeterminada utilizada para rellenar espacios de registro.

Costo componente ERP

Como opción, especifique un valor adecuado. Este valor es necesario si su empresa tiene una estructura de costos definida. Este valor se incluirá cuando las transacciones se registren en ERP.

Plan de trabajo activado

Seleccione esta casilla de verificación para validar que un empleado es apto para trabajar en planes de trabajo.

Usar umbral de HE del turno

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los umbrales de horas extras definidos en el formulario de turno. Desactive esta casilla de verificación para utilizar los umbrales de horas extras definidos en el formulario de tipos de empleado.

Nota:

- Desactive la casilla de verificación para utilizar el Método HE de California.
- Seleccione la casilla de verificación para utilizar los métodos de HE diario y semanal.
- Sin embargo, puede usar los métodos de HE diario y semanal en ambos sentidos (para seleccionar o para desactivar la casilla de verificación).
- Se debe comprobar que el parámetro utilice el 7^o día.

Id. de grupo de tiempo libre

Como opción, seleccione un grupo de tiempo libre. Un grupo de tiempo libre del empleado especifica la cantidad y los tipos de tiempo libre al que es apto el empleado.

7 En la sección Acceso al quiosco multimedia, especifique esta información:**Nomb usuario**

Especifique el nombre de usuario de este empleado. El empleado debe tener un perfil de seguridad Mongoose para establecer el acceso al quiosco multimedia. El valor introducido en este campo debe ser un nombre de usuario cuyo perfil de Mongoose sea válido.

Asistencia

Seleccione esta casilla de verificación para activar el registro de entrada y salida del quiosco multimedia de este empleado.

Mano de obra

Seleccione esta casilla de verificación para activar el inicio de un trabajo del quiosco multimedia a este empleado.

Solicitudes de ausencia

Permite solicitar tiempo de ausencia del quiosco multimedia para este empleado.

Tipo de orden predeterminada

Especifique el tipo de orden predeterminada que debe ver el usuario del quiosco multimedia en el formulario Transacciones de panel.

Grupos de recursos predeterminados

Especifique el grupo de recursos predeterminado que debe ver el usuario del kiosco en el formulario Transacciones de panel.

Mano de obra

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que este empleado edite y elimine sus registros de mano de obra o cree registros de hueco.

Editar ausencias

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que este empleado pueda cancelar solicitudes de ausencia.

8 En la ficha **Información de contacto**, especifique esta información:

Fecha de contratación

Especifique la fecha en la que se contrató al empleado o haga clic en la flecha para seleccionar la fecha del calendario. Para registros de empleados activos, se mostrarán todas las fechas de informes iguales o más recientes que la fecha de contratación en los formularios Resumen de horas y Detalle de horas. Estas fechas aceptarán transacciones del empleado. No se aceptarán transacciones y no se mostrarán las fechas anteriores a la fecha de contratación.

Fecha de finalización

Si procede, especifique una fecha de finalización o haga clic en la flecha para seleccionar una fecha del calendario. Para registros de empleados activos, se mostrarán todas las fechas de informes anteriores a la fecha de finalización en los formularios Resumen de horas y Detalle de horas y se aceptarán transacciones del empleado. No se aceptarán transacciones o se mostrarán las fechas iguales o más recientes a la fecha de finalización.

Dirección

Especifique la información de dirección. Especifique los valores de ciudad, provincia, código postal, comunidad y país.

Teléfono

Especifique el número de teléfono.

Dirección de correo electrónico

Como opción, si este empleado va a recibir notificaciones de aprobación o denegación de solicitudes de ausencia por correo electrónico, especifique una dirección de correo electrónico.

País de trabajo

Si el empleado trabajará en un país distinto al país de residencia, especifique un valor de país de trabajo.

9 En la ficha **Ausencias**, si está utilizando el seguimiento de ausencias, especifique el Id. de grupo de tiempo libre y el año de seguimiento. La ficha **Ausencias** sólo se muestra en el modo Time Track.

Año de seguimiento

Muestra el grupo de seguimiento para los años disponibles.

Para crear un nuevo año de seguimiento:

a Haga clic en **Nuevo**. Especifique la información en los campos siguientes:

- Año de seguimiento
- Id. de grupo de tiempo libre
- Fecha de vigencia

b Haga clic en **Guardar** para ver los saldos del nuevo año de seguimiento.

10 Haga clic en **Guardar**.

11 Como opción, en la ficha **Ausencias**, haga clic en **Solicitudes de tiempo libre** para crear y ver las solicitudes de tiempo libre o haga clic en **Ver ausencias con seguimiento** para ver los detalles de ausencias del empleado. La ficha **Ausencias** sólo se muestra en el modo Time Track.

Crear y modificar Parámetros globales

Utilice el formulario Configuración de parámetros globales para crear y modificar las opciones de parámetros que afectarán a todas las transacciones de Infor Factory Track. Los administradores pueden configurar estos parámetros en el formulario Parámetros globales para personalizar la aplicación.



Precaución: Sólo los programadores que estén autorizados a personalizar su aplicación deben utilizar el formulario Parámetros globales. Los cambios realizados en este formulario pueden hacer que su aplicación no funcione correctamente.

- 1** Abra el formulario Parámetros globales.
- 2** Si está creando un parámetro nuevo, haga clic en **Nuevo** o seleccione una línea en blanco de la cuadrícula. Si está modificando un parámetro existente, selecciónelo de la cuadrícula.
- 3** Especifique o revise esta información:

Tipo de ERP

Seleccione el ERP al que se aplica este parámetro. Si está modificando un parámetro existente, este campo no está disponible.

Nombre de parámetro global

Especifique un nombre para el parámetro. Si está modificando un parámetro existente, este campo no está disponible.

Tipo de parámetro global

Seleccione un tipo de parámetro: Cadena, Booleano o Numérico.

Valor de parámetro global

Como opción, especifique un valor predeterminado para este campo. Déjelo en blanco para que los usuarios tengan que especificar un valor.

Descripción

Especifique una descripción para el parámetro.

Descripción usuario final

Como opción, especifique una descripción para utilizar para los usuarios finales.

Parámetro principal

Como opción, especifique un parámetro principal. Un parámetro sólo está visible si su parámetro principal está habilitado.

Secuencia de parámetros

Como opción, especifique un número de secuencia para determinar dónde debe mostrarse este parámetro en la lista de parámetros. Si no especifica números de secuencia para los parámetros, se muestran en orden alfabético.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros globales

Utilice el formulario Parámetros globales para configurar los parámetros que se aplican a todas las transacciones y formularios de Infor Factory Track.

- 1 Abra el formulario Parámetros globales.
- 2 Especifique esta información:

Kanban implementado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios escanear un número Kanban en lugar de escanear un número de artículo y las características de su punto de stock.

Etiqueta Kanban

Especifique un Id. de etiqueta para las etiquetas Kanban. Este campo sólo se muestra si el parámetro **Kanban implementado** está seleccionado.

Unidades de manipulación en uso

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar unidades de manip.

Lote ERP es lote proveedor

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar automáticamente el número de lote del proveedor como su número de lote.

Código EAN en uso

Seleccione para permitir a los usuarios escanear Números de artículo europeos en lugar de números de artículo. Cuando los usuarios escaneen un Número de artículo europeo, se mostrará el número de artículo correspondiente en el escáner.

Código ICS en uso

Seleccione para permitir a los usuarios escanear números de Sistema de códigos de artículo en lugar de números de artículo. Cuando los usuarios escaneen un número de Sistema de códigos de artículo, se mostrará el número de artículo correspondiente en el escáner.

Módulo TT implementado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios acceder a las transacciones relacionadas con el Time Track en Factory Track.

- 3 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Vincular unidad de manipulación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Vincular unidad de manipulación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**.

Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Vincular unidad de manipulación**.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Máscara de unidad de manipulación

Especifique un código de máscara para los números de unidad de manipulación generados automáticamente.

5 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.

6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de Impresoras

Utilizar el formulario Configuración de impresora de etiquetas para configurar impresoras.

1 Abra el formulario Configuración de impresora de etiquetas.

2 Haga clic en **Nuevo** para crear una nueva impresora. Para configurar un impresora actual, selecciónela de la cuadrícula.

3 Especifique o revise esta información:

Nombre de impresora

Especifique un nombre para la impresora. Si está configurando una impresora actual, este campo es de solo lectura.

Ubicación física

Especifique la ubicación física de la impresora. Por ejemplo, Lugar de recepción.

Ruta de la impresora

Especifique la ruta de red de la impresora.

Impresora móvil

Seleccione esta casilla si la impresora es móvil.

4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros del sitio

Para configurar los parámetros del sitio:

- 1 Abra el formulario Parámetros del sitio.
- 2 Especifique esta información:

Sitio

Especifique el sitio adecuado. Se muestran el nombre de sitio y descripción. Si necesita crear un sitio nuevo, abra el formulario Sitios.

Tipo de ERP

Especifique el tipo de ERP adecuado.

Segundos antes del tiempo de espera

Especifique el número de segundos antes de que expire la solicitud de conexión desde la aplicación cliente. Incluso si expira la solicitud de cliente, el ERP continuará procesando la solicitud, así que asegúrese de que asigna tiempo suficiente para que el ERP finalice el procesamiento de la solicitud.

Códificación

Especifique qué tipo de codificación utilizar en las declaraciones de archivo XML al conectar con el ERP.

- 3 Para generar vistas de componentes de formularios, haga clic en **Generar vistas de cadenas**, **Generar vistas de componentes** y **Generar vistas de menús**.
- 4 En la ficha **Configuración del calendario**, seleccione una fecha de inicio para el calendario del sitio y especifique un año de seguimiento.
 - a Haga clic en **Vacaciones del sitio** para editar las vacaciones.
 - b Haga clic en **Calendario del sitio** para ver una matriz de 12 meses del calendario del sitio.
 - c Configure el día de inicio de la semana de trabajo. Especifique esta información:

Primer día de la semana de trabajo

Establezca el día de la semana que debe considerarse como el primer día de la semana de trabajo. De forma predeterminada, este campo se establece en Lunes.

Nota: Para empleados de Días transcurridos y empleados de Horas fichadas, este día se considera como el día de inicio de la semana de trabajo en los criterios de selección en los formularios Resumen de horas y Resumen diario de tiempo transcurrido. Este día también se tiene en cuenta en el proceso de las horas de los empleados en Semanas transcurridas. Los empleados de Semanas transcurridas se asignan a los programas de nóminas que tienen fechas de inicio del periodo que corresponden con el ajuste Primer día de la semana de trabajo del sitio.

Fecha de vigencia de la semana de trabajo

Especifique la fecha a partir de la cual el cambio del primer día de la semana de trabajo es efectivo. Todos los criterios de selección semanales de las fechas de los informes iguales y posteriores a esta fecha utilizan el primer día de la semana de trabajo correspondiente para mostrar los registros. Las consultas sobre las fechas de los informes anteriores a la fecha de vigencia de la semana de trabajo utilizan el primer día de la semana de trabajo correspondiente a la fecha de vigencia para mostrar los registros. Si no hay fecha de vigencia de la semana de trabajo que corresponda a las fechas de los informes en la consulta, se utiliza el primer día de la semana de trabajo como fecha predeterminada para mostrar los registros.

Nota: Para empleados de Semanas transcurridas, además de para la selección de consultas, este parámetro se considera como el día de inicio de la semana de trabajo en los criterios de selección en los formularios Resumen de horas y Resumen semanal de tiempo transcurrido.

Generar semana de trabajo

Haga clic en Generar semana de trabajo para modificar el ajuste de Primer día de la semana de trabajo. Si se especifica una fecha de vigencia de la semana de trabajo, las fechas de los informes anteriores a la fecha de vigencia de la semana de trabajo utilizan el primer día de la semana de trabajo o el primer día que corresponda al primer día definido para el periodo antes de este cambio.

Nota:

- Para los empleados de Semanas transcurridas, las fechas de vigencia se deben establecer en la fecha de calendario actual o en una fecha futura.
- No se puede restablecer la fecha de los registros de Detalles de tiempo transcurrido para los empleados semanales en fechas de informe anteriores al cambio de fecha de vigencia de la semana de trabajo o que tengan fechas de creación anteriores al cambio de la semana de trabajo. La utilidad Generar semana de trabajo restablece los registros al nuevo inicio de la semana de trabajo para los empleados de Semanas transcurridas con Detalles de tiempo transcurrido para fechas futuras (p. ej., ausencias planificadas o registros de ausencias de días festivos).
- Póngase en contacto con el servicio técnico de Infor para revisar la estructura de datos anterior a la generación de un nuevo día de inicio de la semana de trabajo.

5 En la ficha **Comunicación LN**, especifique esta información:

URL de servicio web

Especifique la URL de servicio web de su empresa. Puede encontrar esta URL en el Conector de la página Servicios web. En el Conector de la página Servicios web, haga clic en **Estado de servicios web** y abra el primer archivo WSDL disponible asociado a su empresa. Puede copiar la URL WSDL desde el archivo WSDL y copiarlo en este campo.

Sufijo servicio web

Especifique el sufijo de servicio web que corresponde con su empresa. Este sufijo se utilizará para los servicios web que no tengan un sufijo definido en el formulario Conectores de servicio web.

6 Haga clic en **Comprobar conexión** en la ficha **Comunicación LN** para verificar la conexión con el servidor ERP.

7 En la ficha **Time Track**, especifique esta información:

Código de nómina

Como opción, especifique el valor de código de nómina. Los códigos de nómina identifican cada registro como originario de un sitio determinado.

Código ERP

Especifique un código ERP. Normalmente, se especifica un código de sitio de Infor Factory Track en el software ERP subyacente. El código ERP especificado en el formulario Parámetros de sitio debe coincidir con el código de sitio de Infor Factory Track especificado en el ERP.

Turno ERP

Especifique el código de turno ERP. El código especifica un calendario de trabajo (WTT), el cual es un calendario genérico 24/7 especificado en el sistema ERP.

Permitir desplazamiento de registro

Seleccione esta casilla de verificación para reducir a cero los registros fijados automáticamente registrando un valor de desplazamiento negativo; por ejemplo, un registro fijado de 4 horas será desplazado por un registro de -4 horas. Desactive esta casilla de verificación para mostrar un error ERP en respuesta a los registros fijados.

Permitir traspasar

Seleccione esta casilla de verificación para permitir las transacciones editadas traspasar el sistema ERP. Desactive esta casilla de verificación para mostrar un error ERP en respuesta a transacciones traspasadas.

Utilizar registro global

Seleccione esta casilla de verificación para especificar como evitar el registro de los registros que comparten una combinación de número de empleado y una fecha de informe específicos cuando uno o más registros contienen un error. Por ejemplo, un empleado registra un grupo de cuatro registros en el que el tercer registro contiene un error. Seleccione Utilizar publicación global para bloquear la publicación de los cuatro registros. Desactive esta casilla de verificación para registrar los registros 1, 2 y 4 y para bloquear sólo el registro 3.

Registrar horas de inicio y fin a ERP

Seleccione esta casilla de verificación para registrar la hora de inicio y fin de turno en ERP incluso cuando esas horas sean en días separados. Desactive este campo para registrar siempre las horas de inicio y fin de turno en el mismo día de acuerdo con los ajustes de configuración del turno.

Permitir reversión de nómina procesada

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios revertir la nómina de Procesada a Presentada.

Nota:

- Si se ha seleccionado la casilla de verificación y el privilegio de grupo de trabajo del usuario **Revertir nómina** está establecido en Sí, los usuarios pueden utilizar el icono de reversión en los formularios Resumen de nómina y Detalles de nómina para revertir el estado de la nómina de Procesada a Presentada. Si el privilegio de grupo de trabajo del usuario **Revertir nómina** está establecido en No, el icono de reversión se activa pero si el usuario intenta utilizarlo aparecerá un mensaje que indica que el usuario no está autorizado a revertir el estado de la nómina.
- Si se desactiva la casilla de verificación, el icono de reversión de Resumen de nómina y de Detalles de nómina está desactivado. La función se desactiva para todos los usuarios, independientemente de su ajuste de privilegio de grupo de trabajo.

Permitir transacciones de asistencia en una fecha futura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden utilizar fechas y horas de transacciones futuras a la hora de introducir transacciones de asistencia o de mano de obra. Si se desactiva la casilla de verificación, sólo se pueden utilizar fechas y horas de transacciones actuales o pasadas.

Nota: El parámetro no restringe la entrada de ausencias planificadas o de solicitudes de ausencia futuras.

- 8 En la ficha **Colores**, haga clic en **Colores** para seleccionar un formato de color para destacar las vacaciones. Especifique un color principal (para el texto) y un color de fondo y observe el resultado en el campo **Muestra**. Una vez finalizado, haga clic en **Guardar y salir**.

Crear y modificar Parámetros de usuario

Utilice el formulario Parámetros de usuario para crear y modificar las opciones de parámetros de usuarios específicos. Los administradores pueden configurar estos parámetros en el formulario Extensiones de usuario para personalizar los permisos de usuario y las configuraciones.



Precaución: Sólo los programadores que estén autorizados a personalizar su aplicación de Infor Factory Track deben utilizar el formulario Parámetros de usuario. Los cambios realizados en este formulario pueden causar que su aplicación no funcione correctamente.

- 1 Abra el formulario Parámetros de usuario.
- 2 Si está creando un parámetro nuevo, haga clic en **Nuevo** o seleccione una línea en blanco de la cuadrícula. Si está modificando un parámetro existente, selecciónelo de la cuadrícula.
- 3 Especifique o revise esta información:

Tipo de ERP

Especifique el ERP al que se aplica este parámetro. Si está modificando un parámetro existente, este campo no está disponible.

Nombre del parámetro

Especifique un nombre para el parámetro. Si está modificando un parámetro existente, este campo no está disponible.

Tipo de parámetro

Seleccione un tipo de parámetro: Cadena, Booleano o Numérico.

Valor del parámetro

Como opción, especifique un valor predeterminado para este campo. Déjelo en blanco para que los usuarios tengan que especificar un valor.

Descripción

Especifique una descripción para el parámetro.

Descripción usuario final

Como opción, especifique una descripción para utilizar para los usuarios finales.

Parámetro principal

Como opción, especifique un parámetro principal. Un parámetro sólo está visible si su parámetro principal está habilitado.

Secuencia de parámetros

Como opción, especifique un número de secuencia para determinar dónde debe mostrarse este parámetro en la lista de parámetros. Si no especifica números de secuencia para los parámetros, se muestran en orden alfabético.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de Usuario

Utilice el formulario Extensiones de usuario para configurar los ajustes de usuarios individuales.

- 1 Abra el formulario Extensiones de usuario.

- 2 Para configurar los parámetros para un usuario existente, seleccione un Id. de usuario de la cuadrícula. Para configurar los parámetros para un usuario nuevo, seleccione una línea en blanco de la cuadrícula y especifique un nombre de usuario en el campo **Nombre de usuario**.
- 3 Especifique o revise esta información:

Tipo de usuario

Para definir qué permisos tiene este usuario, seleccione un tipo de usuario.

Empleado

Se muestra el nombre de empleado e ID asociado con este ID de usuario. Puede vincular los ID de empleados con los ID de usuarios en el formulario Empleados.

Almacén

Especifique un almacén predeterminado para este usuario. Si se selecciona el parámetro **Transacción Rellenar almacén** en el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones, se utilizará este almacén de forma predeterminada en lugar del almacén predeterminado especificado para la transacción.

Ubicación de preparación

Especifique una ubicación de preparación predeterminada para este usuario.

Impresora de etiquetas

Especifique una impresora predeterminada para este usuario. Si el parámetro **Anular impresora de usuario** no está seleccionado en el formulario Parámetros de impresión de tipo de orden almacén de transacción, se utilizará esta impresora en lugar de la impresora especificada para la transacción.

Impresora de documentos del ERP

Especifique la impresora predeterminada que se debe utilizar para imprimir los documentos del ERP. Por ejemplo, los documentos de envío.

Nota: El usuario no puede verificar el contenido de este campo, así que es necesario que los datos se introduzcan bien en este campo (como se definen en el ERP).

El usuario puede cambiar el reloj

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que cambiar la hora y la fecha de las transacciones que realiza.



Precaución: Este parámetro permite al usuario cambiar el registro de hora de las transacciones, incluyendo la hora y asistencia y transacciones de inicio y fin de trabajo. Solo debe seleccionar este parámetro para gerentes o personal similar.

- 4 Configure estos parámetros:

Anular tolerancia cantidad

Seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario anular la tolerancia de cantidad establecida en su sistema ERP.

Anular tolerancia de fecha

Seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario anular la tolerancia de fecha establecida en su sistema ERP.

Permitir cambio de almacén

Seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario especificar un almacén al ejecutar transacciones. Desactive esta casilla de verificación para que el usuario tenga que usar siempre el almacén predeterminado.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Definición de formatos de etiqueta

Utilice el formulario Formatos de etiqueta para definir Formatos de etiqueta.

- 1 Abra el formulario Formatos de etiqueta.
- 2 Para definir un formato de etiqueta nuevo, haga clic en **Nuevo**. Para modificar un formato de etiqueta existente, selecciónelo de la cuadrícula.
- 3 Especifique esta información:

Nombre de etiqueta

Especifique un nombre para la etiqueta. Este nombre debe coincidir con el nombre de archivo del formato de etiqueta utilizado en la aplicación Bartender.

Descripción

Como opción, especifique una descripción de la etiqueta.

Tamaño de etiqueta

Como opción, especifique un tamaño de la etiqueta.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Definición de dominios de datos

Utilice el formulario Dominios de datos para definir los dominios de datos.



Precaución: Sólo los programadores que estén autorizados a personalizar su aplicación deben utilizar el formulario Dominios de datos. Los cambios realizados en este formulario pueden causar que su aplicación no funcione correctamente.

- 1 Para modificar un dominio de datos existente, selecciónelo desde la cuadrícula. Para crear un dominio de datos nuevo, seleccione una línea en blanco de la cuadrícula.
- 2 Especifique esta información:

Tipo ERP

Seleccione el tipo de ERP.

Dominio datos

Especifique el nombre del dominio al que aplica esta entrada.

Tipo datos

Seleccione un tipo de datos:

- Cadena
- Fecha
- Hora
- Fecha-Hora

- Booleano
- Entero
- Decimal

Tamaño de datos

Especifique un longitud para la cadena o entero.

Dígitos antes decimal

Especifique el número de dígitos que aparecen antes del decimal.

Dígitos tras decimal

Especifique el número de dígitos que aparecen después del decimal.

Expandir autom.

Seleccione esta casilla de verificación si es necesario expandir la entrada para que se ajuste a la definición del campo.

Convertir en mayúsculas

Seleccione esta casilla de verificación para convertir la cadena en mayúsculas.

- 3 Haga clic en **Guardar**.

Definición de un rol de usuario de Factory Track

- 1 Abra el formulario Extensiones de usuario.
- 2 Seleccione un registro de usuario.
- 3 En el campo **Tipo de usuario**, seleccione Administrador, Supervisor o Usuario. El tipo que especifique asignará al usuario seleccionado a una autorización de grupo que permite acceso a los formularios adecuados a ese tipo.
 - Los administradores pueden acceder y actualizar todos los formularios.
 - Los supervisores pueden ver la mayoría de los formularios y pueden introducir y editar horarios de empleados pero no podrán editar tablas de configuración u organización.
 - Los usuarios pueden introducir información en tiempo real pero no podrán editar registros o modificar horarios de transacción.

Especificación de etiquetas alternativas

Utilice el formulario Excepciones de etiqueta para especificar la impresión de una etiqueta alternativa para artículos o clientes específicos.

- 1 Abra el formulario Excepciones de etiqueta.
- 2 Para crear una etiqueta alternativa nueva, haga clic en **Nueva**. Para modificar una etiqueta alternativa existente, selecciónela de la cuadrícula.
- 3 Especifique esta información:

Nombre de etiqueta

Seleccione el nombre de la etiqueta para reemplazar con una etiqueta alternativa.

Tipo de excepción

Seleccione si la etiqueta alternativa es para un artículo o para un cliente.

Clave de excepción

Especifique un número de cuenta de artículo o cliente.

Alterar nombre de etiqueta

Seleccione el nombre de la etiqueta alternativa para imprimir.

- 4** Haga clic en **Guardar**.

Información general sobre el seguimiento de dispositivos

3

Puede utilizar el sistema de seguimiento de dispositivos para gestionar dispositivos. El sistema de seguimiento de dispositivos proporciona un sistema que hace un seguimiento de quien está utilizando un dispositivo y cuando se ha devuelto. También se puede seguir condiciones de dispositivo, tal como perdido o roto, ver la disponibilidad del dispositivo e historiales de actividades. Para configurar y utilizar el sistema de seguimiento de dispositivo:

- 1** Cree tipos de dispositivo utilizando el formulario Tipos de dispositivos.
Consulte "Definición de tipos de dispositivos".
- 2** Cree dispositivos utilizando el formulario Dispositivos.
Consulte "Añadir y modificar dispositivos".
- 3** Emita y devuelva dispositivos utilizando el formulario Asignación de dispositivos y transacción de Asignación de dispositivos. Puede ver el uso y disponibilidad del dispositivo utilizando el formulario Uso de dispositivo actual.
Consulte "Emisión y devolución de dispositivos" y "Ver uso y disponibilidad de dispositivos".

Puede registrar los dispositivos como perdidos, encontrados, rotos y arreglados utilizando el formulario Dispositivos.

Consulte "Registro de dispositivos como perdidos, encontrados, rotos y arreglados".

Este capítulo describe los procesos de transacciones relacionados con Factory Track LN.

Definición de transacciones

Utilice el formulario Configuración de transacciones para definir las transacciones de la aplicación Infor Factory Track. Por ejemplo, puede añadir transacciones personalizadas a la aplicación utilizando este formulario. También puede configurar los ajustes de las transacciones en este formulario.



Precaución: Sólo los programadores que estén autorizados a personalizar su aplicación de Infor Factory Track deben utilizar el formulario Configurar transacción. Los cambios realizados en este formulario pueden causar que su aplicación no funcione correctamente.

- 1 Abra el formulario Configurar transacciones.
- 2 Para añadir una nueva transacción, haga clic en **Crear un objeto nuevo** o seleccione una línea en blanco desde la cuadrícula. Para modificar una transacción existente, selecciónela desde la cuadrícula.
- 3 Especifique o revise esta información:

Tipo de ERP

Seleccione el ERP al que se aplica este parámetro. Si está modificando un parámetro existente, este campo no está disponible.

Nombre de la transacción

Especifique un nombre para esta transacción. Si está modificando una transacción principal que está pre instalada con la aplicación, este campo es de solo lectura.

Nombre form transacción

Seleccione el nombre de formulario asociado con la transacción.

Descripción de la transacción

Especifique una cadena y descripción para esta transacción. La descripción estará visible para los usuarios finales y se puede traducir a otro idioma. Hay campos separados para la cadena y la descripción.

- 4 Como opción, para configurar los ajustes de esta transacción, especifique esta información:

Transacción Rellenar almacén

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar el almacén asignado al usuario como el almacén predeterminado. El usuario puede cambiar este valor.

Mostrar mensaje de confirmación:

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Se aplica a tipos de orden

Seleccione esta casilla de verificación si existen tipos de orden específicos que aplican a esta transacción.

Admite impresión etiquetas

Seleccione esta casilla de verificación si la transacción es compatible con la impresión de etiquetas.

Grupo tipos orden

Especifique el grupo de tipo de orden utilizado para esta transacción. Este campo sólo está disponible si **Se aplica a tipos de orden** está seleccionado.

Tipo de orden predeterminada

Como opción, especifique un tipo de orden predeterminado para la transacción. El usuario puede cambiar este valor. Este campo sólo está disponible si **Se aplica a tipos de orden** está seleccionado.

- 5 Como opción, para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para la transacción seleccionada, haga clic en **Parámetros de impresión de etiquetas**. Para obtener más información acerca de cómo configurar los parámetros de impresión de etiquetas, consulte "Configuración de los ajustes de impresión de etiquetas para las transacciones, almacenes y tipos de orden específicos".
- 6 En la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione un parámetro o seleccione una línea en blanco de la cuadrícula para crear un parámetro nuevo.
- 7 Especifique o revise esta información para cada parámetro que esté modificando o creando en la ficha **Parámetros de transacción**:

Nombre del parámetro

Especifique un nombre para el parámetro. Si está modificando un parámetro existente, este campo no está disponible.

Tipo de parámetro

Seleccione un tipo de parámetro: Cadena, Booleano o Numérico.

Valor del parámetro

Como opción, especifique un valor predeterminado para este campo. Déjelo en blanco para que los usuarios tengan que especificar un valor.

Descripción

Especifique una descripción para el parámetro.

Parámetro principal

Como opción, especifique un parámetro principal. Un parámetro sólo está visible si su parámetro principal está habilitado.

Etiqueta del formulario

Especifique una etiqueta para mostrar a los usuarios finales.

Secuencia de parámetros

Como opción, especifique un número de secuencia para determinar dónde debe mostrarse este parámetro en la lista de parámetros. Si no especifica números de secuencia para los parámetros, se muestran en orden alfabético.

- 8 Si corresponde, en la ficha **Parámetros de tipo de orden**, seleccione un parámetro o seleccione una línea en blanco de la cuadrícula para crear un parámetro nuevo. La ficha **Parámetros de tipo de orden** solo está disponible si la casilla de verificación **Se aplica a tipos de orden** está seleccionada.
- 9 Especifique o revise esta información para cada parámetro que esté modificando o creando en la ficha **Parámetros de tipo de orden**:

Nombre del parámetro

Especifique un nombre para el parámetro. Si está modificando un parámetro existente, este campo no está disponible.

Tipo de parámetro

Seleccione un tipo de parámetro: Cadena, Booleano o Numérico.

Valor del parámetro

Como opción, especifique un valor predeterminado para este campo. Déjelo en blanco para que los usuarios tengan que especificar un valor.

Descripción

Especifique una descripción para el parámetro.

Parámetro principal

Como opción, especifique un parámetro principal. Un parámetro sólo está visible si su parámetro principal está habilitado.

Etiqueta del formulario

Especifique una etiqueta para mostrar a los usuarios finales.

Secuencia de parámetros

Como opción, especifique un número de secuencia para determinar dónde debe mostrarse este parámetro en la lista de parámetros. Si no especifica números de secuencia para los parámetros, se muestran en orden alfabético.

- 10 Los **tipos de orden** están determinados por el grupo de tipos de orden asociado a la transacción. La ficha **Tipos de orden** sólo está disponible si la casilla de verificación **Se aplica a tipos de orden** está seleccionada.

- 11 Especifique o revise esta información para cada tipo de orden que esté creando:

Tipo de orden

Especifique el tipo de orden.

Descripción

Especifique una descripción.

- 12 Haga clic en **Guardar**.

Creación de tarjetas de identificación

Para crear las tarjetas de identificación de los empleados, utilice el formulario Tarjetas de identificación.

- 1 Abra el formulario Tarjetas de identificación.
- 2 Seleccione la última fila de la cuadrícula a la izquierda.
- 3 Especifique el número de tarjeta de identificación.
- 4 Seleccione **Activa**.
- 5 Especifique un número de empleado válido.

Modificación de tarjetas de identificación

Para modificar tarjetas de identificación existentes, utilice el formulario Tarjetas de identificación.

- 1 Abra el formulario Tarjetas de identificación.
- 2 Seleccione la tarjeta de identificación de la cuadrícula a la izquierda.
- 3 Para asignar un empleado a una tarjeta de identificación, especifique un número de empleado válido.
- 4 Para activar la tarjeta de identificación, seleccione **Activar**. Para desactivar la tarjeta de identificación, desactive esta casilla de verificación.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Asignar liberación

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Asignar liberación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Asignar liberación**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro y Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Ubicación del carro

Especifique una ubicación del carro a la que transferir artículos en el momento de la preparación.

Número de ejecuciones de salida

Especifique un número predeterminado para las ejecuciones de salida.

Liberación de salientes

Seleccione esta casilla de verificación para liberar la asignación saliente cuando se seleccionan los artículos.

Sobrepreparación permitida (Ventas, Transferencia, Sólo producción)

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios preparen más cantidad de la requerida, en cumplimiento de los límites de tolerancia ERP LN estándar.

Ubicación de etapa

Especifique una ubicación de preparación para los artículos que se han preparado.

Entrada de zona

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios filtrar la lista de selección por zona.

Mostrar nº de artículo

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar el número del artículo preparado.

Escanear nº de artículo

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear el número de artículo. Si el número de artículo escaneado no coincide con el número de artículo en la línea de inventario, se muestra un mensaje de error.

Mostrar ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la ubicación del artículo que se está preparando.

Escanear ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la ubicación. Si la ubicación escaneada no coincide con la ubicación en la línea de inventario, se muestra un mensaje de error.

Cambiar ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios preparar artículos de una ubicación distinta a la línea de inventario. Si selecciona esta casilla de verificación, este parámetro anulará el parámetro **Escanear ubicación**.

Mostrar número de lote

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar el número de lote del artículo que se está preparando.

Escanear número de lote

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear el número de lote. Si el número de lote escaneado no coincide con el número de lote en la línea de inventario, se muestra un mensaje de error.

Cambiar número de lote

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios preparar artículos con un número de lote distinto al de la línea de inventario. Si selecciona esta casilla de verificación, este parámetro anulará el parámetro **Escanear número de lote**.

Mostrar unidad de manipulación

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la unidad de manipulación asignada al artículo que se está preparando.

Escanear unidad de manipulación

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la unidad de manipulación. Si la unidad de manipulación escaneada no coincide con la unidad de manipulación en la línea de inventario, se muestra un mensaje de error.

Cambiar unidad de manipulación

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios preparar artículos asignados a una unidad de manipulación distinta a la de la línea de inventario. Si selecciona esta casilla de verificación, este parámetro anulará el parámetro **Escanear unidad de manipulación**.

Mostrar fecha

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la fecha del inventario del artículo que se está preparando.

Escanear fecha

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la fecha de inventario. Si la fecha de inventario escaneada no coincide con la fecha de inventario en la línea de inventario, se muestra un mensaje de error.

Cambiar fecha de inventario

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios preparar artículos con una fecha de inventario distinta a la de la línea de inventario. Si selecciona esta casilla de verificación, este parámetro anulará el parámetro **Escanear fecha**.

Lista por centro de trabajo (sólo producción)

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las líneas abiertas del centro de trabajo especificado o rango de número de orden.

- 5 Como opción, en la ficha **Parámetros de tipo de orden**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.

- 6 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 7 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Aprobaciones

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Aprobaciones.

1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Aprobaciones**.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

4 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

Id. de referencia en uso

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios especificar un Id. de referencia al principio de esta transacción. Para obtener más información, consulte "Id. de referencia" en la página 14.

5 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Filtrar por almacén

Seleccione esta casilla de verificación para solo permitir a los usuarios inspeccionar artículos en su almacén actual.

Cód. rechazo

Como opción, especifique un código de motivo predeterminado para los rechazos.

Permitir entrad ctd. destruida

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios especificar una cantidad de artículos para destruir.

Destruir cód.

Como opción, especifique un código de motivo predeterminado para los artículos destruidos durante la inspección.

Código de motivo de desecho

Como opción, especifique un código de motivo predeterminado para los artículos desechados.

Almacenamiento

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios realicen transacciones de almacenamiento desde esta transacción.

Liberación de entrantes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para liberar automáticamente las órdenes entrantes de almacenamiento.

Nº de ejecución predeterminado

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. La transacción siempre usa este valor.

Ubicación de elementos emergentes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Si selecciona esta casilla de verificación, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar ubicaciones vacías**
- **Consolidar inventario**

Nº de ubicaciones

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Especifique la cantidad máxima de la ubicación que desee mostrar en la lista emergente.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento que estén definidas en ERP LN como ubicaciones fijas para el artículo.

Usar ubicaciones vacías

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las ubicaciones vacías en la lista emergente.

Comprobar capacidad

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones con la capacidad suficiente en la lista emergente.

Comprobar ubicaciones de almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones aptas para el artículo en la lista emergente.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para dirigir las transferencias de inventario a stocks existentes del mismo artículo. Si selecciona este parámetro, la lista de opciones solo muestra las ubicaciones que contienen una cantidad positiva del artículo que se va a transferir. Los usuarios todavía pueden especificar manualmente cualquier ubicación.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más alta. Desactive esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más baja.

Incluir todas las ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para enumerar todas las ubicaciones fijas del artículo si tienen una cantidad de cero.

Rellenar previamente la ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo **Ubicación**. Si selecciona este parámetro, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicación predeterminada**
- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar lógica LN para entrante**
- **Consolidar inventario**

Usar ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para especificar una ubicación de almacenamiento predeterminada que desee usar para esta ubicación.

Ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Usar ubicación predeterminada** está seleccionado. Especifique una ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

Usar lógica LN para entrante

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar las reglas de aviso de entrada de ERP LN para especificar una nueva ubicación de almacenamiento predeterminada.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo de ubicación con la cantidad más alta o más baja, dependiendo de si el parámetro **Primero el inventario más alto** del artículo está seleccionado.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más alta del artículo como la ubicación predeterminada. Desactive esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más baja.

Crossdock activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios realicen transacciones cruzadas desde dentro de esta transacción.

Imprimir etiquetas de las unidades de manipulación antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras de la unidad de manipulación antes de realizar la transacción crossdock.

Imprimir etiquetas de nº de serie antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras del número de serie antes de realizar la transacción crossdock.

- 6 Como opción, en la ficha **Parámetros de tipo de orden**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 7 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 8 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Como se creó

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Como se creó.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Mantenimiento como se creó**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Crear registro de Como se creó

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios crear registros como se creó incluso si la orden no los necesita.

Crear número de lote

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios crear números de lote. Desactive esta casilla de verificación para que los usuarios tengan que utilizar números de lote existentes.

Crear número de serie

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios crear números de serie. Desactive esta casilla de verificación para que los usuarios tengan que utilizar números de serie existentes.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Recepción ASN

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Recepción ASN.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Recepción ASN**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

Id. de referencia en uso

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios especificar un Id. de referencia al principio de esta transacción. Para obtener más información, consulte "Id. de referencia" en la página 14.

- 4 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Nota: Los parámetros de tipo de orden sólo son aplicables a esta transacción cuando un usuario recibe una línea de ASN individual.

Filtrar por almacén

Seleccione esta casilla de verificación para solo permitir a los usuarios recibir artículos en su almacén actual.

Anular actividades LN

Seleccione esta casilla de verificación para anular cualquier actividad LN que interfiera con esta transacción.

Ejecutar actividades LN

Seleccione esta casilla de verificación para ejecutar cualquiera de las siguientes tareas automáticas dentro de la transacción actual. Si falla alguna de las tareas en ejecución dentro de la transacción, toda la transacción fallará y se mostrará un mensaje de error. Desactive para ejecutar las siguientes tareas automáticas fuera de la transacción actual. Si las tareas que se ejecutan fuera de la transacción son erróneas, no se muestra ningún mensaje de error.

Establ. ctd nota embalaje en Ctd. abierta

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios especifiquen la unidad de medida con la que recibir los artículos. Por ejemplo, si en ERP LN se ha definido un factor de conversión que especifica que una caja es igual a cinco piezas, el usuario puede recibir una cantidad de artículos de una caja en vez de cinco piezas.

Permitir usuario intr. recep. final

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios elijan si inspeccionar los artículos recibidos. Desactive esta casilla de verificación para inspeccionar o no inspeccionar los artículos según su designación en ERP LN.

Entr. código certificado lote

Seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario especificar un código de certificado, vinculando un documento al número de lote.

Introducir cantidad recibida

Seleccione esta casilla de verificación para solicitar a los usuarios que especifiquen la cantidad recibida. Bórrela para recibir automáticamente la cantidad listada en la nota de embalaje.

Rellenar previamente la cantidad recibida con la cantidad en la nota de embalaje

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Introducir cantidad recibida** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la cantidad de la nota de embalaje como el valor predeterminado para el campo **Cantidad recibida**. El usuario puede cambiar este valor.

Introd. indic. inspección

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen si inspeccionar los artículos recibidos.

Introd. fecha inventario

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen una fecha de inventario para los artículos controlados por fecha que se reciban. Desactive esta casilla de verificación para usar siempre la fecha actual añadida a la vida útil del artículo como fecha de inventario.

Introd. fecha recep

Seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario especificar la fecha de recepción.

Introd. id. Kanban

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios escaneen Id. de Kanban en vez de los números de orden y artículo.

Tiempo inventario

Como opción, especifique una hora para registrar cualquier artículo controlado por fecha que se reciba.

UDM entrada

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios especifiquen la unidad de medida con la que recibir los artículos. Por ejemplo, si en ERP LN se ha definido un factor de conversión que especifica que una caja es igual a cinco piezas, el usuario puede recibir una cantidad de artículos de una caja en vez de cinco piezas.

Almacenamiento

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios realicen transacciones de almacenamiento desde esta transacción.

Liberación de entrantes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para liberar automáticamente las órdenes entrantes de almacenamiento.

Nº de ejecución predeterminado

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. La transacción siempre usa este valor.

Ubicación de elementos emergentes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Si selecciona esta casilla de verificación, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar ubicaciones vacías**
- **Consolidar inventario**

Nº de ubicaciones

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Especifique la cantidad máxima de la ubicación que desee mostrar en la lista emergente.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento que estén definidas en ERP LN como ubicaciones fijas para el artículo.

Usar ubicaciones vacías

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las ubicaciones vacías en la lista emergente.

Comprobar capacidad

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones con la capacidad suficiente en la lista emergente.

Comprobar ubicaciones de almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones aptas para el artículo en la lista emergente.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para dirigir las transferencias de inventario a stocks existentes del mismo artículo. Si selecciona este parámetro, la lista de opciones solo muestra las ubicaciones que contienen una cantidad positiva del artículo que se va a transferir. Los usuarios todavía pueden especificar manualmente cualquier ubicación.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más alta. Desactive esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más baja.

Incluir todas las ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para enumerar todas las ubicaciones fijas del artículo si tienen una cantidad de cero.

Rellenar previamente la ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo **Ubicación**. Si selecciona este parámetro, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicación predeterminada**
- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar lógica LN para entrante**
- **Consolidar inventario**

Usar ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para especificar una ubicación de almacenamiento predeterminada que desee usar para esta ubicación.

Ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Usar ubicación predeterminada** está seleccionado. Especifique una ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

Usar lógica LN para entrante

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar las reglas de aviso de entrada de ERP LN para especificar una nueva ubicación de almacenamiento predeterminada.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo de ubicación con la cantidad más alta o más baja, dependiendo de si el parámetro **Primero el inventario más alto** del artículo está seleccionado.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más alta del

artículo como la ubicación predeterminada. Desactive esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más baja.

Crossdock activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios realicen transacciones cruzadas desde dentro de esta transacción.

Imprimir etiquetas de las unidades de manipulación antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras de la unidad de manipulación antes de realizar la transacción crossdock.

Imprimir etiquetas de nº de serie antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras del número de serie antes de realizar la transacción crossdock.

- En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Cerrar unidad de manipulación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Cerrar unidad de manipulación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Cerrar unidad de manipulación**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Recepción de consignación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción de Recepción de consignación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Recepción de consignación**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Ubicación de elementos emergentes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Si selecciona esta casilla de verificación, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar ubicaciones vacías**
- **Consolidar inventario**

Nº de ubicaciones

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Especifique la cantidad máxima de la ubicación que desee mostrar en la lista emergente.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento que estén definidas en ERP LN como ubicaciones fijas para el artículo.

Usar ubicaciones vacías

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las ubicaciones vacías en la lista emergente.

Comprobar capacidad

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones con la capacidad suficiente en la lista emergente.

Comprobar ubicaciones de almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones aptas para el artículo en la lista emergente.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para dirigir las transferencias de inventario a stocks existentes del mismo artículo. Si selecciona este parámetro, la lista de opciones solo muestra las ubicaciones que contienen una cantidad positiva del artículo que se va a transferir. Los usuarios todavía pueden especificar manualmente cualquier ubicación.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más alta. Desactive esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más baja.

Incluir todas las ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para enumerar todas las ubicaciones fijas del artículo si tienen una cantidad de cero.

Rellenar previamente la ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo **Ubicación**. Si selecciona este parámetro, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicación predeterminada**
- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar lógica LN para entrante**
- **Consolidar inventario**

Usar ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Usar ubicación predeterminada** está seleccionado. Especifique una ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

Usar lógica LN para entrante

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar las reglas de aviso de entrada de ERP LN para especificar una nueva ubicación de almacenamiento predeterminada.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo de ubicación con la cantidad más alta o más baja, dependiendo de si el parámetro **Primero el inventario más alto** del artículo está seleccionado.

Primero el inventario más alto

Seleccione esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más alta del artículo como la ubicación predeterminada. Desactive esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más baja.

- 4 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de Crear unidad de manipulación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Crear unidad de manipulación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Crear unidad de manipulación**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Máscara de unidad de manipulación

Especifique un código de máscara para los números de unidad de manipulación generados automáticamente.

Crear principal

Seleccione este parámetro para permitir que también se cree una unidad de manipulación nueva cuando se crea una unidad de manipulación durante esta transacción.

Entrada definición paquete

Seleccione este parámetro para permitir que se asigne una definición de paquete a una unidad de manipulación nueva.

Entrada de artículo de embalaje

Seleccione este parámetro para permitir que se asigne un artículo de empaquetado a una unidad de manipulación nueva.

- 4 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Crossdock

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Crossdock.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Crossdock**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Escanear siempre número de serie/lote

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios tengan que escanear siempre los números de serie y lote. Desactive esta casilla de verificación para especificar automáticamente los números de serie y lote cuando los usuarios estén realizando el crossdock de toda la cantidad de un artículo de un punto de stock.

- 5 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Ubicación de crossdock

Especifique un estado de ubicación temporal para los artículos de crossdock antes de que sean entregados al área de montaje.

Núm. ejec. entrante

Especifique un número predeterminado para las ejecuciones entrantes.

Núm. ejec. salida

Especifique un número predeterminado para las ejecuciones salientes.

Liberac saliente

Seleccione esta casilla de verificación para liberar automáticamente las órdenes salientes de envíos.

- 6 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 7 Como opción, en la ficha **Parámetros de tipo de orden**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 8 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de los parámetros de transacción de Devoluciones de cliente

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Devoluciones de cliente.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Devoluciones de cliente**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Series de órdenes de ventas

Especifique las series de órdenes que usar al generar las órdenes de venta para las devoluciones.

Tipo de orden de ventas de Devoluciones de cliente

Especifique el tipo de orden que usar al generar las órdenes de venta para las devoluciones.

Oficina de ventas

Especifique la oficina de ventas que usar al generar las órdenes de venta para las devoluciones.

Imprimir OS

Seleccione esta casilla de verificación para imprimir las órdenes de ventas cuando se generan.

Dispositivo

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir OS** está seleccionado. Especifique el dispositivo que usar para imprimir las órdenes de ventas.

¿Liberar para almacén?

Seleccione esta casilla de verificación para liberar órdenes de ventas recién creadas al almacén.

¿Recibir inventario?

Seleccione esta casilla de verificación para recibir los artículos físicamente cuando son devueltos. Desactive esta casilla de verificación para crear solo una línea de orden para los artículos.

Almacenamiento

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios realicen transacciones de almacenamiento desde esta transacción.

Liberación de entrantes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para liberar automáticamente las órdenes entrantes de almacenamiento.

Nº de ejecución predeterminado

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. La transacción siempre usa este valor.

Ubicación de elementos emergentes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Si selecciona esta casilla de verificación, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar ubicaciones vacías**
- **Consolidar inventario**

Nº de ubicaciones

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Especifique la cantidad máxima de la ubicación que desee mostrar en la lista emergente.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento que estén definidas en ERP LN como ubicaciones fijas para el artículo.

Usar ubicaciones vacías

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las ubicaciones vacías en la lista emergente.

Comprobar capacidad

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones con la capacidad suficiente en la lista emergente.

Comprobar ubicaciones de almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones aptas para el artículo en la lista emergente.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para dirigir las transferencias de inventario a stocks existentes del mismo artículo. Si selecciona este parámetro, la lista de opciones solo muestra las ubicaciones que contienen una cantidad positiva del artículo que se va a transferir. Los usuarios todavía pueden especificar manualmente cualquier ubicación.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más alta. Desactive esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más baja.

Incluir todas las ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para enumerar todas las ubicaciones fijas del artículo si tienen una cantidad de cero.

Rellenar previamente la ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo **Ubicación**. Si selecciona este parámetro, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicación predeterminada**
- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar lógica LN para entrante**
- **Consolidar inventario**

Usar ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para especificar una ubicación de almacenamiento predeterminada que desee usar para esta ubicación.

Ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Usar ubicación predeterminada** está seleccionado. Especifique una ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

Usar lógica LN para entrante

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar las reglas de aviso de entrada de ERP LN para especificar una nueva ubicación de almacenamiento predeterminada.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo ubicación con la cantidad más alta o más baja, dependiendo de si el parámetro **Primero el inventario más alto** del artículo está seleccionado.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más alta del artículo como la ubicación predeterminada. Desactive esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más baja.

- 5 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Recuento cíclico

Utilice el formulario de Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Recuento cíclico en el escáner móvil.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Recuento cíclico**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Mostrar nº de artículo

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar el número de artículo que se está contando.

Escan nº artículo

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear el número de artículo. Si el número de artículo escaneado no coincide con el artículo del recuento, se muestra un mensaje de error.

Mostrar ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la ubicación del artículo que se está contando.

Escan ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la ubicación. Si la ubicación escaneada no coincide con la ubicación del artículo de recuento, se muestra un mensaje de error.

Mostrar número lote

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar el número de lote del artículo que se está contando.

Escan número lote

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear el número de lote. Si el número de lote escaneado no coincide con el número de lote del artículo de recuento, se muestra un mensaje de error.

Mostrar fecha

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la fecha del inventario del artículo que se está contando.

Escanear fecha

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la fecha de inventario. Si la fecha de inventario escaneada no coincide con la fecha de inventario del artículo de recuento, se muestra un mensaje de error.

Mostrar unid. manip

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la unid. de manip. asignada al artículo que se está contando.

Escan. unid. manip.

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la unid. de manip. Si la unid. de manip. escaneada no coincide con la unid. de manip. del artículo de recuento, se muestra un mensaje de error.

Restablecer recuento del sistema

Seleccione esta casilla de verificación para restablecer la cantidad de inventario registrada en el momento del recuento de los artículos.

Crear números de serie

Seleccione esta casilla de verificación par permitir que la aplicación pueda crear números de serie nuevos en el momento del recuento de los artículos.

N. de líneas para mostrar

Especifique el número de líneas de recuento cíclico incontable para mostrar simultáneamente.

Código de motivo predeterminado

Especifique el código de motivo predeterminado para las cantidades de recuento que excedan esa tolerancia de variación de un artículo.

5 Haga clic en Guardar.

Configuración de parámetros de transacción de Horas transcurridas

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Horas transcurridas.

1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Horas transcurridas**.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

¿El código de empleado es numérico?

Seleccione esta casilla si los números de la tarjeta de identificación del empleado solo contienen números. Borre esta casilla de verificación si los números de la tarjeta de identificación son alfanuméricos.

5 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Entrada de tipo de mano de obra por hora

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios especifiquen un tipo de mano de obra por hora. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Entr. centro trabajo

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen un centro de trabajo. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Componente coste entrada

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios especifiquen un tipo de mano de obra por hora. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Entr. máquina

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen un código de máquina. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Entr. tarea

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen una tarea. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Informe de orden si es la última operación

Seleccione esta casilla de verificación para que se registre en la orden que las piezas se han completado. Este parámetro sólo se aplica cuando el usuario está registrando la última operación en el trabajo.

Informe de producción a inventario

Seleccione esta casilla de verificación si las cantidades completadas se tienen que colocar en el inventario. Este parámetro sólo se aplica cuando el usuario está registrando la última operación en el trabajo y se ha habilitado la opción Informe de orden si es la última operación.

Informe de detalles de la detención

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen las cantidades completas al registrar las cantidades para un trabajo.

Informe config.

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios registren tiempo de configuración.

Indicador informe terminado

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen cuándo ha terminado la operación. Desactive esta casilla de verificación para que las operaciones se tengan que terminar usando la interfaz ERP LN.

Permitir sobreinforme

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios terminen las cantidades de las operaciones que excedan la cantidad especificada en la orden.

Permitir rechazos

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios puedan rechazar cantidades de las operaciones.

Código de motivo predeterminado

Especifique un motivo predeterminado de rechazos. Los usuarios pueden cambiar este valor.

Backflush

Seleccione esta casilla de verificación para emitir materiales a las órdenes automáticamente. Se emitirán los materiales de la lista de materiales designados para un flujo inverso.

Calcular horas máquina en función de ocupación máquina

Seleccione esta casilla de verificación para calcular las horas de máquina en función de la configuración de la ocupación de la máquina definida para la operación actual.

Comprobar estado orden

Seleccione esta casilla de verificación para validar la orden y la operación cuando se escanean. Desactive esta casilla de verificación para validar sólo la operación cuando se escanee.

- 6** En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 7** Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Transferencia global

Utilice el formulario de mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Transferencia global.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Transferencia global**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

Tipo de orden de almacén

Especifique el tipo de orden que utilizar en ERP LN para generar la orden de almacén usada para la transferencia.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de Consulta de unidad de manipulación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Consulta de unidad de manipulación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Consulta de unidad de manipulación**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Ajuste de inventario

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Ajuste de inventario.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Ajuste de inventario**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la pestaña **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Id. de referencia en uso

Seleccione este parámetro para permitir a los usuarios especificar un Id. de referencia. Consulte "Id. de referencia" en la página 14 para obtener más información.

Permitir entrada de unidad de manipulación

Seleccione este parámetro para que los usuarios especifiquen una única unidad de manipulación en lugar del número de artículo y la característica de cada punto de stock. Consulte "Unidades de manipulación" en la página 11 para obtener más información.

Permitir entrada n.serie

Seleccione este parámetro para permitir a los usuarios dar por perdido un único artículo controlado por número de serie sin tener que usar la pantalla Número de serie/Entrada de lote.

Código de motivo predeterminado

Especifique un motivo predeterminado para los ajustes de inventario. Los usuarios pueden cambiar este valor.

Entrada de unidad de medida

Seleccione este parámetro para permitir que los usuarios especifiquen la unidad de medida con la que dar por perdidos los artículos. Por ejemplo, si en ERP LN se ha definido un factor de conversión que especifica que una caja es igual a cinco piezas, el usuario puede perder una cantidad de artículos de una caja en vez de cinco piezas.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Transferencia de inventario

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Transferencia de inventario.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Transferencia de inventario**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Id. de referencia en uso

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios especificar un Id. de referencia al principio de esta transacción. Para obtener más información, consulte "Id. de referencia" en la página 14.

Permitir entrada de unidad de manipulación

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen una unidad de manipulación en lugar del número de artículo y la característica de cada punto de stock.

Tipo de orden predet. para la transacción

Especifique un tipo de orden predeterminado para utilizar para las transferencias de inventario.

Rellenar previamente el lote

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar números de lote de una lista. Desactive esta casilla de verificación para que los usuarios tengan que escanear el número de lote.

Fecha de relleno previo

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar fechas de inventario de una lista. Desactive esta casilla de verificación para que los usuarios tengan que escanear fechas de inventario.

Ubicación de elementos emergentes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Si selecciona esta casilla de verificación, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar ubicaciones vacías**
- **Consolidar inventario**

Nº de ubicaciones

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Especifique la cantidad máxima de la ubicación que desee mostrar en la lista emergente.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento que estén definidas en ERP LN como ubicaciones fijas para el artículo.

Usar ubicaciones vacías

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las ubicaciones vacías en la lista emergente.

Comprobar capacidad

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar sólo las ubicaciones con la cantidad suficiente en la lista emergente.

Comprobar ubicaciones de almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones aptas para el artículo en la lista emergente.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para dirigir las transferencias de inventario a stocks existentes del mismo artículo. Si selecciona este parámetro, la lista de opciones solo muestra las ubicaciones que contienen una cantidad positiva del artículo que se va a transferir. Los usuarios todavía pueden especificar manualmente cualquier ubicación.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más alta. Desactive esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más baja.

Incluir todas las ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para enumerar todas las ubicaciones fijas del artículo si tienen una cantidad de cero.

Rellenar previamente la ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo **Ubicación**. Si selecciona este parámetro, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicación predeterminada**
- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar lógica LN para entrante**
- **Consolidar inventario**

Usar ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para especificar una ubicación de almacenamiento predeterminada que desee usar para esta ubicación.

Ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Usar ubicación predeterminada** está seleccionado. Especifique una ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

Usar lógica LN para entrante

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar las reglas de aviso de entrada de ERP LN para especificar una nueva ubicación de almacenamiento predeterminada.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo de ubicación con la cantidad más alta o más baja, dependiendo de si el parámetro **Primero el inventario más alto** del artículo está seleccionado.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más alta del artículo como la ubicación predeterminada. Desactive esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más baja.

- 5 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Pérdida de inventario

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Pérdida inventario.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Pérdida de inventario**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la pestaña **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Id. de referencia en uso

Seleccione este parámetro para permitir a los usuarios especificar un Id. de referencia. Consulte "Identificadores de referencia" en la página 14 para obtener más información.

Permitir entrada de unidad de manipulación

Seleccione este parámetro para que los usuarios especifiquen una única unidad de manipulación en lugar del número de artículo y la característica de cada punto de stock. Consulte "Unidades de manipulación" en la página 11 para obtener más información.

Permitir entrada n.serie

Seleccione este parámetro para permitir a los usuarios dar por perdido un único artículo controlado por número de serie sin tener que usar la pantalla Entrada de número de serie/lote.

Código de motivo predeterminado

Especifique un motivo predeterminado para los ajustes de inventario. Los usuarios pueden cambiar este valor.

Entrada de unidad de medida

Seleccione este parámetro para permitir que los usuarios especifiquen la unidad de medida con la que dar por perdidos los artículos. Por ejemplo, si en ERP LN se ha definido un factor de conversión que especifica que una caja es igual a cinco piezas, el usuario puede perder una cantidad de artículos de una caja en vez de cinco piezas.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Ganancia de inventario

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Ganancia de inventario.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Ganancia de inventario**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Permitir entrada de unidad de manipulación

Seleccione este parámetro para que los usuarios especifiquen una única unidad de manipulación en lugar del número de artículo y la característica de cada punto de stock. Consulte "Unidades de manipulación" en la página 11 para obtener más información.

Permitir entrada n.serie

Seleccione este parámetro para permitir a los usuarios dar por perdido un único artículo controlado por número de serie sin tener que usar la pantalla Entrada de número de serie/lote.

Código de motivo predeterminado

Especifique un motivo predeterminado para los ajustes de inventario. Los usuarios pueden cambiar este valor.

Entrada de unidad de medida

Seleccione este parámetro para permitir que los usuarios especifiquen la unidad de medida con la que dar por perdidos los artículos. Por ejemplo, si en ERP LN se ha definido un factor de conversión que especifica que una caja es igual a cinco piezas, el usuario puede perder una cantidad de artículos de una caja en vez de cinco piezas.

Agregar lote

Seleccione este parámetro para que los usuarios puedan crear lotes nuevos usando esta transacción.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Consulta de artículo

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Consulta de artículo.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Consulta de artículo**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

Mostrar inventario en todas ubicaciones

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar el inventario en todas las ubicaciones. Desactive esta casilla de verificación para excluir el inventario en las ubicaciones de recepción, inspección, preparación y rechazo.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Registro de trabajo

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción de Reserva de trabajo.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Reserva de trabajo**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

¿El código de empleado es numérico?

Seleccione esta casilla si los números de la tarjeta de identificación del empleado solo contienen números. Borre esta casilla de verificación si los números de la tarjeta de identificación son alfanuméricos.

- 5 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Entrada de tipo de mano de obra por hora

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios especifiquen un tipo de mano de obra por hora. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Entr. centro trabajo

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen un centro de trabajo. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Componente coste entrada

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios especifiquen un tipo de mano de obra por hora. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Entr. máquina

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen un código de máquina. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Entr. tarea

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen una tarea. Desactive esta casilla de verificación para usar el valor predeterminado automáticamente.

Informe de orden si es la última operación

Seleccione esta casilla de verificación para que se registre en la orden que las piezas se han completado. Este parámetro sólo se aplica cuando el usuario está registrando la última operación en el trabajo.

Informe de producción a inventario

Seleccione esta casilla de verificación si las cantidades completadas se tienen que colocar en el inventario. Este parámetro sólo se aplica cuando el usuario está registrando la última operación en el trabajo y se ha habilitado la opción Informe de orden si es la última operación.

Informe de detalles de la detención

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen las cantidades completas al detener trabajos.

Informe config.

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios registren tiempo de configuración.

Indicador informe terminado

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen cuándo ha terminado la operación. Desactive esta casilla de verificación para que las operaciones se tengan que terminar usando la interfaz ERP LN.

Permitir sobreinforme

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios terminen las cantidades de las operaciones que excedan la cantidad especificada en la orden.

Permitir rechazos

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios puedan rechazar cantidades de las operaciones.

Código de motivo predeterminado

Especifique un motivo predeterminado de rechazos. Los usuarios pueden cambiar este valor.

Backflush

Seleccione esta casilla de verificación para emitir materiales a las órdenes automáticamente. Se emitirán los materiales de la lista de materiales designados para un flujo inverso.

Calcular horas máquina en función de ocupación máquina

Seleccione esta casilla de verificación para calcular las horas de máquina en función de la configuración de la ocupación de la máquina definida para la operación actual.

Comprobar estado orden

Seleccione esta casilla de verificación para validar la orden y la operación cuando se escanean. Desactive esta casilla de verificación para validar sólo la operación cuando se escanee.

- 6 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 7 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Cancelar Kanban

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción Cancelar Kanban.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Cancelar Kanban**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Crear Kanban

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción Crear Kanban.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Crear Kanban**.
- 3 Especifique esta información:
 - Rellene el almacén**
Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.
 - Mensaje correcto**
Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.
- 4 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:
 - Id. Kanban temporal en uso**
Seleccione esta casilla de verificación para permitir crear Kanban temporales.
- 5 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Entrega Kanban

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Entrega Kanban.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Entrega Kanban**.
- 3 Especifique esta información:
 - Rellene el almacén**
Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

Almacén de destino de entrada del usuario

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear el almacén. Si el almacén escaneado no coincide con el almacén de stock Kanban, se muestra un mensaje de error.

Ubic. dest. entr. usuario

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la ubicación. Si la ubicación escaneada no coincide con la ubicación de stock Kanban, se muestra un mensaje de error.

Ubicación Kanban entrada usuario

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la ubicación Kanban. Si la ubicación escaneada no coincide con la ubicación de stock Kanban, se muestra un mensaje de error.

Tipo de orden de almacén

Especifique el tipo de orden que usar para transferir el Kanban desde la ubicación original a su destino.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Restaurar Kanban

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Restaurar Kanban.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Restaurar Kanban**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Solicitud Kanban

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Solicitud Kanban.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Solicitud Kanban**.

- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Restablecer Kanban

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Restablecer Kanban.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Restablecer Kanban**.

- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Como opción, en la pestaña **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción.

Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Estado Kanban

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Estado Kanban.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Estado Kanban**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Vincular unidad de manipulación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Vincular unidad de manipulación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Vincular unidad de manipulación**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Máscara de unidad de manipulación

Especifique un código de máscara para los números de unidad de manipulación generados automáticamente.

- 5 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Carga

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Carga.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Carga**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Ignorar comprobación de sellado

Seleccione esta casilla para cargar un contenedor, independientemente de que su estado sea no sellado.

Ignorar comprobación de muelle

Seleccione esta casilla si no es necesario introducir el número de muelle manualmente en el momento de la carga.

Muelle predeterminado

Especifique un muelle predeterminado si no es necesario introducir el muelle en el momento de la carga.

Nota: Este parámetro sólo está habilitado si el parámetro Ignorar comprobación de muelle está seleccionado.

- 5 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Consulta de ubicación

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Consulta de ubicación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Consulta de ubicación**.

- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

- 5 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

Mostrar inventario en todas ubicaciones

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar el inventario en todas las ubicaciones. Desactive esta casilla de verificación para excluir el inventario en las ubicaciones de recepción, inspección, preparación y rechazo.

- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Gestionar equipo

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Gestionar equipo.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Gestionar equipo**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Calcular horas de máquina de producción en función de ocupación de la máquina

Cuando un empleado deja un equipo, todos los trabajos activos vinculados a dicho empleado se detienen automáticamente. Seleccione esta casilla de verificación para calcular las horas de vigencia de la máquina, para operaciones de producción detenidas, en función de la configuración de la ocupación de la máquina definida para la operación actual.

Calcular horas de máquina PCS en función de ocupación de la máquina

Cuando un empleado deja un equipo, todos los trabajos activos vinculados a dicho empleado se detienen automáticamente. Seleccione esta casilla de verificación para calcular las horas de vigencia de la máquina, para proyectos PCS detenidos, en función de la configuración de la ocupación de la máquina definida para ese proyecto PCS.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Empaquetado por orden

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Empaquetado por orden.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**.

Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Empaquetado por orden**.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

4 Como opción, en la ficha **Parámetros de tipo de orden**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.

5 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Empaquetado por envío

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Empaquetado por envío.

1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Empaquetado por envío**.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 Como opción, en la pestaña **Parámetros de tipo de orden**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información. Especifique también esta información:

Ruta a sellado para paquetes dirigidos

Seleccione esta casilla de verificación si los paquetes dirigidos se deben enviar automáticamente a la transacción Sellado.

Sellar contenedores preempaquetados

Seleccione esta casilla de verificación para sellar los contenedores preempaquetados automáticamente al escanear.

Congelar líneas de envío

Seleccione esta casilla de verificación para inmovilizar automáticamente los contenedores preempaquetados sellados.

Nota: Este campo sólo está habilitado si la opción Sellar contenedores preempaquetados está seleccionado.

Escanear unidad de manipulación

Seleccione esta casilla de verificación para forzar el escaneo de la unidad de manipulación que se está empaquetando en lugar de sólo confirmar que la unidad de manipulación se ha empaquetado.

- 5 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Consulta de empaquetado

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Consulta de empaquetado.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Consulta de empaquetado**.
- 3 Especifique esta información:
 - Rellene el almacén**
Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.
 - Mensaje correcto**
Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.
 - Tipo de orden predeterminada**
Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.
- 4 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:
 - Activado**
Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.
 - Parámetros específicos**
Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Inventario físico

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Inventario físico.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Recuento de inventario**.
- 3 Especifique esta información:
 - Rellene el almacén**
Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.
 - Mensaje correcto**
Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Permitir entrada de unidad de manipulación

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen una unidad de manipulación en lugar del número de artículo y la característica de cada punto de stock.

Código de motivo predeterminado

Especifique un código de motivo predeterminado para usar con cualquier variación del recuento.

Valor acumulado predeterminado

Seleccione este parámetro para utilizar Sí como el valor predeterminado del campo **Acumulado**. Desactive este campo para utilizar No como el valor predeterminado.

Retener orden de recuento cíclico

Seleccione este parámetro para retener los números de orden del recuento cíclico después de un recuento satisfactorio. Desactive este parámetro para eliminar el número de orden del recuento cíclico después de que se completen los recuentos.

Tiempo de inventario

Especifique un tiempo de inventario para asignar a los puntos de stock que se crean como parte de un recuento.

Agr. lote

Seleccione esta casilla de verificación para permitir añadir números de lote durante un recuento.

Crear números de serie

Seleccione esta casilla de verificación para permitir crear números de serie durante un recuento.

Restab recuento sistema

Seleccione esta casilla de verificación para restablecer la cantidad del sistema cuando se inicia un recuento.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Devolver desde preparación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Devolver desde preparación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Devolver desde preparación**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

Permitir entrada de número de serie

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios escanear los números de serie que se devuelven.

Ubicación predeterminada

Especifique una ubicación predeterminada a la que devolver los artículos.

Unidades manip en uso

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios escanear las unidades de manipulación asignadas a los artículos que se devuelven.

Tipo de orden predeterminado para la transacción

Especifique un tipo de orden predeterminado que desee utilizar para generar la orden de almacén.

Rell. prev. fecha

Seleccione esta casilla de verificación para especificar automáticamente una fecha de inventario para el artículo devuelto si solo hay una fecha de inventario asociada a dicho artículo en la ubicación de destino.

Rellenar previamente el lote

Seleccione esta casilla de verificación para especificar automáticamente un número de lote para el artículo devuelto si solo hay un número de lote asociado a dicho artículo en la ubicación de destino.

Rell prev. almacén

Seleccione esta casilla de verificación para especificar automáticamente el almacén que contiene la ubicación de destino.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Preparación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Preparación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Preparación**.

3 Especifique esta información:**Rellene el almacén**

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

4 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:**Predeterminado por orden**

Seleccione esta casilla para utilizar de forma predeterminada el método de selección "por orden". El usuario puede cambiar este método.

Predeterminado por ejecución

Seleccione esta casilla para utilizar de forma predeterminada el método de selección "por ejecución". El usuario puede cambiar este método.

Predeterminado por misión

Seleccione esta casilla para utilizar de forma predeterminada el método de selección "por misión". El usuario puede cambiar este método.

Filtrar por almacén

Seleccione esta casilla de verificación para solo permitir a los usuarios seleccionar artículos en su almacén actual.

Prep. en serie implementada

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios seleccionen artículos serializados.

Tipo orden material perdido

Especifique un tipo de orden para utilizar para el material perdido.

5 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:**Número de filas en lista**

Especifique el número máximo de filas que mostrar en la lista de selección. Si el número de artículos disponibles para selección exceden este número, la lista se truncará. A medida que se seleccionan los artículos, se eliminarán de la lista, dejando sitio para que se muestren los artículos truncados.

Ubicación carro

Especifique una ubicación de carro a la que transferir artículos en el momento de la selección.

Ubicación de montaje

Especifique una ubicación de montaje para los artículos que se han seleccionado.

Material perdido en uso

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios registren material perdido durante la selección. Si selecciona esta casilla de verificación, debe especificar un almacén de material perdido, una ubicación de material perdido o ambos.

Almacén de material perdido

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Material perdido en uso** está seleccionado. Especifique un almacén al que se transferirá el material perdido. Como opción, deje este campo en blanco para usar el almacén original para retener el material perdido.

Ubicación de material perdido

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Material perdido en uso** está seleccionado. Especifique una ubicación a la que se transferirá el material perdido. Como opción, deje este campo en blanco para usar la ubicación original para retener el material perdido.

Sobresurt permitido (Ventas, Transfer, Sólo producción)

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios seleccionen más de la cantidad requerida, en cumplimiento de los límites de tolerancia ERP LN estándar.

Cascada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Sobrepresión permitida (Ventas, Transferencia, Sólo producción)** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para tener en cuenta la sobrepresión para otras líneas de aviso. Desactive esta casilla de verificación para evitar que la sobre selección para una línea de aviso afecte las otras.

Liberar saliente

Seleccione esta casilla de verificación para liberar el aviso saliente cuando se seleccionan los artículos.

Mostrar n. artículo

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar el número del artículo seleccionado.

Escan nº artículo

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear el número de artículo. Si el número de artículo escaneado no coincide con el número de artículo en la lista de selección, se muestra un mensaje de error.

Mostrar ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la ubicación del artículo que se está seleccionando.

Escanear ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la ubicación. Si la ubicación escaneada no coincide con la ubicación en la lista de selección, se muestra un mensaje de error.

Cambiar ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios preparar artículos de una ubicación distinta a la lista de preparación. Si selecciona esta casilla de verificación, este parámetro anulará el parámetro **Escanear ubicación**.

Mostrar número de lote

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar el número de lote del artículo que se está seleccionando.

Escanear número de lote

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear el número de lote. Si el número de lote escaneado no coincide con el número de lote en la lista de preparación, se muestra un mensaje de error.

Cambiar número de lote

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios preparar artículos con un número de lote distinto al de la lista de preparación. Si selecciona esta casilla de verificación, este parámetro anulará el parámetro **Escanear número de lote**.

Mostrar fecha

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la fecha del inventario del artículo que se está preparando.

Escan fecha

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la fecha de inventario. Si la fecha de inventario escaneada no coincide con la fecha de inventario en la lista de selección, se muestra un mensaje de error.

Cambiar fecha inventario

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios preparar artículos con una fecha de inventario distinta a la lista de preparación. Si selecciona esta casilla de verificación, este parámetro anulará el parámetro **Escanear fecha**.

Mostrar unidad de manipulación

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la unidad de manipulación asignada al artículo que se está seleccionando.

Escanear unidad de manipulación

Seleccione esta casilla de verificación para que el usuario tenga que escanear la unidad de manipulación. Si la unidad de manipulación escaneada no coincide con la unidad de manipulación en la lista de selección, se muestra un mensaje de error.

Cambiar números serie

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios preparar artículos con un número de serie distinto al del aviso saliente.

- 6 Como opción, en la ficha **Parámetros de tipo de orden**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 7 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 8 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Almacenamiento

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Almacenamiento.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**.

Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Almacenamiento**.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Almacenamiento por número de recepción

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar artículos de almacenamiento cuando el usuario escanee el número de recepción. Desactive esta casilla de verificación para mostrar artículos de almacenamiento cuando el usuario escanee el número de orden.

Almacenam por lista almac.

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar la lógico de Lista de almacenamiento en ERP LN para el almacenamiento de artículos.

Id. de referencia en uso

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios especificar un Id. de referencia al principio de esta transacción. Para obtener más información, consulte "Id. de referencia" en la página 14.

5 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Entrada de unidad de medida

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen una unidad de medida.

Almacenam por orden unid.

Seleccione esta casilla de verificación para ordenar la lista de artículos de almacenamiento por orden. Desactive esta casilla de verificación para ordenar la lista por ubicación.

Liberac entrante

Seleciones esta casilla de verificación para liberar automáticamente las órdenes entrantes de almacenamiento.

N. ejec predet.

Especifique un número predeterminado para las ejecuciones de almacenamiento.

Ubicación de elementos emergentes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Si selecciona esta casilla de verificación, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicaciones fijas**

- **Usar ubicaciones vacías**
- **Consolidar inventario**

Nº de ubicaciones

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Especifique la cantidad máxima de la ubicación que desee mostrar en la lista emergente.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento que estén definidas en ERP LN como ubicaciones fijas para el artículo.

Usar ubicaciones vacías

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las ubicaciones vacías en la lista emergente.

Comprobar capacidad

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones con la capacidad suficiente en la lista emergente.

Comprobar ubicaciones de almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones aptas para el artículo en la lista emergente.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para dirigir las transferencias de inventario a stocks existentes del mismo artículo. Si selecciona este parámetro, la lista de opciones solo muestra las ubicaciones que contienen una cantidad positiva del artículo que se va a transferir. Los usuarios todavía pueden especificar manualmente cualquier ubicación.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más alta. Desactive esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más baja.

Incluir todas las ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para enumerar todas las ubicaciones fijas del artículo si tienen una cantidad de cero.

Rellenar previamente la ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo **Ubicación**. Si selecciona este parámetro, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicación predeterminada**
- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar lógica LN para entrante**
- **Consolidar inventario**

Usar ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para especificar una ubicación de almacenamiento predeterminada que desee usar para esta ubicación.

Ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Usar ubicación predeterminada** está seleccionado. Especifique una ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

Usar lógica LN para entrante

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar las reglas de aviso de entrada de ERP LN para especificar una nueva ubicación de almacenamiento predeterminada.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo de ubicación con la cantidad más alta o más baja, dependiendo de si el parámetro **Primero el inventario más alto** del artículo está seleccionado.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más alta del artículo como la ubicación predeterminada. Desactive esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más baja.

Crossdock activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios realicen transacciones cruzadas desde dentro de esta transacción.

Imprimir etiquetas de las unidades de manipulación antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras de la unidad de manipulación antes de realizar la transacción crossdock.

Imprimir etiquetas de nº de serie antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras del número de serie antes de realizar la transacción crossdock.

- 6 Como opción, en la ficha **Parámetros de tipo de orden**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 7 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 8 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Recepciones

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción de Recepciones.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Recepciones**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 En la pestaña **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:
- 5 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

Id. de referencia en uso

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios especificar un Id. de referencia al principio de esta transacción. Para obtener más información, consulte "Id. de referencia" en la página 14.

- 6 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Filtrar por almacén

Seleccione esta casilla de verificación para solo permitir a los usuarios recibir artículos en su almacén actual.

Anular actividades LN

Seleccione esta casilla de verificación para anular cualquier actividad LN que interfiera con esta transacción.

Ejecutar actividades LN

Seleccione esta casilla de verificación para ejecutar cualquiera de las siguientes tareas automáticas dentro de la transacción actual. Si falla alguna de las tareas en ejecución dentro de la transacción, toda la transacción fallará y se mostrará un mensaje de error. Desactive para ejecutar las siguientes tareas automáticas fuera de la transacción actual. Si las tareas que se ejecutan fuera de la transacción son erróneas, no se muestra ningún mensaje de error.

Establ. ctd nota embalaje en Ctd. abierta

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios especifiquen la unidad de medida con la que recibir los artículos. Por ejemplo, si en ERP LN se ha definido un factor de conversión que especifica que una caja es igual a cinco piezas, el usuario puede recibir una cantidad de artículos de una caja en vez de cinco piezas.

Permitir usuario intr. recep. final

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios elijan si inspeccionar los artículos recibidos. Desactive esta casilla de verificación para inspeccionar o no inspeccionar los artículos según su designación en ERP LN.

Entr. código certificado lote

Seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario especificar un código de certificado, vinculando un documento al número de lote.

Introducir cantidad recibida

Seleccione esta casilla de verificación para solicitar a los usuarios que especifiquen la cantidad recibida. Bórrela para recibir automáticamente la cantidad listada en la nota de embalaje.

Rellenar previamente la cantidad recibida con la cantidad en la nota de embalaje

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Introducir cantidad recibida** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la cantidad de la nota de embalaje como el valor predeterminado para el campo **Cantidad recibida**. El usuario puede cambiar este valor.

Introd. indic. inspección

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen si inspeccionar los artículos recibidos.

Introd. fecha inventario

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen una fecha de inventario para los artículos controlados por fecha que se reciban. Desactive esta casilla de verificación para usar siempre la fecha actual añadida a la vida útil del artículo como fecha de inventario.

Introd. fecha recep

Seleccione esta casilla de verificación para permitir al usuario especificar una fecha de recepción.

Introd. id. Kanban

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios escaneen Id. de Kanban en vez de los números de orden y artículo.

Tiempo inventario

Como opción, especifique una hora para registrar cualquier artículo controlado por fecha que se reciba.

UDM entrada

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios especifiquen la unidad de medida con la que recibir los artículos. Por ejemplo, si en ERP LN se ha definido un factor de

conversión que especifica que una caja es igual a cinco piezas, el usuario puede recibir una cantidad de artículos de una caja en vez de cinco piezas.

Almacenamiento

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios realicen transacciones de almacenamiento desde esta transacción.

Liberación de entrantes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para liberar automáticamente las órdenes entrantes de almacenamiento.

Nº de ejecución predeterminado

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. La transacción siempre usa este valor.

Ubicación de elementos emergentes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Si selecciona esta casilla de verificación, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar ubicaciones vacías**
- **Consolidar inventario**

Nº de ubicaciones

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Especifique la cantidad máxima de la ubicación que desee mostrar en la lista emergente.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento que estén definidas en ERP LN como ubicaciones fijas para el artículo.

Usar ubicaciones vacías

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las ubicaciones vacías en la lista emergente.

Comprobar capacidad

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones con la capacidad suficiente en la lista emergente.

Comprobar ubicaciones de almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones aptas para el artículo en la lista emergente.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para dirigir las transferencias de inventario a stocks existentes del mismo artículo. Si selecciona este parámetro, la lista de opciones solo

muestra las ubicaciones que contienen una cantidad positiva del artículo que se va a transferir. Los usuarios todavía pueden especificar manualmente cualquier ubicación.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más alta. Desactive esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más baja.

Incluir todas las ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para enumerar todas las ubicaciones fijas del artículo si tienen una cantidad de cero.

Rellenar previamente la ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo **Ubicación**. Si selecciona este parámetro, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicación predeterminada**
- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar lógica LN para entrante**
- **Consolidar inventario**

Usar ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para especificar una ubicación de almacenamiento predeterminada que desee usar para esta ubicación.

Ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Usar ubicación predeterminada** está seleccionado. Especifique una ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

Usar lógica LN para entrante

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar las reglas de aviso de entrada de ERP LN para especificar una nueva ubicación de almacenamiento predeterminada.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo de ubicación con la cantidad más alta o más baja, dependiendo de si el parámetro **Primero el inventario más alto** del artículo está seleccionado.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más alta del artículo como la ubicación predeterminada. Desactive esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más baja.

Crossdock activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios realicen transacciones cruzadas desde dentro de esta transacción.

Imprimir etiquetas de las unidades de manipulación antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras de la unidad de manipulación antes de realizar la transacción crossdock.

Imprimir etiquetas de nº de serie antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras del número de serie antes de realizar la transacción crossdock.

- 7 Como opción, en la ficha **Parámetros de tipo de orden**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.

- 8 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 9 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Liberación de salientes

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Liberación de salientes.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Liberación de salientes**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 En la ficha **Parámetros de la transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure este parámetro:

Predeterminado por orden

Seleccione esta casilla para utilizar el método de búsqueda «por orden» de forma predeterminada. El usuario puede cambiar este método.

Predet por ejec.

Seleccione esta casilla para utilizar el método de búsqueda «por ejecución» de forma predeterminada. El usuario puede cambiar este método.

Predet por misión

Seleccione esta casilla para utilizar el método de búsqueda «por misión» de forma predeterminada. El usuario puede cambiar este método.

- 5 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Comprobar todas las líneas empaquetadas

Seleccione esta casilla de verificación para evitar que los usuarios liberen los salientes si no se embalan las líneas en el aviso.

Comprobar todas las líneas prep.

Seleccione esta casilla de verificación para evitar que los usuarios liberen los salientes si no se seleccionan las líneas en el aviso.

Congelar envío

Seleccione esta casilla de verificación para inmovilizar los envíos que se crean al liberar los salientes o al confirmar las listas de selección.

Confirmar envío

Seleccione esta casilla de verificación para confirmar los envíos que se crean al liberar los salientes o al confirmar las listas de preparación.

Filtrar por misión

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios filtrar líneas por misión al liberar una orden.

Filtrar por ejecución

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios filtrar líneas por ejecución al liberar una orden.

Imprimir nota de embalaje

Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la nota de embalaje asociada al envío.

Nº de copias

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir nota de embalaje** está seleccionado. Especifique cuántas copias de la nota de embalaje desea imprimir.

Dispositivo

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir nota de embalaje** está seleccionado. Especifique el dispositivo en el que imprimir la nota de embalaje.

Informe de nota de embalaje

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir nota de embalaje** está seleccionado. Especifique el registro de nota de embalaje que desea imprimir.

Imprimir guía de envío

Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la guía de envío asociada al envío.

Nº de copias

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir guía de envío** está seleccionado. Especifique cuántas copias de la guía de envío desea imprimir.

Dispositivo

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir guía de envío** está seleccionado. Especifique el dispositivo en el que imprimir la guía de envío.

Informe de guía de envío

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir guía de envío** está seleccionado. Especifique el registro de la guía de envío que desea imprimir.

- 6 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 7 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Reempaquetado

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Reempaquetado.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Reempaquetado**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

4 Como opción, en la pestaña **Parámetros de tipo de orden**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.

5 En la pestaña **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Informe de operación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Informe de operación.

1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Informe de operación**.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Permitir referencia por número de serie

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios escanear un número de serie al inicio de la transacción. El escaneo del número de serie especificará automáticamente el número de orden, número de artículo y número de serie.

Permitir sobreinforme

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios terminen las cantidades de las operaciones que excedan la cantidad especificada en la orden.

Vol. confirmar termin.

Seleccione esta casilla de verificación para pedir a los usuarios confirmar que desean terminar la operación.

Mostrar ctd informada pre-operación

Seleccione esta casilla de verificación para calcular la cantidad abierta de la operación actual en base a la cantidad registrada para la operación anterior.

Mostrar ctd rechazada acumulada

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar cuántas cantidades se han rechazado en la orden.

Indicador entrada usu. term.

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen cuándo ha terminado la operación. Desactive esta casilla de verificación para completar las operaciones solo cuando se ha terminado toda la cantidad.

Backflush

Seleccione esta casilla de verificación para invertir el flujo de los artículos cuando se registren como completados.

Registrar inmediatamente subensamblado a inventario

Este parámetro solo se aplica cuando la operación actual precede una operación de subcontrato. Seleccione para registrar subensamblados al inventario inmediatamente después de registrar la operación.

- 5 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Informe de producción

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Informe de producción.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Informe de producción**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Id. de referencia en uso

Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios especificar un Id. de referencia al principio de esta transacción. Para obtener más información, consulte "Id. de referencia" en la página 14.

Turno predeterminado

Especifique el código de turno predeterminado para registrar en el historial de producción cuando los usuarios registren las cantidades de producción. El usuario puede cambiar este valor.

Rell. prev ctd. de la última operación

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar la cantidad completa registrada de la última operación como la cantidad.

Backflush

Seleccione esta casilla de verificación para invertir el flujo de los artículos cuando se registren como completados.

Permitir entrada para rechazar cantidad

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios puedan rechazar cantidades.

Código de motivo predeterminado

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Permitir entrada para rechazar cantidad** está seleccionado. Especifique un código de motivo predeterminado de rechazos. El usuario puede cambiar este valor.

Usar n.orden como n.lote predeter.

Seleccione esta casilla de verificación para usar el número de orden como el código de lote predeterminado. El usuario puede cambiar este valor.

Permitir sobreinforme

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios terminen las cantidades de las operaciones que excedan la cantidad especificada en la orden.

Rell. prev. ctd con cantidad abierta

Seleccione esta casilla de verificación para usar la cantidad abierta como la cantidad predeterminada. El usuario puede cambiar este valor.

Informe terminado sólo si última operación terminada

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios solo puedan terminar cantidades de producción después de que se terminen todas las cantidades de operación.

Establecer terminado en No de forma predeterminada

Seleccione esta casilla de verificación para especificar automáticamente No como el valor predeterminado en el campo **Completar**. El usuario puede cambiar este valor.

Indicador permitir entrada termin.

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen cuándo ha terminado una orden. Desactive esta casilla de verificación para que las órdenes se tengan que terminar usando la interfaz ERP LN.

Introducir Id. Kanban

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios escaneen un Id. Kanban en lugar de especificar un número de orden.

Permitir creación de n.serie adicionales

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifique un número de serie que no esté todavía asignado. Desactive para que el usuario tenga que especificar los números de serie asignados a la orden de producción actual.

Informe de producción a inventario

Seleccione esta casilla de verificación para recibir los artículos en el inventario cuando una orden se registra como terminada.

Almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Informe de producción a inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios realicen transacciones de almacenamiento desde esta transacción.

Liberación de entrantes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para liberar automáticamente las órdenes entrantes de almacenamiento.

Nº de ejecución predeterminado

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. La transacción siempre usa este valor.

Ubicación de elementos emergentes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Si selecciona esta casilla de verificación, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar ubicaciones vacías**
- **Consolidar inventario**

Nº de ubicaciones

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Especifique la cantidad máxima de la ubicación que desee mostrar en la lista emergente.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento que estén definidas en ERP LN como ubicaciones fijas para el artículo.

Usar ubicaciones vacías

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las ubicaciones vacías en la lista emergente.

Comprobar capacidad

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones con la capacidad suficiente en la lista emergente.

Comprobar ubicaciones de almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones aptas para el artículo en la lista emergente.

Consolidar inventario

Seleccione esta casilla de verificación para dirigir las transferencias de inventario a stocks existentes del mismo artículo. Si selecciona este parámetro, la lista de opciones solo muestra

las ubicaciones que contienen una cantidad positiva del artículo que se va a transferir. Los usuarios todavía pueden especificar manualmente cualquier ubicación.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Primero el inventario más alto** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más alta. Desactive esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más baja.

Incluir todas las ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Primero el inventario más alto** está seleccionado.

Rellenar previamente la ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo **Ubicación**. Si selecciona este parámetro, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicación predeterminada**
- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar lógica LN para entrante**
- **Consolidar inventario**

Usar ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para especificar una ubicación de almacenamiento predeterminada que desee usar para esta ubicación.

Ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Usar ubicación predeterminada** está seleccionado. Especifique una ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

Usar lógica LN para entrante

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar las reglas de aviso de entrada de ERP LN para especificar una nueva ubicación de almacenamiento predeterminada.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo de ubicación con la cantidad más alta o más baja, dependiendo de si el parámetro **Primero el inventario más alto** del artículo está seleccionado.

Primero el inventario más alto

Seleccione esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más alta del artículo como la ubicación predeterminada. Desactive esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más baja.

Crossdock activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios realicen transacciones cruzadas desde dentro de esta transacción.

Imprimir etiquetas de las unidades de manipulación antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras de la unidad de manipulación antes de realizar la transacción crossdock.

Imprimir etiquetas de nº de serie antes de hacer Crossdock

Este parámetro está disponible si selecciona **Crossdock activado**. Seleccione imprimir las etiquetas de código de barras del número de serie antes de realizar la transacción crossdock.

- 5 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Restablecer empleado

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Restablecer empleado.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Restablecer empleado**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Devolver material

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Devolver material.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**.

Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Devolver material**.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Permitir entrada de unidad de manipulación

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen una unidad de manipulación en lugar del número de artículo y la característica de cada punto de stock.

Almacenamiento

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios realicen transacciones de almacenamiento desde esta transacción.

Nº de ejecución predeterminado

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Como opción, especifique un número predeterminado para las ejecuciones de almacenamiento. El usuario puede cambiar este valor.

Liberación de entrantes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para liberar automáticamente las órdenes entrantes de almacenamiento.

Rellenar previamente la ubicación

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo **Ubicación**. Si selecciona este parámetro, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicación predeterminada**
- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar lógica LN para entrante**
- **Consolidar inventario**

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el campo de ubicación con la cantidad más alta o más baja, dependiendo de si el parámetro **Primero el inventario más alto** del artículo está seleccionado.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más alta del artículo como la ubicación predeterminada. Desactive esta casilla de verificación para usar la ubicación con la cantidad más baja.

Usar ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para especificar una ubicación de almacenamiento predeterminada que desee usar para esta ubicación.

Ubicación predeterminada

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Usar ubicación predeterminada** está seleccionado. Especifique una ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

Usar lógica LN para entrante

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar las reglas de aviso de entrada de ERP LN para especificar una nueva ubicación de almacenamiento predeterminada.

Ubicación de elementos emergentes

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Almacenamiento** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para permitir a los usuarios seleccionar ubicaciones de almacenamiento desde una lista en vez de escanearlas. Si selecciona esta casilla de verificación, también debería seleccionar uno de estos parámetros:

- **Usar ubicaciones fijas**
- **Usar ubicaciones vacías**
- **Consolidar inventario**

Nº de ubicaciones

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Especifique la cantidad máxima de la ubicación que desee mostrar en la lista emergente.

Consolidar inventario

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para dirigir las transferencias de inventario a stocks existentes del mismo artículo. Si selecciona este parámetro, la lista de opciones solo muestra las ubicaciones que contienen una cantidad positiva del artículo que se va a transferir. Los usuarios todavía pueden especificar manualmente cualquier ubicación.

Primero el inventario más alto

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más alta. Desactive esta casilla de verificación para listar primero las ubicaciones con la cantidad del artículo más baja.

Incluir todas las ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Consolidar inventario** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para enumerar todas las ubicaciones fijas del artículo si tienen una cantidad de cero.

Usar ubicaciones vacías

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicación de elementos emergentes** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar las ubicaciones vacías en la lista emergente.

Comprobar capacidad

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones con la capacidad suficiente en la lista emergente.

Comprobar ubicaciones de almacenamiento

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Ubicaciones vacías** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar solo las ubicaciones aptas para el artículo en la lista emergente.

Usar ubicaciones fijas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Rellenar previamente la ubicación** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para usar la primera ubicación fija del artículo como la ubicación de almacenamiento predeterminada para esta transacción. Si el artículo no tiene ubicaciones fijas, el campo **Ubicación** está en blanco.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Sellado

Use el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Sellado.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Sellado**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

Tipo de orden predeterminada

Seleccione un tipo de orden predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Imprimir etiquetas por EXM

Seleccione este campo para imprimir etiquetas con la aplicación EXM y no con la lógica de BarTender.

Congelar líneas de envío

Seleccione esta casilla de verificación para inmovilizar automáticamente las líneas de envío asociadas a un paquete cuando está precintado y liberar las líneas cuando un paquete se desprecinta.

- 5 En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Manipulación de envío

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Manipulación de envíos.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Manipulación de envíos**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros del tipo de orden**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros específicos por tipo de orden:

Confirmar envío permitido

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios puedan confirmar envíos.

Rechazar si hay líneas no cargadas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Confirmar envío permitido** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para evitar que los usuarios confirmen los envíos si las líneas no están cargadas.

Advertir si hay líneas no cargadas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Confirmar envío permitido** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para advertir a los usuarios cuándo confirmar los envíos si las líneas no están cargadas.

Congelación de envío permitida

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que los usuarios inmovilicen envíos.

Rechazar si hay líneas no empaquetadas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Congelación de envío permitida** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para evitar que los usuarios inmovilicen los envíos si las líneas no están cargadas.

Advertir si hay líneas no empaquetadas

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Congelación de envío permitida** está seleccionado. Seleccione esta casilla de verificación para advertir a los usuarios cuándo confirmar los envíos si las líneas no están cargadas.

Permitir descongelar envío

Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios movilicen envíos.

Imprimir nota de embalaje

Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la nota de embalaje asociada con el envío.

Nº de copias

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir nota de embalaje** está seleccionado. Especifique cuántas copias de la nota de embalaje desea imprimir.

Informe de nota de embalaje

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir nota de embalaje** está seleccionado. Especifique el registro de nota de embalaje que desea imprimir.

Imprimir guía de envío

Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la guía de envío asociada con el envío.

Nº de copias

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir guía de envío** está seleccionado. Especifique cuántas copias de la guía de envío desea imprimir.

Informe de guía de envío

Este parámetro sólo se muestra si el parámetro **Imprimir guía de envío** está seleccionado. Especifique el registro de la guía de envío que desea imprimir.

- 5** En la ficha **Tipos de orden**, especifique esta información para cada tipo de orden:

Activado

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que se use este tipo de orden en esta transacción.

Parámetros específicos

Seleccione esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros específicos de la orden para este tipo de orden. Desactive esta casilla de verificación para usar la configuración de parámetros predeterminada para este tipo de orden.

- 6** Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Dividir unidad de manipulación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Dividir unidad de manipulación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Dividir unidad de manipulación**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Como opción, en la pestaña **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Iniciar/Detener turno

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros para la transacción Iniciar/Detener turno.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Iniciar/detener turno**.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Turno predeterminado

Especifique un código de turno predeterminado para esta transacción. El usuario puede cambiar este valor.

Calcular horas máquina producción en función ocupación máquina

Cuando un empleado termina su turno, todos los trabajos activos vinculados a dicho empleado se detienen automáticamente. Seleccione esta casilla de verificación para calcular las horas de vigencia de la máquina, para operaciones de producción detenidas, en función de la configuración de la ocupación de la máquina definida para la operación actual.

Calcular horas máquina PCS en función de ocupación máquina

Cuando un empleado termina su turno, todos los trabajos activos vinculados a dicho empleado se detienen automáticamente. Seleccione esta casilla de verificación para calcular las horas de vigencia de la máquina, para proyectos PCS detenidos, en función de la configuración de la ocupación de la máquina definida para ese proyecto PCS.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de Tareas

- 1 Abra el formulario Tareas.
- 2 Especifique esta información:

Cód. tarea

Especifique un código de tarea para definir como se identificarán las horas que realiza la tarea subyacente en Factory Track. Se trata de un campo obligatorio.

Descripción

Especifique una descripción de la actividad representada por el código de tarea.

Publicar en ERP

Seleccione para registrar el tiempo empleado en realizar la tarea en el ERP subyacente.

Código de tarea ERP

Especifique un código en el que las horas empleadas en la tarea se registran en el ERP. Este código debe ser un código válido y activo en el ERP subyacente para que las horas relacionadas con esta tarea se registren correctamente. Si la opción **Publicar en ERP** está desactivada, este campo no está disponible.

Pagado

Seleccione para clasificar las horas asociadas a esta tarea como pagadas en nómina. Si desactiva esta opción, las horas asociadas a esta tarea se clasificarán como impagadas. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.

Activo

Seleccione para activar esta tarea, lo que permite a los usuarios reservar horas en ella. Si desactiva esta opción, los usuarios sufrirán una detención brusca si intentan reservar tiempo en esta tarea .

Tarea general

Seleccione para designar esta tarea como una tarea general en lugar de una tarea indirecta. Las tareas generales están vinculadas a una orden o un proyecto. Las horas que se registran

en una tarea general se registrarán en la orden o el proyecto vinculado a la tarea en lugar del código de tarea. Las tareas generales sólo las pueden llevar a cabo los empleados que estén configurados para utilizar el tiempo transcurrido.

- 3 Si ha seleccionado la casilla de verificación **Tarea general**, especifique esta información en la sección Tarea general para vincular una orden o un proyecto a la tarea:

Nota: La sección Tarea general y los campos relacionados sólo se muestran si la casilla de verificación **Tarea general** está seleccionada.

Instalación

Especifique una instalación.

Tipo orden

Especifique un tipo de orden.

Número de orden o Número de proyecto

Especifique un número de orden o número de proyecto, dependiendo del tipo de orden seleccionada.

Sufijo

Este campo sólo se muestra si el tipo de orden es Orden de producción, Orden de servicio o Configuración. Especifique un tipo de sufijo.

Operación

Este campo sólo se muestra si el tipo de orden es Orden de producción, Orden de servicio o Configuración. Especifique una operación.

Cód. tarea

Si corresponde, se muestra el código de tarea.

Centro trab

Si corresponde, se muestra el centro de trabajo.

Artículo

Si corresponde, se muestra el artículo.

Máquina

Si corresponde, se muestra la maquina.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Inicio y fin de descanso TT

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción de Inicio/fin del descanso TT en el escáner móvil.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 Seleccione **Inicio y fin de descanso TT** de la cuadrícula.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Duplicar protección (HH:MM:SS)

Utilice este parámetro para evitar duplicar transacciones. Mediante el formato HH:MM:SS, especifique la duración máxima después de una transacción para que el envío de la misma transacción sea considerado un duplicado. Por ejemplo, si especifica un valor de 00:01:00 y un usuario realiza dos transacciones de registros de entrada de un minuto entre cada una, la segunda transacción de registro de entrada será considerada un duplicado. Cuando se produce un duplicado de una transacción, el usuario será notificado y se le pedirá si quiere procesar o cancelar la transacción.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Registro de entrada/salida TT

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Fichar entrada/salida TT en el escáner móvil.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 Seleccione **Fichar entrada/salida TT** de la cuadrícula.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

El formato es HH:MM:SS (Duplicar protección)

Utilice este parámetro para evitar duplicar transacciones. Mediante el formato HH:MM:SS, especifique la duración máxima después de una transacción para que el envío de la misma

transacción sea considerado un duplicado. Por ejemplo, si especifica un valor de 00:01:00 y un usuario realiza dos transacciones de registros de entrada de un minuto entre cada una, la segunda transacción de registro de entrada será considerada un duplicado. Cuando se produce un duplicado de una transacción, el usuario será notificado y se le pedirá si quiere procesar o cancelar la transacción.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de los parámetros de transacción de Reserva de trabajo TT

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción de Reserva de trabajo.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 Seleccione **Reserva de trabajo TT** de la cuadrícula.
- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Permitir trabajo indirecto

Especifique 1 para que los empleados inicien tareas indirectas mediante esta transacción.

Especifique 0 para evitar que los empleados inicien tareas indirectas mediante esta transacción.

- 5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Comida entrada/salida TT

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Inicio/fin de almuerzo TT en el escáner móvil.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**.

Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 Seleccione **Inicio/fin de almuerzo TT** de la cuadrícula.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Duplicar protección (HH:MM:SS)

Utilice este parámetro para evitar duplicar transacciones. Mediante el formato HH:MM:SS, especifique la duración máxima después de una transacción para que el envío de la misma transacción sea considerado un duplicado. Por ejemplo, si especifica un valor de 00:01:00 y un usuario realiza dos transacciones de registros de entrada de un minuto entre cada una, la segunda transacción de registro de entrada será considerada un duplicado. Cuando se produce un duplicado de una transacción, el usuario será notificado y se le pedirá si quiere procesar o cancelar la transacción.

5 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Puntualidad y asistencia TT

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de la transacción Puntualidad y asistencia TT en el escáner móvil.

1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.

2 Seleccione **Puntualidad y asistencia TT** de la cuadrícula.

3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción de Desvincular unidad de manipulación

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción de Desvincular unidad de manipulación.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Desvincular unidad de manipulación**.

- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Este parámetro no tiene efectos en esta transacción.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de Salida de material no planeada

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción de Salida de material no planeada.

- 1 Abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Si está configurando los parámetros que sólo se aplican a un almacén específico, se muestra ese almacén en el campo **Almacén**. Si está configurando parámetros generales, que se aplican de forma predeterminada en toda la aplicación, el campo **Almacén** está en blanco y no está disponible.
- 2 En la columna **Nombre de transacción**, seleccione **Salida de material no planeada**.

- 3 Especifique esta información:

Rellene el almacén

Seleccione esta casilla de verificación para rellenar previamente el almacén de la transacción con el almacén asignado al usuario. El usuario puede cambiar este almacén para una transacción concreta si es necesario.

Mensaje correcto

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se ha completado correctamente.

- 4 En la ficha **Parámetros de transacción**, en las columnas **Parámetro** y **Valor**, configure estos parámetros:

Generación de salientes

Seleccione esta casilla de verificación para generar una asignación saliente cuando los materiales son emitidos.

Liberac saliente

Seleccione esta casilla de verificación para liberar una asignación saliente cuando se emitan los materiales.

- 5 Como opción, en la ficha **Parámetros de transacción**, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas** para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción. Consulte "Configuración de las opciones de impresión de etiquetas para transacciones, almacenes y tipos de orden específicos" para obtener más información.
- 6 Haga clic en **Guardar**.

Configuración de parámetros de transacción para tipos de orden específicos

Utilice el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones para configurar los parámetros de transacción para tipos de orden específicos. Puede configurar los parámetros específicos de tipo de orden que se aplican a una transacción en toda la aplicación o puede configurar los parámetros específicos de tipo de orden que sólo se aplican a una transacción cuando se ejecuta en un almacén específico.

Nota: Sólo algunos tipos de transacciones admiten el concepto de diferentes tipos de orden. Además, la ficha **Tipos de orden** permite activar o desactivar determinados tipos de orden para dicha transacción.

- 1 Para configurar los parámetros de tipo de orden que aplican a una transacción en toda la aplicación, abra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones. Para configurar los parámetros específicos de tipo de orden para una transacción que sólo se aplica en un almacén específico, abra el formulario Parámetros de almacén, seleccione el almacén, seleccione la transacción y haga clic en **Configuración de parámetros específicos**. La transacción que selecciona debe estar configurada para parámetros específicos de almacén. Para obtener más información acerca de la configuración de transacciones para que tengan parámetros específicos de almacén, consulte "Configuración de parámetros específicos para almacenes específicos" en la página 125.
- 2 Seleccione una transacción de la cuadrícula. Si está configurando parámetros para un almacén específico, se selecciona automáticamente una transacción.
- 3 En la ficha **Tipos de orden**, seleccione **Parámetros específicos** para el tipo de orden que está configurando. Se le pide copiar los parámetros al tipo de orden, haga clic en **OK**. Se copian los valores de los parámetros configurados actualmente en la ficha **Parámetros de tipo de orden** para este tipo de orden. Los valores copiados ya no están vinculados a los valores en la ficha **Parámetros de tipo de orden**, ahora existen como un grupo de valores separados de este tipo de orden específica para esta transacción.
- 4 Para cambiar los valores de los parámetros de este tipo de orden específica, asegúrese de que está seleccionado el tipo de orden y seleccione **Configuración de parámetros específicos**. Se muestra el formulario de Parámetros específicos de tipo de orden.
- 5 Configure los parámetros en el formulario de Parámetros específicos de tipo de orden. Cualquier cambio que haga a estos valores de parámetros sólo afectará a este tipo de orden. Para obtener más información acerca de cómo configurar parámetros individuales, consulte "Mantenimiento de grupo de transacciones".

- 6 Como opción, para configurar los parámetros de impresión de etiquetas que sean específicos a este tipo de orden, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas**. Se muestra el formulario Parámetros de impresión de tipo de orden de almacén de transacción. Configure los parámetros de este formulario como desee y guarde los cambios. Para obtener más información acerca de cómo configurar los parámetros de impresión de etiquetas, consulte "Configuración de los ajustes de impresión de etiquetas para las transacciones, almacenes y tipos de orden específicos".
- 7 Haga clic en **Guardar** y cierre el formulario Parámetros específicos de tipo de orden.
- 8 Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios realizados en el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones.

Configuración de parámetros de transacción para almacenes específicos

Utilice el formulario Parámetros de almacén para configurar los parámetros de transacción para almacenes específicos.

- 1 Abra el formulario Parámetros de almacén.
- 2 Para configurar los parámetros para un almacén existente, selecciónelo de la columna **Almacén** de la cuadrícula. Para configurar los parámetros para un almacén nuevo, seleccione una línea vacía de la columna **Almacén** de la cuadrícula y especifique un código de almacén y una descripción en los campos de Almacén.
- 3 En la ficha **Transacciones**, seleccione todas las transacciones que tendrán valores de parámetros específicos para este almacén. Las transacciones que tengan seleccionada la casilla de verificación **Específico de almacén** ya están usando los parámetros específicos de almacén.
- 4 Para copiar los valores de parámetros de transacción generales configurados actualmente para la transacción en el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones, seleccione **Copiar de plantilla**. Se creará una copia separada de estos valores de transacción para el almacén. Estos valores de parámetros copiados son sólo los valores iniciales usados por el almacén, puede cambiarlos como sea necesario para el almacén. La copia específica de almacén de estos parámetros ya no estará vinculada a los valores de parámetros de transacción generales, por lo que cualquier cambio que realice a los valores de parámetros específicos de almacén no afectarán a los valores de parámetros de transacción generales y viceversa. Para copiar los valores de parámetros desde otro almacén en lugar de los valores de parámetros de transacción generales, desactive el cuadro **Copiar de plantilla** y en el campo **Desde** seleccione el almacén desde el que va a copiar los valores.
- 5 Para utilizar los parámetros específicos de almacén para este almacén para todas las transacciones seleccionadas, seleccione **Copiar transacciones seleccionadas a almacén**. Como opción, para utilizar los parámetros específicos de almacén para este almacén para todas las transacciones, seleccione **Copiar todas las transacciones a almacén**.
- 6 Haga clic en **Guardar**.
- 7 Para configurar valores de parámetros específicos de almacén para una transacción concreta, seleccione la transacción y **Configuración de parámetros específicos**. Se muestra el formulario Mantenimiento de grupo de transacciones.
- 8 Configurar valores de parámetros específicos de almacén para esta transacción. El almacén para el que está configurando los parámetros se muestra en el campo **Almacén**, indicando que cualquier cambio que realice a los valores de parámetros en este formulario sólo tendrá efecto

en ese almacén. Para obtener más información acerca de cómo configurar parámetros individuales en este formulario, consulte "Mantenimiento de grupo de transacciones".

- 9 Como opción, para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción que sean específicos a este almacén, seleccione **Parámetros de impresión de etiquetas**. Se muestra el formulario Parámetros de impresión de tipo de orden de almacén de transacción. Configure los parámetros de este formulario como desee y guarde los cambios. Para obtener más información acerca de cómo configurar los parámetros de impresión de etiquetas, consulte "Configuración de los ajustes de impresión de etiquetas para las transacciones, almacenes y tipos de orden específicos".

- 10 Haga clic en **Guardar**.