



Infor LN Gestione qualità Guida utente per pannello attività di Ispezione di qualità

© Copyright 2017 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento	qmqualinspwbbug (U9881)
-------------------------	-------------------------

Rilascio	10.5 (10.5)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	21 dicembre 2017
------------------------------	------------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Pannello attività Ispezione di qualità.....	7
Introduzione al pannello attività Ispezione di qualità.....	7
Posizione del pannello attività.....	7
Avvio del pannello attività.....	7
Layout riclassificato.....	7
Capitolo 2 Barra degli strumenti del pannello attività.....	9
Navigazione nel pannello attività.....	9
Barra degli strumenti.....	9
Criteri di selezione.....	10
Capitolo 3 Personalizzazione.....	11
Personalizzazione del layout.....	11
Capitolo 4 Funzioni del pannello attività.....	13
Utilizzo degli ordini di ispezione.....	13
Immissione semplificata dati qualitativi.....	15
Immissione semplificata dati quantitativi.....	16
Grafico dei risultati effettivi.....	17

Informazioni sul documento

Obiettivi

In questo manuale vengono descritti lo scopo del pannello attività per ordini di ispezione di qualità e la modalità di esecuzione della funzionalità di ispezione ordini.

Destinatari

Questa guida è destinata a coloro che desiderano imparare a utilizzare il pannello attività per ordini di ispezione in base alle proprie esigenze specifiche. Verranno fornite informazioni utili sia agli utenti finali sia agli utenti con diritti amministrativi.

Prerequisiti

Per utilizzare al meglio questo manuale, è consigliabile avere familiarità con i processi aziendali che prevedono la gestione delle ispezioni in Gestione qualità, nonché una conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN. Sono inoltre disponibili corsi di formazione su Gestione qualità che consentono di acquisire le nozioni di base su questo package.

Contenuto del manuale

Nel primo capitolo, Introduzione, vengono illustrati lo scopo e le caratteristiche generali della sessione Pannello attività Ispezione.

Nei capitoli seguenti vengono illustrate la barra degli strumenti, le impostazioni utente e le modalità di utilizzo della sessione.

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpare alcuni argomenti della Guida in linea. I riferimenti ad altre sezioni sono quindi inseriti come illustrato di seguito.

Per individuare la sezione di riferimento, consultare il sommario.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale. I riferimenti senza sottolineatura non costituiscono un collegamento a definizioni di glossario o ad altri elementi.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Introduzione al pannello attività Ispezione di qualità

In questo capitolo vengono fornite informazioni sul pannello attività per ordini di ispezione.

Il pannello attività per ordini di ispezione consente di visualizzare insieme tutte le funzionalità disponibili per migliorare l'efficienza e le capacità decisionali del responsabile delle ispezioni di qualità.

Utilizzando i criteri di selezione definiti, è possibile selezionare le origini degli ordini a cui è collegato l'ordine di ispezione. A livello di ispezione ordine è possibile verificare:

- Gli ordini di ispezione collegati all'ordine di ispezione ed eseguire le seguenti attività correlate all'ispezione:
 - Specificare i dati nelle righe dati test collegate a una riga dell'ordine di ispezione.
 - Attivare e completare le righe dell'ordine di ispezione.
- Le informazioni aggregate dei livelli inferiori vengono visualizzate.
- Il numero di test da eseguire, i test accettati e rifiutati per tutti gli ordini di ispezione collegati a un'ispezione.

Posizione del pannello attività

Il pannello attività Ispezione di qualità è disponibile nelle sessioni di test e controllo dei prodotti in Gestione qualità.

Avvio del pannello attività

Per accedere al pannello attività, selezionare Gestione qualità > Ordini di ispezione > Pannello attività Ispezione di qualità.

È possibile accedere alla sessione Pannello attività Ispezione (qmptc8355m000).

Layout riclassificato

Il pannello attività è composto dalle seguenti sezioni:

[illegible]

- 8 | Infor LN Gestione qualità | Guida utente per pannello attività di Ispezione di qualità

Capitolo 2

Barra degli strumenti del pannello attività


2

In questo capitolo vengono descritte le opzioni della barra degli strumenti disponibili per l'utente.

Navigazione nel pannello attività

Barra degli strumenti

Sono disponibili le seguenti opzioni:



- **Aggiorna:** consente di aggiornare i dati relativi a ispezione ordine/riga ordine di ispezione/riga dati test selezionata.
- **Completa:** utilizzare questa opzione per impostare lo stato dell'ispezione ordine/ordine di ispezione/riga ordine di ispezione su Completo.
- **Elabora:** utilizzare questa opzione per elaborare l'ispezione ordine.
- **Attiva:** Consente di impostare lo stato dell'ispezione ordine/ordine di ispezione/riga ordine di ispezione su Attivo.
- **Lotto accettato ignorato:** consente di impostare lo stato dell'ordine di ispezione selezionato su Completato.
- **Calcola algoritmo:** utilizzare questa opzione per calcolare il valore della caratteristica dell'algoritmo per le righe dati test relative all'ordine di ispezione in base ai dati di altre caratteristiche. In Infor LN le righe dati test vengono ordinate per visualizzare le righe in una sequenza basata sull'algoritmo. Non è possibile modificare i risultati calcolati.
- **Immissione semplificata dati quantitativi:** consente di aprire la schermata Immissione semplificata dati quantitativi per le righe dati test relative all'ordine di ispezione. Questa opzione è abilitata soltanto se il campo Tipo di risultato relativo alla riga ordine di ispezione è impostato su Quantitativo.
- **Immissione semplificata dati qualitativi:** consente di aprire la schermata Immissione semplificata dati qualitativi per le righe dati test relative all'ordine di ispezione. Questa opzione è attivata soltanto se il campo Tipo di risultato della riga ordine di ispezione è impostato su Qualitativo.

Criteri di selezione

Per visualizzare gli ordini di origine e gli ordini di ispezione collegati, l'utente può specificare i seguenti criteri di selezione:

Origin: Test Area: Team:

- **Origine:** è possibile specificare l'origine dell'ordine. Se sono specificati gruppi di ordini di origine, l'utente può visualizzare gli ordini relativi a tutte le origini incluse in un gruppo. Sono presenti i seguenti gruppi di ordini di origine:
 - Gruppo vendite [Vendite e Programma vendite]
 - Gruppo acquisti [Acquisti & Programma acquisti]
 - Gruppo produzione [Produzione (SFC), Materiale (BOM) e Ciclo di produzione (TI)]
 - Gruppo magazzini, [Trasferimento magazzino e Trasferimento magazzino (Manuale)]
- **Area di test:** è possibile specificare l'area di test per filtrare gli ordini. L'area di test è collegata a un magazzino. Se è specificato questo filtro, vengono visualizzate tutte le ispezioni ordini collegate al magazzino.
- **Team:** per filtrare gli ordini, è possibile specificare un valore per il team (gruppo di impiegati). Il team è collegato al gruppo di test ed è applicabile anche agli ordini di ispezione.

Nota Se sono specificati dei valori nei campi Area di test e Team, vengono presi in considerazione per primi i dati visualizzati nel campo Area di test. Se il campo Area di test non è specificato, tutte le ispezioni ordine relative all'origine selezionata vengono filtrate in base al valore specificato nel campo Team.

Per un profilo utente definito nella sessione Profili utente Qualità (qmptc0130m000), per impostazione predefinita nei campi Origine, Area di test e Team del pannello attività vengono inseriti i dati di questa sessione.

Personalizzazione del layout

In questo capitolo vengono descritte le impostazioni disponibili per personalizzare il layout,

È possibile personalizzare i dati visualizzati nel pannello attività in base alle proprie esigenze. Ad esempio, se si desidera nascondere o riorganizzare determinati campi oppure aumentare o diminuire la larghezza dei campi nella sessione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Selezionare e personalizzare la visualizzazione.
- Salvare la visualizzazione utilizzando l'opzione Salva personalizzazione layout. Se il layout viene modificato e le modifiche non vengono salvate, l'impostazione Salva personalizzazione layout viene visualizzata nel seguente modo:

Save Layout Personalization

La volta successiva che si accede al pannello attività viene visualizzata l'ultima visualizzazione salvata.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- Salva personalizzazione layout. utilizzare questa opzione per salvare la visualizzazione personalizzata.
- Cancella personalizzazione layout. utilizzare questa opzione per cancellare una visualizzazione personalizzata.
- Recupera personalizzazione layout. utilizzare questa opzione per recuperare una visualizzazione personalizzata salvata in precedenza.
- Informazioni: fornisce informazioni sulla versione e sul copyright del pannello attività.
- Mostra riga filtro. Se si seleziona questa opzione, i filtri delle colonne non vengono visualizzati.
- Personalizzazione colonna. È possibile utilizzare questa opzione per nascondere/visualizzare determinati campi.

Utilizzo degli ordini di ispezione

Dalla sessione Pannello attività Ispezione (qmptc8355m000) è possibile accedere alla sessione dell'ordine di origine specificato, ovvero Righe ispezione (whinh2131m000), e alla sessione Ordine di ispezione (qmptc1100m100).

Nel riquadro Ispezione ordine vengono visualizzati i seguenti nuovi campi:

- Numero di test: indica il numero di righe dati test collegate a un ordine di ispezione.
- Test ispezionati: indica il numero di test che sono stati ispezionati.
- Test rifiutati: Indica il numero di test che sono stati rifiutati.

Nota In Infor LN non vengono visualizzate le ispezioni ordini con stato Elaborato o Chiuso.

Quando si specificano i dati per una riga dati test, per impostazione predefinita Infor LN inserisce l'ID impiegato del responsabile delle ispezioni.

Se vengono specificati i dati per tutte le righe dati test collegate a un ordine di ispezione, per impostazione predefinita lo stato della riga ordine di ispezione, dell'ordine di ispezione e dell'ispezione ordine viene impostato su Completato.

Complete Process Activate Skip Lot Accept Evaluate Algorithm Quantitative Easy Entry Qualitative Easy Entry

Origin: Purchase Test Area: Team:

Order Inspections

	Origin Order	Origin Order Line	Inspection	Order Inspection Status	Order Quantity	Number of Tests	Tests Inspected	Tests Rejected	Completion Date	Recommended Quantity Accepted	Recommended Quantity Rejected	Due Date
☐	PUR003323	30	IN0023786	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	30	IN0023787	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	40	IN0023788	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	40	IN0023789	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	40	IN0023790	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	40	IN0023791	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	40	IN0023792	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	50	IN0023796	Free	3.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	60	IN0023797	Active	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	60	IN0023798	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	60	IN0023799	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	60	IN0023800	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	60	IN0023801	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003323	70	IN0023809	Free	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	9/28/2012 7:22 PM
☐	PUR003324	10	IN0023807	Active	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	10/1/2012 3:51 PM
☐	PUR003325	10	IN0023808	Active	1.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	10/1/2012 3:53 PM
☐	PUR003329	10	IN0024542	Free	10.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	10/29/2012 3:58 PM
☒	PUR003329	20	IN0024544	Active	10.00 pcs	4	4	1		0.00 pcs	0.00 pcs	10/29/2012 3:58 PM
☒	PUR003330	10	IN0024546	Active	10.00 pcs	0	0	0		0.00 pcs	0.00 pcs	10/29/2012 8:39 PM

Displaying: 601 - 650 of 972 Page 13 of 20

Se si fa clic sull'icona  per un'ispezione ordine, nel riquadro Ordine di ispezione è possibile visualizzare gli ordini di ispezione collegati all'ispezione ordine.

Complete Process Activate Skip Lot Accept Evaluate Algorithm Quantitative Easy Entry Qualitative Easy Entry

Origin: Purchase Test Area: Team:

Order Inspection

Origin Order	Origin Order Line	Inspection	Order Inspection Status	Order Quantity	Number of Tests	Tests Inspected	Tests Rejected	Completion Date	Recommended Quantity Accepted	Recommended Quantity Rejected
PUR003329	20	IN0024544	Active	10.00 pcs	4	4	1		0.00 pcs	0.00 pcs

Inspection Orders

Inspection Order	Inspection Status	Number of Tests	Tests Inspected	Tests Rejected	Skip Lot	Standard Test Procedure	Test Type	Sampling Plan	Result	Accepted Quantity	Rejected Quantity
R01000226	Active	0	0	0	☐	SHAKU	100 %		Undefined	0.00 pcs	0.00 pcs
R01000227	Active	4	4	1	☐	SHAKU	Single Sampling		Undefined	0.00 pcs	0.00 pcs

Se si fa clic sull'icona  per un ordine di ispezione, è possibile visualizzare le righe dati test collegate all'ordine.

Nel riquadro Ordine di ispezione è possibile visualizzare le seguenti tre schede:

- Righe
- Campioni
- Dati test

Complete

Process

Activate

Skip Lot Accept

Evaluate Algorithm

Quantitative Easy Entry

Qualitative Easy Entry

Origin:

Purchase

Test Area:

Team:

Order Inspection

Origin Order	Origin Order Line	Inspection	Order Inspection Status	Order Quantity	Number of Tests	Tests Inspected	Tests Rejected	Completion Date	Recommended Q
PUR003329	20	IN0024544	Active	10.00 pcs	11	4	1		0.00

Inspection Order

Inspection Order	Inspection Status	Number of Tests	Tests Inspected	Tests Rejected	Skip Lot	Standard Test Procedure	Test Type	Sampling Plan	Result	Accepted Quantity
R01000227	Active	11	4	1	☐	SHAKU	Single Sampling	Undefined		0.00 pcs

Lines

Inspection Line	Samples	Test Data	Aspect	Description	Characteristic	Description	Characteristic Type	Inspection Status	Actual Start Date	Actual Completion Date	Result
☒ 10	CONEBOLT	Shaku's conical b: MASS	MASS - Shaku's c: Integer	MASS - Shaku's c: Integer	Active	10/30/2012	3:58 PM		Undefined		
☐ 20	CONEBOLT	Shaku's conical b: RADIUS	Radius - Shaku's c: Integer	Radius - Shaku's c: Integer	Active	10/30/2012	7:43 PM		Undefined		
☐ 30	CONEBOLT	Shaku's conical b: COLOR	Color	Option	Active	11/7/2012	7:08 PM		Undefined		

Nella scheda Righe del riquadro Ordine di ispezione è possibile:

- Visualizzare i dati relativi a numeri di serie e lotti. Nel campo Numero di serie [Lotto] fare clic sul pulsante Conteggio per visualizzare il numero di serie collegato alla riga dati test.
- Modificare i dati relativi a numeri di serie e lotti. Fare clic sul pulsante Dettagli per sostituire il numero di serie esistente con un altro numero di serie.
- Visualizzare il nome dell'utente che ha immesso i dati nelle righe dati test.

Le righe vengono ordinate in sequenza in base all'algoritmo. Le righe basate sull'algoritmo vengono visualizzate dopo le righe per le quali l'algoritmo non è specificato.

Nella scheda Dati test del riquadro Ordine di ispezione è possibile immettere i dati nei seguenti campi:

- Nella riga dati test
- Nella schermata Immissione semplificata dati qualitativi
- Nella schermata Immissione semplificata dati quantitativi


Nota

È possibile reimpostare il campo Risultato nella scheda delle righe dati test per una riga dell'ordine di ispezione con stato attivo.

I pulsanti Immissione semplificata dati quantitativi e Immissione semplificata dati qualitativi sono abilitati soltanto se le righe dati test quantitative o qualitative sono collegate all'ordine di ispezione selezionato.

Immissione semplificata dati qualitativi

È possibile accedere a questa schermata dal riquadro Ordine di ispezione. L'opzione Immissione semplificata dati qualitativi è abilitata soltanto se il campo Tipo di risultato relativo alla riga dell'ordine di ispezione è impostato su Qualitativo.



Dalla schermata Immissione semplificata dati quantitativi è possibile:

- Visualizzare le righe dati test mostrate in una nuova schermata.
- Specificare i dati per ogni test nel campo Campione.
- Visualizzare i lotti e i numeri di serie relativi all'articolo. Tuttavia non è possibile modificare i dati. Se sono stati specificati dati per tutte le righe, lo stato delle righe dell'ordine di ispezione è impostato su Completo.
- Creare report di non conformità per articoli con risultato del test Non riuscito.
- L'icona  indica la funzionalità Calcola algoritmo.
- Nel riquadro Report materiali non conformi è possibile visualizzare i report di non conformità relativi alla combinazione articolo-Business Partner specificata. Da questo riquadro è inoltre possibile accedere alle sessioni Report non conformità (qmncm1100m000), Piano azioni correttive (qmcpl1100m000), Articolo - Generale (tcibd0101s000) e Articolo BOM. I report di non conformità devono essere impostati su uno stato diverso da Annullato o Chiuso.


Per impostazione predefinita, i dati di test specificati e lo stato relativo alla riga dell'ordine di ispezione vengono inseriti nella riga dell'ordine di ispezione corrispondente della sessione Infor LN.

Grafico dei risultati effettivi


Il grafico dei risultati effettivi viene tracciato in base al numero e al valore del campione specificati per ogni campione. Una volta inseriti i dati del campione, il valore viene riportato sul grafico Valori effettivi.

Nel grafico:

- La linea verde rappresenta il valore normale.
- La linea rossa punteggiata rappresenta i valori del limite massimo e del limite minimo definiti per la riga dell'ordine di ispezione.



Se si seleziona la casella di controllo Mostra tutti i valori, viene visualizzato tutto il grafico.



In caso contrario, vengono visualizzati i valori compresi nei limiti massimo e minimo specificati.

