



Infor LN Kwaliteit Quality Inspection Workbench User Guide

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	qmqualinspwbug (U9881)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Workbench voor kwaliteitsinspectieorders.....	7
Inleiding op workbench voor kwaliteitsinspectie.....	7
Positie.....	7
De workbench starten.....	7
Layout.....	7
Hoofdstuk 2 De werkbalk voor de workbench.....	9
Navigeren in de workbench.....	9
Werkbalk.....	9
Selectiecriteria.....	10
Hoofdstuk 3 Persoonlijke instellingen.....	11
Layout aanpassen.....	11
Hoofdstuk 4 Workbenchkenmerken.....	13
Met inspectieorders werken.....	13
Snelle invoer kwaliteit.....	15
Snelle invoer hoeveelheden.....	16
Grafiek Werkelijk resultaten.....	17

Documentinfo

Doelen

In dit document wordt beschreven wat het doel van de workbench voor kwaliteitsinspectieorders is en hoe de functionaliteit voor orderinspectie moet worden uitgevoerd.

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die meer willen weten over de wijze waarop de workbench voor inspectieorders het best kan worden gebruikt. Het document is toegesneden op zowel eindgebruikers als beheerders.

Basiskennis

Dit document is eenvoudiger te lezen indien u algemene kennis hebt van de functionaliteit van Infor LN en bekend bent met de bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij de afhandeling van inspecties op het gebied van kwaliteitsbeheer. Daarnaast kunt u cursussen volgen op het gebied van Kwaliteit om snel van start te gaan.

Documentoverzicht

In het eerste hoofdstuk, Inleiding, worden het doel en de algemene kenmerken beschreven van de workbenchsessie voor inspectie.

In de volgende hoofdstukken worden de werkbalk en de gebruikersinstellingen beschreven en de wijze waarop de workbenchsessie kan worden gebruikt.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen, en bevat daarom verwijzingen naar andere delen van het document, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven:

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Een onderstreepte term is een koppeling naar een definitie in de woordenlijst. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven. De niet-onderstreepte referenties zijn geen koppelingen met definities in de woordenlijst of met andere elementen.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Inleiding op workbench voor kwaliteitsinspectie

Dit hoofdstuk verschaft informatie over de workbench voor inspectieorders.

De workbench voor kwaliteitsinspectie biedt een gecombineerde weergave van bestaande functionaliteit en helpt de kwaliteitsbeheerder bij het verbeteren van diens efficiëntie en beslissingsvermogen.

Aan de hand van de vastgelegde selectiecriteria kunt u de orderherkomsten selecteren waaraan een inspectieorder is gekoppeld. Op het orderinspectieniveau kunt u het volgende opvragen:

- De inspectieorders die zijn gekoppeld aan de orderinspectie en waarmee de volgende inspectietaken worden uitgevoerd:
 - Gegevens opgeven in de testgegevensregels die zijn gekoppeld aan een inspectieorderregel.
 - Inspectieorderregels activeren/gereedmelden
- De geaggregeerde gegevens uit de lagere niveaus worden weergegeven.
- Tellen van de tests die moeten worden uitgevoerd, geaccepteerde en afgekeurde tests voor alle inspectieorders die aan een inspectie zijn gekoppeld.

Positie

De Workbench kwaliteitsinspectie bevindt zich in Kwaliteitsbeheer, samen met de beheersessies voor het testen van producten.

De workbench starten

U gaat als volgt naar de workbench: Kwaliteitsbeheer > Inspectieorders > Workbench kwaliteitsinspectie.

U hebt toegang tot de sessie Workbench inspectie (qmpct8355m000).

Layout

De workbench bevat de volgende secties:

[illegible]

- 8 | Infor LN Kwaliteit | Quality Inspection Workbench User Guide

Hoofdstuk 2

De werkbalk voor de workbench


2

In dit hoofdstuk worden de werkbalkopties beschreven die voor de gebruiker beschikbaar zijn.

Navigeren in de workbench

Werkbalk

De volgende opties zijn beschikbaar:



- Vernieuwen: Vernieuwt de gegevens voor een geselecteerde orderinspectie/inspectieorderregel/testgegevensregel.
- Gereedmelden: Met deze optie stelt u voor de geselecteerde orderinspectie/inspectieorder/inspectieorderregel de status in op Gereedgemeld.
- Verwerken: Met deze optie verwerkt u de orderinspectie.
- Activeren: Met deze optie stelt u voor orderinspectie/inspectieorder/inspectieorderregel de status in op Actief.
- Overgeslagen partij accepteren: Met deze optie stelt u voor de geselecteerde inspectieorder in op Gereedgemeld.
- Algoritme evalueren: Met deze optie berekent u de waarde van het algoritmekenmerk voor de testgegevensregels van de inspectieorder, gebaseerd op de gegevens van andere kenmerken. Infor LN sorteert de testgegevensregels in een volgorde die is gebaseerd op het algoritme. De berekende resultaten kunt u niet wijzigen.
- Snelle invoer hoeveelheden: Hiermee opent u het scherm Snelle invoer hoeveelheden voor de testgegevensregels van de inspectieorder. Deze optie is alleen ingeschakeld als voor de inspectieorderregel het veld Type resultaat is ingesteld op Kwantitatief.
- Snelle invoer kwaliteit: Hiermee opent u het scherm Snelle invoer kwaliteit voor de testgegevensregels van de inspectieorder. Deze optie is alleen ingeschakeld als voor de inspectieorderregel het veld Type resultaat is ingesteld op Kwalitatief.

Selectiecriteria

U kunt de volgende selectiecriteria opgeven om de herkomstorders en de gekoppelde inspectieorders te bekijken:

Origin: Test Area: Team:

- **Herkomst:** U kunt de orderherkomst opgeven. Als de herkomstordergroepen zijn opgegeven, kunt u de orders bekijken van alle herkomsten die samen een groep vormen. Dit zijn de herkomstordergroepen:
 - Verkoopgroep [Verkoop & Verkoopafroepschema]
 - Inkoopgroep [Inkoop & Inkoopafroepschema]
 - Productiegroep [Productie (SFC), Stuklijstbeheer (BOM) & Routingbeheer (TI)]
 - Magazijngroep [Magazijnoverboekingen & Magazijnoverboeking (handmatig)]
- **Testlocatie:** U kunt de testlocatie opgeven voor het filteren van de orders. Testlocatie is gekoppeld aan een magazijn. Als dit filter is opgegeven, worden alle orderinspecties getoond die aan het magazijn zijn gekoppeld.
- **Team:** U kunt een waarde opgeven voor het team (groep medewerkers) om de orders te filteren. Team is gekoppeld aan de testgroep en is ook van toepassing voor inspectieorders.

NB Als er waarden zijn opgegeven op de velden Testlocatie en Team, kijkt Infor LN eerst naar de gegevens bij Testlocatie. Als er bij Testlocatie niets is opgegeven, worden alle orderinspecties voor de geselecteerde herkomst gefilterd op de waarde die is opgegeven op het veld Team.

Voor een gebruikersprofiel dat is vastgelegd in de sessie Gebruikersprofielen kwaliteit (qmptc0130m000), stelt Infor LN default de waarden voor de velden Herkomst, Testlocatie en Team in met de gegevens uit deze sessie.

Layout aanpassen

Dit hoofdstuk beschrijft de instellingen waarmee u de layout kunt aanpassen.

U kunt de weergave in de workbench op basis van de behoefte naar wens aanpassen. Wanneer u bijvoorbeeld in de sessie velden wilt verbergen, de volgorde van bepaalde velden wilt wijzigen of velden breder of smaller wilt maken, moet u:

- De weergave selecteren en naar wens aanpassen.
- De weergave opslaan met de optie waarmee gepersonaliseerde layouts moeten worden opgeslagen. Als de layout gewijzigd wordt, en de wijzigingen zijn niet opgeslagen, dan wordt de optie Gepersonaliseerde layout opslaan weergegeven als:

Save Layout Personalization

Wanneer u de workbench weer opent, ziet u de weergave die het laatst was opgeslagen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- Gepersonaliseerde layout opslaan: Met deze optie slaat u de gepersonaliseerde weergave op.
- Gepersonaliseerde layout verwijderen: Met deze optie kunt u de gepersonaliseerde weergave verwijderen.
- Gepersonaliseerde layout ophalen: Met deze optie kunt u de gepersonaliseerde weergave opvragen die u eerder hebt opgeslagen.
- Over: Met deze optie geeft u de versie en copyrightgegevens van de workbench weer.
- Filterrij weergeven: Als u deze optie selecteert, worden de kolomfilters niet weergegeven.
- Personalisatie kolom: Met deze optie kunt u de specifieke velden verbergen/weergeven.

Met inspectieorders werken

Vanuit de sessie Workbench inspectie (qmptc8355m000) hebt u toegang tot de sessie voor gespecificeerde orderherkomst, en de sessies Inspectieregels (whinh2131m000) en Inspectieorder (qmptc1100m100).

In het deelvenster Orderinspectie worden de volgende nieuwe velden weergegeven:

- Aantal tests: Geeft aan hoeveel testgegevensregels er aan een inspectieorder zijn gekoppeld.
- Geïnspecteerde tests: Het aantal geïnspecteerde tests.
- Afgekeurde tests: Het aantal afgekeurde tests

NB Infor LN geeft geen orderinspecties weer die de status Verwerkt of Afgesloten hebben.

Infor LN haalt de default waarde voor de medewerker-ID van de inspecteur op wanneer de gebruiker gegevens opgeeft voor een testgegevensregel.

Wanneer u de gegevens opgeeft voor alle testgegevensregels die aan een inspectieorder zijn gekoppeld, zet Infor LN de status van de inspectieorderregel, de inspectieorder en de orderinspectie op Gereedgemeld.

Wanneer u voor een orderinspectie op het pictogram  klikt, kunt u in het deelvenster Inspectieorder de inspectieorders bekijken die aan de orderinspectie zijn gekoppeld.

Wanneer u voor een inspectieorder op het pictogram  klikt, kunt u de testgegevensregels bekijken die aan de order zijn gekoppeld.

- Regels
- Steekproeven
- Testgegevens

Complete

Process

Activate

Skip Lot Accept

Evaluate Algorithm

Quantitative Easy Entry

Qualitative Easy Entry

Origin:

Purchase

Test Area:

Team:

?

Order Inspection

Origin Order	Origin Order Line	Inspection	Order Inspection Status	Order Quantity	Number of Tests	Tests Inspected	Tests Rejected	Completion Date	Recommended Q
PUR003329	20	IN0024544	Active	10.00 pcs	11	4	1		0.00

Inspection Order

Inspection Order	Inspection Status	Number of Tests	Tests Inspected	Tests Rejected	Skip Lot	Standard Test Procedure	Test Type	Sampling Plan	Result	Accepted Quantity
R01000227	Active	11	4	1	☐	SHAKU	Single Sampling	Undefined		0.00 pcs

Lines

Inspection Line	Samples	Test Data							
Inspection Line	Aspect	Description	Characteristic	Description	Characteristic Type	Inspection Status	Actual Start Date	Actual Completion Date	Result
☒ 10	CONEBOLT	Shaku's conical b: MASS	MASS - Shaku's c: Integer	MASS - Shaku's c: Integer	Active	10/30/2012	3:58 PM		Undefined
☐ 20	CONEBOLT	Shaku's conical b: RADIUS	RADIUS - Shaku's c: Integer	RADIUS - Shaku's c: Integer	Active	10/30/2012	7:43 PM		Undefined
☐ 30	CONEBOLT	Shaku's conical b: COLOR	Color	Option	Active	11/7/2012	7:08 PM		Undefined

Op het tabblad Regels van het deelvenster Inspectieorder kunt u:

- Gegevens van serienummer/partijen bekijken. Klik in het veld Serienummer [Partij] op de knop Tellen om het serienummer te zien dat aan de testgegevensregel is gekoppeld.
- Gegevens van serienummer/partijen wijzigen. Klik op de knop Details knop om het bestaande serienummer door een ander serienummer te vervangen.
- Bekijk de gebruikersnaam van de gebruiker die de gegevens heeft opgegeven op de testgegevensregels.

Infor LN sorteert de regels in een volgorde die is gebaseerd op het algoritme. De op het algoritme gebaseerde regels worden weergegeven na de regels waarop het algoritme niet is opgegeven.

Op het tabblad Testgegevens van de inspectieorder, kunt u de gegevens opgeven:

- In de testgegevensregel
- In het scherm Snelle invoer kwaliteit
- In het scherm Snelle invoer hoeveelheden


NB

Voor een actieve inspectieorderregel kunt u het veld Resultaat op het tabblad van de testgegevensregel terugzetten op de beginwaarde.

De knoppen voor Snelle invoer kwaliteit/hoeveelheden zijn alleen ingeschakeld als de testgegevens voor kwaliteit of hoeveelheden aan de geselecteerde inspectieorder zijn gekoppeld.

Snelle invoer kwaliteit

U hebt vanuit het deelvenster Inspectieorder toegang tot dit scherm. De optie Snelle invoer kwaliteit is alleen ingeschakeld als voor de inspectieorderregel het veld Type resultaat is ingesteld op Kwalitatief.



Vanuit het scherm Snelle invoer hoeveelheden kunt u:

- De testgegevensregels bekijken die worden weergegeven in een nieuw scherm.
- De gegevens opgeven voor elke testgegevensregel in het veld Steekproef.
- De partijen en serienummers voor het artikel bekijken. Deze gegevens kunnen echter niet worden gewijzigd. Als de gegevens voor alle regels zijn opgegeven, zet Infor LN de status van de inspectieorderregel op Gereedgemeld.
- Niet-conformiteitsrapporten aanmaken voor artikelen met het testresultaat Niet OK.
- Het pictogram  geeft de functionaliteit voor het evalueren van het algoritme aan.
- U kunt voor de opgegeven combinatie van artikel en relatie de niet-conformiteitsrapporten in het deelvenster Rapporten niet-conforme materialen bekijken. Vanuit dit deelvenster hebt u toegang tot de sessies Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000), Verbeterplan (qmcpl1100m000), Artikel - algemeen (tcibd0101s000) en Stuklijstartikel. De status van de niet-conformiteitsrapporten moet op een andere status worden gezet dan Geannuleerd of Afgesloten.

Infor LN stelt default de opgegeven testgegevens en de status van de inspectieorderregel in voor de corresponderende inspectieorderregel in de sessie Inspectieorder (qmptc1100m100).

Grafiek Werkelijk resultaten

De grafiek Werkelijke resultaten wordt weergegeven op basis van het steekproefnummer en de steekproefwaarde die voor elke steekproef worden opgegeven. Wanneer de steekproefgegevens worden opgegeven, wordt de waarde weergegeven in de grafiek Werkelijk resultaten.


Uitleg van de grafiek:

- De groene lijn geeft de normwaarde aan.

- De rode stippellijn geeft de boven- en ondergrenzen aan die zijn vastgelegd voor de inspectieorderregel.



Wanneer u het selectievakje Alle waarden weergeven inschakelt, wordt de grafiek in zijn geheel weergegeven.



Doet u dit niet, dan worden de waarden tussen de boven- en ondergrens weergegeven.

